This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Digitized by Google

Ai. Nat. 41
HN 41.
H.N. 41
UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK GENT
900000000029
Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

DE

L'EXPLOITATION DES BOIS.

SECONDE PARTIE.

Digitized by Google

Digitized by Google

DE L'EXPLOITATION DES BOIS,

OU

MOYENS DE TIRER UN PARTI AVANTAGEUX

DES TAILLIS, DEMI-FUTAIES ET HAUTES-FUTAIES,

ET D'EN FAIRE UNE JUSTE ESTIMATION:

Avec la Description des Arts qui se pratiquent dans les Forêts :

Faisant partie du Traité complet des BOIS & des FORESTS.

Par M. DUHAMEL DU MONCEAU, de l'Académie Royale des Sciences ; de la Société R. de Londres ; de l'Acad. Imp. de Pétersbourg ; des Académies de Palerme & de Besançon ; Honoraire de la Société d'Edimbourg, & de l'Académie de Marine ; de plusieurs Sociétés d'Agriculture ; Inspecteur Général de la Marine.

OUVRAGE ENRICHI DE FIGURES EN TAILLE-DOUCE.

SECONDE PARTIE.

A PARIS,

Chez H. L. GUERIN & L. F. DELATOUR,
rue S. Jacques, à S. Thomas d'Aquin.

M. DCC. LXIV.

Avec Approbation & Privilege du Roi.

Digitized by Google

Digitized by Google

TABLE

DES CHAPITRES ET ARTICLES du Traité de l'Exploitation des Bois.

SECONDE PARTIE : Livres IV & V.

LIVRE QUATRIEME.

De l'Exploitation des Futaies, 431

CHAPITRE I. *Où l'on examine ſi, lorſque les Arbres ont été abattus, il convient de retrancher leurs branches, de les écorcer, de les équarrir ſur le champ, même de les débiter en quartelage ou en planches, ou s'il y a un avantage réel, ou un dommage évident à les laiſſer quelque temps avec leurs branches, ou dans leur écorce, ou du moins dans leur aubier, & ſans être équarris,* 432

ART. I. Quel peut être l'effet que l'écorcement & l'équarriſſage des arbres abattus peuvent produire ſur leur bois, relativement à leur qualité, 434

§. 1. *Expérience qui prouve que la ſeve peut s'échapper à travers la groſſe écorce,* 440

§. 2. *Obſervations relatives au même objet.* *Ibid.*

§. 3. *Expérience faite ſur des tronçons d'Arbres ſemblables, les uns équarris, les autres reſtés en grume,* 441

Digitized by Google

§. 4. *Conſéquences des Expériences précédentes*, 445
§. 5. *Expériences ſur de petits cylindres, dont les uns étoient écorcés, & les autres avoient leur écorce*, 453
§. 6. *Expériences faites ſur des bois blancs, pour reconnoître s'ils s'alterent ſous leur écorce*, 455
ART. II. En laiſſant les Arbres dans leur écorce pendant un court eſpace de temps, peut-on en attendre un effet ſenſible ? 457
§. 1. *Expériences qui prouvent qu'il s'échappe peu de ſeve des Arbres qui reſtent en grume pendant l'Hiver*, 459
§. 2. *Conſéquences qu'on peut tirer de cette Expérience : diverſité d'opinions ſur cette matiere*, *Ibid.*
§. 3. *Expérience pour connoître ſi les bourgeons que produiſent les Arbres après qu'ils ont été abattus, méritent quelque conſidération*, 462
§. 4. *Conſéquences de l'Expérience précédente*, *Ibid.*
§. 5. *Expériences pour connoître ſi les bois en grume qu'on laiſſe expoſés aux injures de l'air, s'alterent beaucoup*, 463
§. 6. *Conſéquences des Obſervations précédentes*, 464

CHAPITRE II. *Quelle eſt la cauſe des gerces, des fentes & des éclats qui endommagent ſi ſouvent les Bois de la meilleure qualité ? Pourquoi ces mêmes Bois ſont-ils plus ſujets à ſe voiler & à ſe tourmenter ? Dans quels cas ces accidents ſont-ils principalement à craindre ? Quels ſont les moyens de prévenir leur progrès ?* 465

ART. I. §. 1. *Exemple de contraction tiré d'un cylindre formé de terre glaiſe*, 469
§. 2. *Que le bois du centre eſt plus denſe que le bois de la circonférence*, 476
§. 3. *Quelle peut être la proportion de l'humidité contenue dans les différentes couches ligneuſes*, 478
§. 4. *En quelle proportion les couches ligneuſes ſe contractent-elles ?* 479
§. 5. *Ce qui arrive au bois lorſque les couches extérieures ſe deſſechent avant les couches intérieures*, 482
§. 6. *Des Arbres étoilés ou quadranés au cœur*, 485

§. 7.

Digitized by Google

§. 7. *Pratique miſe en uſage par les Potiers de terre, pour empêcher que leurs ouvrages ne ſe fendent,* 486
§. 8. *Premiere Expérience,* 487
§. 9. *Conſéquences de l'Expérience précédente,* 488
§. 10. *Seconde Expérience,* *Ibid.*
§. 11. *Conſéquences de l'Expérience précédente,* 489
§. 12. *Troiſieme Expérience,* 490
§. 13. *Remarques,* 491
§. 14. *Quatrieme Expérience,* 492
§. 15. *Conſéquences de la précédente Expérience,* 493
§. 16. *Continuation des précédentes Expériences,* 494
§. 17. *Conſéquences de ces Expériences,* 495
§. 18. *Premiere Remarque,* *Ibid.*
§. 19. *Seconde Remarque,* 496
§. 20. *Troiſieme Remarque,* 497
§. 21. *Cinquieme Expérience,* 499
§. 22. *Conſéquences de l'Expérience précédente,* 500
§. 23. *Sixieme Expérience,* 501
§. 24. *Conſéquences de cette Expérience,* *Ibid.*
§. 25. *Premiere Obſervation,* 502
§. 26. *Seconde Obſervation,* *Ibid.*
§. 27. *Troiſieme Obſervation,* 503
§. 28. *Quatrieme Obſervation,* *Ibid.*
§. 29. *Cinquieme Obſervation,* *Ibid.*
§. 30. *Sixieme Obſervation,* *Ibid.*
§. 31. *Septieme Obſervation,* *Ibid.*
§. 32. *Huitieme Obſervation,* 504
§. 33. *Neuvieme Obſervation,* *Ibid.*
§. 34. *Dixieme Obſervation,* *Ibid.*
§. 35. *Onzieme Obſervation,* *Ibid.*
§. 36. *Septieme Expérience,* 505
Conſéquences de l'Expérience précédente, 506
§. 37. *Huitieme Expérience,* 507
§. 38. *Conſéquences de cette Expérience,* *Ibid.*
§. 39. *Neuvieme Expérience,* 508
§. 40. *Conſéquences de cette Expérience,* *Ibid.*
§. 41. *Dixieme Expérience,* 509
§. 42. *Conſéquences de cette Expérience,* *Ibid.*

ART. III. Où l'on démontre que les fibres ſe contractent ſuivant leur longueur, 509

Digitized by Google

§. 1. *Sommaire du détail des Observations qui ſe trouvent dans le* Traité de la Phyſique des Arbres, *ſur la contraction des fibres ligneuſes*, 511
§. 2. *Conſéquences des Obſervations précédentes*, *Ibid.*
§. 3. *Premiere Expérience*, 512
§. 4. *Seconde Expérience*, *Ibid.*
§. 5. *Conſéquences des Expériences précédentes*; 513

ART. IV. Des inconvénients qui réſultent du raccourciſſement des fibres, 513
ART. V. Moyens tentés infructueuſement pour empêcher les bois de ſe fendre, 516
ART. VI. Moyens de remédier aux dommages que cauſe la contraction des fibres, 518
ART. VII. Pourquoi les bois de bonne qualité ſe fendent & ſe tourmentent plus que les autres bois, 519
ART. VIII. Concluſion, 521

§. 1. *Dans quel cas convient-il de ralentir l'évaporation de la ſeve ?* 522
§. 2. *Qu'il y a une économie conſidérable à refendre les arbres dans la forêt même, auſſi-tôt qu'ils ont été abattus, & dans le temps qu'ils ont toute leur force*, 524

CHAPITRE III. *De l'Exploitation des Bois que l'on vend le plus ordinairement en grume pour le Charronnage, l'Artillerie, &c.* 528

ART. I. Des Bois propres au Charronnage & au ſervice de la Marine, *Ibid.*
ART. II. Des bois propres au ſervice de l'Artillerie; 532

§. 1. *Des affûts pour les canons de la Marine*, *Ibid.*
§. 2. *Des affûts de canons de Campagne & de Places*; 534

ART. III. De quelques autres Bois qui ſe vendent en grume, & particuliérement de ceux qu'on nomme *Bois-blancs*, 537

§. 1. *Du Bois de Tilleul*, 538
§. 2. *Du Bois de Peuplier*, 539
§. 3. *Du Bois de Marronnier-d'Inde*; *Ibid.*
§. 4. *Du Bois de Bouleau*, *Ibid.*
§. 5. *Du Bois de Sureau & du Buis*; 540

Digitized by Google

ART. IV. Travail du Sabotier, *Ibid.*
ART. V. Maniere de faire de petits Barrils d'un seul bloc de Saule, 546
ART. VI. Travail du Fendeur, 547
§. 1. *Des marques qui peuvent faire juger qu'un arbre sera propre pour la fente*, 550
§. 2. *Outils dont se servent les Fendeurs*, 553
§. 3. *Des Rames pour les Galeres & pour la Marine*, 558
§. 4. *Comment on fend le Bois à brûler*, 559
§. 5. *Comment on fend les Chevilles pour les Tonneliers*, 560
§. 6. *Comment on fend le Paliſſon & les Barres pour les Futailles*, 561
§. 7. *Comment on fend les Echalas, les Gournables ou Chevilles pour les Vaiſſeaux*, 563
§. 8. *Comment on fend les Lattes pour la Tuile & l'Ardoiſe*, 567
§. 9. *Comment on fend le Douvain, le Merrain ou Traverſin, c'eſt-à-dire, les Douves ou Douelles de fond, & celles de long pour les Futailles*, 570
§. 10. *Tarif de la longueur, largeur & épaiſſeur du Traverſin & du Merrain pour quelques Futailles de différentes grandeurs*, 573
§. 11. *Maniere de fendre les Cerches pour les Boiſſeliers*, 575
§. 12. *Ordre que ſuivent les Fendeurs dans leur Travail*, 576
ART. VII. Des Ouvrages de Raclerie, 584
§. 1. *Des Cerches pour Clayettes, Chaſerets, Cliſſes ou Eclisſes*, *Ibid.*
§. 2. *Lattes pour les Fourreaux d'Epée*, 586
§. 3. *Pieces pour les Rouets*, 587
§. 4. *Des Layettes*, 588
§. 5. *Des Copeaux pour les Gaîniers, & de ceux dont on fait les Rapés*, 589
§. 6. *Des Panneaux ou Battants de Soufflets*, 592
§. 7. *Des Battoirs à Leſſive*, 594
§. 8. *Des Ecopes*, 595
§. 9. *Des Pelles à four & autres*, *Ibid.*
§. 10. *Travail de l'Ouvrier Arçonneur; des Atelles de colliers de Chevaux, &c.* 597
§. 11. *Maniere de faire les Bâts*. 598
§. 12. *Du travail des Arçons pour les Selles*, 600

Digitized by Google

§. 13. *Du travail des Tourneurs*, 601
§. 14. *Des Poulies & des Cuillers à pot, des Egrugeoirs, &c.* 604
§. 15. *Remarques générales*, *Ibid.*
§. 16. *Maniere d'enfumer les Ouvrages de Raclerie*; 605
ART. VIII. Du Toisé des Bois en Grume, 606
ART. IX. Méthode pour mesurer les Bois en Grume, telle qu'elle se pratique dans les Forêts de Flandre, 608
Démonstration & Opération, 610
Remarque, 611
Exemple & Opération, 612
Méthode pour graduer la Regle ou le Parchemin, 613

EXPLICATION des Planches & des Figures du Livre IV. 615

LIVRE CINQUIEME.

De l'Exploitation des Bois-Quarrés, 627

§. 1. *De la Réduction des Bois-ronds en Bois-Quarrés*, 628
§. 2. *Distinction des Bois-droits & des Bois-courbes*, 629

CHAPITRE I. *Méthode pour équarrir les Bois-droits*, 630

ART. Façon d'équarrir les Bois-courbes, 633

CHAPITRE II. *Dimensions des Pieces qu'on débite pour les Bâtiments Civils*, 635

ART. I. Des principales Pieces pour les Pressoirs, 636
ART. II. Des Pieces les plus considérables pour la Construction des Moulins à Chandelier, 637
ART. III. Des principales Pieces pour la Construction des Bateaux de Riviere, 639

CHAPITRE III. *Des Bois pour la Marine*, 640

Digitized by Google

ART. I. Réfléxions générales ſur les Bois qu'on exploite pour la Marine, *Ibid.*
ART. II. Qu'il eſt très-avantageux de prendre dans les Arbres les moins gros, les Membres de Conſtruction relatifs à leurs échantillons, 647
ART. III. Dimenſions des principales Pieces qui entrent dans la Conſtruction des Vaiſſeaux de Guerre, 650
§. 1. *Des Bois droits*, 651
Exemple d'un aſſortiment de Bois-longs, 652
§. 2. *Des Bois courbes, Bois tords ou Bois de Gabari*, 653

CHAPITRE IV. *Des Bois de Sciage*, 657

ART. I. De la maniere de refendre les Bois avec la Scie de long, *Ibid.*
ART. II. Différentes Méthodes qu'on emploie pour débiter les Bois de Sciage, 661
ART. III. Echantillons du Bois de ſciage, tant pour la Charpenterie, que pour la Menuiſerie, 665
§. 1. *Bois de ſciage pour la Charpenterie*, 666
§. 2. *Bois de ſciage pour la Menuiſerie*, 667
§. 3. *Bois de Chêne & de Sapin, de ſciage, qu'on trouve le plus ordinairement dans les Chantiers des Marchands de Paris*, 668
§. 4. *Des Bois de ſciage qu'on emploie pour la Marine*, 671

CHAPITRE V. *Expoſition des défauts capitaux qui doivent faire rebuter certains Arbres abattus*, 673

ART. I. De la Roulure, *Ibid.*
ART. II. De la Gélivure, 676
ART. III. De la Cadranure, 677
ART. IV. Du double-Aubier, 678
Expérience, 679
ART. V. De la Gélivure entrelardée, 680
ART. VI. De la différente couleur du Bois, ſur l'aire de la Coupe, 681
ART. VII. De l'inégalité d'épaiſſeur des couches ligneuſes, 683
ART. VIII. Des Bois dont les fibres ſont trop torſes, *Ibid.*
ART. IX. Des Nœuds & des Loupes, 684

Digitized by Google

ART. X. Du Bois gras, tendre, & roux; *Ibid.*
ART. XI. D'un autre défaut très-conſidérable, & qu'il eſt difficile de reconnoître, 687
ART. XII. Que la grande épaiſſeur des couches ligneuſes eſt ſouvent un ſigne que le bois eſt de bonne qualité, *Ibid.*
ART. XIII. De pluſieurs autres défauts, 688
ART. XIV. De la différente peſanteur des Bois, 689
ART. XV. Conſéquences de ce qui précede; avec différentes Remarques ſur la Viſite & la Réception des Bois dans les Forêts, 691

CHAPITRE VI. *Du Toiſé des Bois-Quarrés*, 697

ART. I. Du Toiſé en pieds-cubes, *Ibid.*
ART. II. Du Toiſé en Pieces ou Solives, 698
§. 1. *Premiere Methode*, *Ibid.*
§. 2. *Seconde Methode plus abrégée que la premiere*, 699
ART. III. Pratiques pour abréger les opérations du Toiſé, ſurtout à l'égard des Bois de ſciage, 701

EXPLICATION des Planches & des Figures relatives au Livre V, 703

Fin de la Table de la ſeconde Partie.

Digitized by Google

TRAITÉ
DE L'EXPLOITATION
DES BOIS.

LIVRE QUATRIEME.

De l'Exploitation des Futaies.

En ſuppoſant une forêt abattue, il s'agit d'en exploiter les arbres & d'en tirer tout le parti poſſible; mais avant de donner le détail de tous les objets d'uſage auxquels ils peuvent être employés, je crois devoir diſcuter deux queſtions importantes. La premiere conſiſte à ſavoir ſi, après que les arbres ont été abattus, il eſt à propos de les laiſſer quelque temps avec leurs branches & dans leur écorce; ou s'il convient mieux de les équarrir ſur le champ. Cette premiere queſtion nous conduit à en diſcuter une ſeconde non moins importante: ſavoir, quelle eſt la cauſe des fentes & des éclats qui ſe trouvent dans le bois, & qui endommagent ſi conſidérablement ceux de la meilleure qualité. Après avoir traité à fond ces queſtions, nous

Digitized by Google

parlerons de l'exploitation des hauts taillis, ou des demi-futaies; & nous terminerons ce Livre par les bois qui ſe vendent en grume, c'eſt-à-dire, en rondins ſimplement écorcés.

CHAPITRE PREMIER,

Où l'on examine ſi, lorſque les Arbres ont été abattus, il convient de retrancher leurs branches, de les écorcer, de les équarrir ſur le champ, même de les débiter en quartelage ou en planches; ou s'il y a un avantage réel, ou un dommage évident, à les laiſſer quelque temps avec leurs branches ſoit dans leur écorce, ſoit du moins dans leur aubier, & ſans être équarris.

DANS le Chapitre qui traitoit de la ſaiſon convenable d'abattre les arbres, il a été queſtion d'une propoſition qui ſembloit devoir être adoptée ſans aucune diſcuſſion, non-ſeulement parce qu'elle eſt généralement reçue par ceux qui ſont le plus au fait de l'exploitation des forêts (par les maîtres de l'art), mais encore parce qu'elle paroiſſoit être fondée ſur des raiſonnements Phyſiques très-ſéduiſants: j'avoue que je ne me ſuis livré à l'examen de cette queſtion, que parce que je m'étois fait une loi de n'embraſſer aucun ſentiment qui ne fût appuyé ſur des preuves expérimentales que je me propoſois d'établir avec toute l'exactitude dont je peux être capable. Mes recherches ont combattu ſi ſolidement en différents points les pratiques reçues & mes propres préjugés, que j'ai été obligé de réformer mes anciennes idées, & de conclure pluſieurs fois contre le ſentiment le plus généralement établi.

Il

Digitized by Google

Il n'en eſt pas de même de la queſtion que je me propoſe d'examiner dans ce Chapitre, ſur laquelle les ſentiments ſont fort partagés. Chacun croit cependant avoir en ſa faveur des raiſons Phyſiques & des expériences; mais comme il s'agit de parvenir à une ſolution, il eſt néceſſaire, avant tout, de peſer les raiſons des uns & des autres, pour diſcerner celles qui ſont d'accord avec la bonne Phyſique, & en même-temps (ce qui eſt bien plus important) examiner la valeur des expériences que l'on objecte, ſoit en les répétant pour en conſtater l'exactitude, ſoit en les comparant avec d'autres, qui, ayant été exécutées dans la ſeule vue d'éclaircir un fait particulier, ſe trouvent ordinairement plus exactes & plus concluantes que ne le peuvent être des obſervations vagues que peut fournir une pratique journaliere, dans laquelle il eſt rare que l'on faſſe attention à des circonſtances qui peuvent varier les effets, & rendre les obſervations défectueuſes. Pour entrer en matiere, je vas commencer par expoſer d'une maniere générale les différents ſentiments qui partagent les Auteurs, & les perſonnes expérimentées que j'ai conſultées ſur le point dont il s'agit ici.

1°, Tout le monde convient qu'on ne peut trop tôt retrancher les branches à un arbre qui vient d'être abattu.

2°, Mais il y en a qui voudroient qu'on l'équarrît auſſi ſur le champ.

3°, Quelques-uns prétendent qu'il eſt plus avantageux de le laiſſer pendant huit ou dix jours dans ſon écorce.

4°, D'autres eſtiment qu'il y a de l'avantage à ne l'équarrir qu'au bout d'un mois, de ſix ſemaines & même de deux mois.

5°, D'autres ſoutiennent qu'on devroit le laiſſer beaucoup plus long-temps dans ſon écorce.

6°, Enfin d'autres décident qu'il faut écorcer les arbres immédiatement après qu'ils ont été abattus, mais ne les équarrir que quelque temps avant qu'on veuille les employer.

Voilà les différentes opinions qui partagent ceux qui ſont dans l'uſage de faire exploiter les bois: les vues générales qui ont donné naiſſance à tant de ſentiments divers ſe réduiſent,

Digitized by Google

ſoit à conſerver au bois ſa bonne qualité, abſtraction faite de toute autre choſe, ſoit à prévenir que les arbres ne deviennent inutiles à cauſe des fentes & des éclats qui ne manquent gueres d'arriver quand ils ſe deſſechent; & ceux-là ne font gueres attention à la qualité intrinſeque du bois. Nous avons cru qu'il étoit important, de prêter également attention à ces deux objets; cependant pour obſerver un ordre dans cette matiere, nous diviſerons notre travail en deux parties, pour conſidérer ſéparément ce qui regarde la qualité du bois & ce qui appartient aux fentes. Mais il faut reprendre chaque ſentiment en particulier, rapporter les raiſons que leurs auteurs alleguent, & les expériences qu'ils propoſent pour s'autoriſer dans leur avis; il faut que le détail de nos obſervations & de nos expériences ſuive de près celles des autres, pour ſe trouver en état d'en tirer des conſéquences qui puiſſent conduire à l'éclairciſſement de notre queſtion: c'eſt ce que nous allons eſſayer de faire. Nous terminerons enfin ce Chapitre par donner des regles de pratiques fondées ſur ce que nous aurons établi auparavant.

ARTICLE I. *Quel peut être l'effet que l'écorcement & l'équarriſſage des arbres abattus peuvent produire ſur leur bois, relativement à leur qualité.*

CEUX qui ſoutiennent qu'il faut ébrancher & équarrir ſur le champ les arbres qu'on abat, poſent pour principe:

1°, Que le bois des arbres qui meurent ſur pied eſt de mauvaiſe qualité, & que ces arbres ſont preſque toujours remplis de défauts: généralement parlant il en faut convenir.

2°, Qu'un arbre qu'on abat & auquel on conſerve les branches & l'écorce, ne meurt que peu à peu: il faut encore accorder cette propoſition qui a été ſuffiſamment prouvée dans le Livre précédent, ainſi que dans la *Phyſique des Arbres*.

De ces principes, ils concluent qu'il faut (auſſi-tôt qu'un arbre a été abattu) lui retrancher ſes branches & ſon écorce, afin, diſent-ils, de le tuer, & pour empêcher que ſon bois

Digitized by Google

ne tombe dans un état d'appauvriſſement ſemblable à celui des arbres qui meurent ſur pied.

On voit bien que ceux qui adoptent ce ſentiment, comparent les végétaux aux animaux; & qu'ils regardent tout arbre qu'on élague & qu'on équarrit auſſi-tôt qu'il a été abattu, comme un animal que l'on auroit tué; & qu'ils comparent les arbres qu'on laiſſe avec leurs branches & leur écorce, à tout animal qu'on laiſſeroit mourir d'inanition. Il eſt aſſez généralement vrai que la chair d'un animal qu'on auroit ainſi laiſſé périr de langueur, ne ſe conſerveroit pas auſſi long-temps que celle d'un autre que l'on auroit tué, & qu'on auroit ſur le champ dépecée par morceaux.

Pour mettre ce ſentiment dans tout ſon jour, & lui donner même toute la force qu'il peut avoir, nous ajouterons, en ſuivant la même comparaiſon qui vient d'être employée, que le ſang & les autres liqueurs étant dans les animaux les parties qui ſe corrompent le plus aiſément, les Anatomiſtes qui ſe ſont propoſés de conſerver la chair des animaux pour avoir des miologies ſeches, ont imaginé différents moyens pour extraire, le plus qu'il leur a été poſſible, ces liqueurs des parties muſculeuſes & charnues qu'ils vouloient préſerver de la corruption. Maintenant ſi l'on regarde la ſeve des végétaux comme une liqueur aſſez ſemblable au ſang des animaux, c'eſt-à-dire, comme la partie des arbres qui a le plus de diſpoſition à fermenter & à ſe corrompre, (ce qui a été déja prouvé & qui le ſera encore par des expériences que nous rapporterons dans la ſuite) on ſera déterminé à conclure que tout ce qui précipite l'évaporation de la ſeve, eſt avantageux à la conſervation du bois. Il reſte donc à s'aſſurer préciſément ſi l'on parvient à accélérer conſidérablement l'évaporation de la ſeve, lorſqu'on élague & qu'on équarrit les arbres auſſi-tôt qu'ils ont été abattus; c'eſt ce que nous avons tâché d'éclaircir par pluſieurs expériences, dont nous ne rapporterons cependant que quelques-unes à la fin de cet article, réſervant les autres pour le Chapitre où il doit être queſtion du deſſéchement des bois. Mais avant que d'entreprendre le détail de nos expé-

Digitized by Google

riences, il eſt bon de revenir pour un inſtant à la comparaiſon que l'on fait des arbres qu'on laiſſe abattus avec leurs branches & leur écorce, avec ceux qui périſſent d'eux-mêmes ſur leur ſouche : nous ne la trouvons pas fort exacte ; & pour mieux faire comprendre quel eſt ſur cela notre ſentiment, nous partagerons en deux claſſes les cauſes qui font périr les arbres ſur pied : dans la premiere, nous comprendrons les arbres qui meurent de vieilleſſe ou de maladie ; & dans la ſeconde, les arbres qui meurent de quelques accidents particuliers, tels que les gelées exceſſives, la trop grande tranſpiration, qui, dans les années très-chaudes & très-ſeches, font mourir ſubitement les arbres ; les vers qui rongent l'écorce des racines ; les coups de vent qui rompent, qui déracinent, qui renverſent les arbres, &c. Dans tous ces cas, j'ai trouvé des arbres morts ſur pied, dont le bois étoit fort bon ; j'ai même fait débiter quelques-uns de ces arbres qui étant reſtés long-temps ſur leur ſouche, quoique morts, avoient perdu preſque toute leur écorce, & dont cependant le bois étoit extrêmement dur & bon. Au reſte, ſi l'on conſidere ce qui a fait périr ces arbres, on reconnoîtra que ce n'eſt ni une altération des liqueurs, ni un vice des parties ſolides, mais le défaut de nourriture qui a fait que ces arbres ſe ſont deſſéchés ſur pied & même plus promptement qu'ils n'auroient fait ſur le chantier ; & cela ne doit leur porter aucun préjudice.

Ceci ſera bien prouvé ſi l'on cherche à connoître ce qui eſt arrivé aux arbres que nous avions écorcés ſur pied.

Quant aux arbres qui meurent par la rigueur de la gelée, je prévois qu'on aura peine à m'accorder que leur bois ſoit de bonne qualité. Nous avouons que nous n'avons pas eu occaſion d'examiner des Chênes morts par la gelée, pour pouvoir être certains de la qualité de leur bois ; mais l'Hiver de l'année 1709 ayant fait périr tous nos Noyers, nous en avons fait débiter deux ou trois cens pieds en planches, en membrures & en quartelages ; cette opération nous a fourni une ample matiere à obſervations : il eſt vrai que parmi ce bois il s'en eſt

Digitized by Google

trouvé de vermoulu; mais la plus grande partie du reſte qui a été employée à différents ouvrages, eſt demeurée juſqu'à préſent très-ſaine & très-bonne : le bois des Cyprès gelés s'eſt auſſi trouvé très-bon. Au ſurplus, ſi l'on peut comparer les arbres qu'on laiſſe dans leur écorce avec les arbres morts ſur pied, ce doit être certainement avec ceux qui ſe trouvent les moins défectueux ; car les arbres qui reſtent en grume, ne peuvent l'être à ceux qui meurent de vieilleſſe.

En effet, pour peu qu'on y prête attention, on doit ſentir que ceux qui meurent de vieilleſſe, étant déja altérés dans le cœur, & long-temps avant leur mort, ainſi que je l'ai prouvé dans le premier Livre, ils portent intérieurement un vice eſſentiel, qui ne ſe trouve pas dans les arbres ſains qu'on laiſſe dans leur écorce après qu'ils ont été abattus ; il en eſt de même des arbres qui meurent à la ſuite d'un long dépériſſement cauſé par quelque maladie ; car, ſoit que le vice réſide ſeulement dans les liqueurs, ſoit qu'il ait endommagé les parties ſolides, c'eſt toujours un commencement d'altération & un acheminement à la corruption, mais qui n'exiſte point dans les arbres ſains qu'on laiſſe dans leur écorce après les avoir abattus.

Mais, dira-t-on, cette altération (quoique d'une maniere moins ſenſible) ſe forme peut-être dans les arbres après qu'ils ont été abattus, à cauſe de l'obſtacle que l'écorce oppoſe à l'évaporation de la ſeve : c'eſt ce qui reſte à examiner, parce qu'en cela conſiſte principalement l'éclairciſſement qu'on doit attendre de nos expériences.

Avant que d'en donner le détail, il eſt néceſſaire de rapporter encore un autre ſentiment ſur ce qui occaſionne la précipitation de l'évaporation de la ſeve. Ceux qui l'ont adopté, prétendent qu'il faut écorcer les arbres auſſi-tôt qu'ils ſont abattus, mais ne les point équarrir que quand on veut les employer : en ſuivant cette pratique (diſent-ils), 1°, les bois ſe deſſechent promptement; 2°, ils ſont moins expoſés à être attaqués des vers & de la pourriture; 3°, ils doivent moins ſe tourmenter, & être moins expoſés à s'échauffer.

Digitized by Google

Ce qui concerne les gerces & les éclats ſera traité à part; nous renvoyons ce qui regarde l'attaque des vers à un endroit de cet ouvrage où nous aurons occaſion d'en parler; ainſi nous ne rapporterons ici que les expériences que nous avons faites, pour conſtater ſi l'écorcement ou l'équarriſſage aident beaucoup au deſſéchement des bois.

D'après ce que nous avons dit plus haut, une des choſes qui ſe préſentent à éclaircir d'abord, c'eſt de ſavoir ſi la ſeve s'échappe plus promptement d'une piece de bois écorcée que d'une autre qui conſerve ſon écorce; ou ce qui eſt la même choſe, ſi les pieces de bois écorcées ſe deſſechent plutôt que celles qu'on réſerve avec l'écorce.

On trouve dans la *Phyſique des Arbres* quantité d'expériences qui prouvent qu'il s'échappe beaucoup plus de tranſpiration des arbres auxquels on a fait des plaies, ou qu'on a écorcés, que de ceux dont l'écorce eſt reſtée entiere. L'écorce, en faiſant un obſtacle à la diſſipation de la tranſpiration, ne l'empêche donc pas entiérement. Nous avons remarqué dans toutes nos expériences, qu'il s'échappe plus de ſeve dans certaines ſaiſons que dans d'autres; beaucoup plus dans la grande force de la végétation, que dans le temps où les arbres ne ſont point en ſeve; quand l'air eſt chaud & ſec, que quand il eſt frais & humide.

Il s'échappe ſur-tout beaucoup de tranſpiration dans les temps chauds, où, comme l'on dit, l'air eſt peſant; c'eſt-à-dire, que l'air ayant perdu de ſon élaſticité, le mercure du barometre deſcend.

Ainſi quand on obſerve avec attention & pendant long-temps l'évaporation de la ſeve, on apperçoit bien que la cauſe qui la détermine à s'échapper, eſt compliquée, & qu'elle dépend de pluſieurs circonſtances qui ſont les mêmes que celles qui occaſionnent le jeu des Thermometres, des Barometres & des Hygrometres; d'où il réſulte cependant une combinaiſon ſi bizarre par la prédomination d'une de ces cauſes, qu'on ne peut pas dire que la formation des vapeurs ſuive exactement la marche d'aucun de ces inſtruments; & un inſtrument

Digitized by Google

qui réuniroit les effets du Thermometre, du Barometre & de l'Hygrometre, auroit certainement une marche bien irréguliere, mais qui cependant pourroit ſuivre aſſez celles de l'évaporation de la ſeve; encore faudroit-il que les différentes cauſes qui occaſionnent chacun de ces effets, fuſſent, relativement les uns aux autres, également proportionnés dans un pareil inſtrument, & dans les arbres dont on voudroit obſerver le deſſéchement; car il eſt clair que ſi cet inſtrument tenoit plus du Barometre que du Thermometre ou de l'Hygrometre, pendant que l'arbre qu'on obſerveroit, ſeroit plus Thermometre ou plus Hygrometre que Barometre, alors la marche de l'un & de l'autre ſeroit bien différente. Comme j'ai cru appercevoir que la ſeve s'échappoit en grande quantité dans les temps les plus favorables à la végétation, j'aurois deſiré pouvoir imaginer un inſtrument qui pût être à la fois ſenſible au poids de l'atmoſphere, à la chaleur & à l'humidité de l'air; mais comme il ne m'a pas été poſſible de ſaiſir ce point de conformité, avec les végétaux, j'ai échoué dans toutes les tentatives que j'ai faites pour avoir un pareil inſtrument capable d'indiquer avec préciſion, les temps & les circonſtances les plus favorables à la végétation; quand même je ſerois parvenu par hazard à en conſtruire un dans un rapport aſſez exact avec tel arbre que ce ſoit, il eſt probable que ce rapport ne ſeroit pas indiſtinctement le même avec tous autres arbres, & dès-là il n'auroit été d'aucune utilité.

On a vu dans les expériences que nous avons détaillées dans la *Phyſique des Arbres*, que dans les arbres qui végetent, la tranſpiration traverſe l'écorce, mais qu'elle ſort avec bien plus d'abondance des endroits où elle a été enlevée que des autres; & qu'outre cette liqueur ténue, il s'échappe encore des endroits écorcés une ſubſtance gélatineuſe; ce qui prouve ſenſiblement que l'écorce peut bien ralentir l'évaporation de la ſeve, mais non pas l'arrêter entiérement.

Nous prévoyons qu'on pourroit nous reprocher d'avoir fait nos expériences ſur de jeunes arbres dont l'écorce étoit liſſe, unie, & bien différente de celle des gros arbres, qui eſt ra-

Digitized by Google

boteuſe, pleine de gerces, & d'une texture irréguliere. Nous convenons ſans difficulté qu'il s'échappe plus de tranſpiration des bourgeons herbacés, que des jeunes branches, & qu'il s'en échappe fort peu par les groſſes écorces; & c'eſt pour prévenir cette objection, que je n'ai pas oublié de conſtater, par quelques expériences, qu'il s'échappe de l'humidité des plus groſſes écorces: voici en peu de mots quelles ſont ces expériences.

§. 1. *Expérience qui prouve que la ſeve peut s'échapper à travers la groſſe écorce.*

DANS le mois de Septembre, j'ai choiſi pluſieurs rondins de Chêne, tout récemment abattus & en grume, de trois pieds de longueur & de huit à neuf pouces de diametre; j'en ai fait poiſſer quelques-uns par les bouts; d'autres n'ont point été poiſſés; j'ai dépouillé quelques-uns de leur écorce; j'ai fait peſer enſuite ces différents morceaux de bois, & j'ai continué de les faire peſer tous les huit jours à différents mois de l'année. J'ai connu très-évidemment que la ſeve s'échappoit de ces morceaux de bois, mais ſenſiblement moins de ceux dont les bouts étoient poiſſés, que de ceux en grume, & moins promptement de ceux-ci que des écorcés.

§. 2. *Obſervations relatives au même objet.*

LE détail exact de nombre d'expériences qui prouvent toutes ce que je viens d'avancer, fatigueroit le Lecteur, ainſi je me contenterai de rapporter ſeulement & fort en abrégé, quelques faits où la différence s'eſt trouvée plus conſidérable qu'elle ne l'eſt ordinairement.

Un rondin de Chêne en grume qui, tout frais abattu, peſoit 45 liv. une once un gros, un mois après s'eſt trouvé peſer 44 liv. quatre gros: ainſi il n'avoit diminué en un mois que d'une liv. cinq gros.

Un pareil rondin auſſi en grume, mais dont on avoit poiſſé les

Digitized by Google

les bouts, & qui pesoit 31 liv. 3 onces 2 gros; au bout d'un mois pesoit 31 liv. 2 onces 2 gros & demi; ainsi dans le même espace de temps, il n'étoit diminué que de 7 gros & demi.

Un pareil rondin écorcé, qui pesoit, lors de son abattage, 29 liv. 3 onces 4 gros, un mois après ne pesoit plus que 24 liv. cinq onces 2 gros; ainsi il étoit diminué de 4 liv. 14 onces 2 gros Il est bon de remarquer que dans cette expérience, tous ces rondins avoient été déposés dans un grenier fort sec; mais les deux suivants ont été déposés dans un sellier frais & humide.

Un rondin semblable aux précédents, pesoit, lors de son abattage, 29 liv. 12 onces 6 gros; ayant resté un mois dans son écorce, 29 liv. 7 onces 3 gros; ainsi il n'a diminué dans ce temps que de 5 onces 3 gros.

Mais un pareil rondin qui, sans écorce, pesoit 25 liv. 4 onces, un mois après ne pesoit plus que 24 liv. 1 once 5 gros; ainsi il étoit diminué dans ce lieu humide de 1 liv. 2 onces 3 gros.

D'où l'on peut conclure, que quoique l'écorce dure & raboteuse du Chêne fasse un obstacle à la dissipation de la seve, ce fluide parvient cependant à se frayer des passages au travers de ses pores: c'étoit le but de l'expérience que nous venons de rapporter.

§. 3. *Expérience faite sur des tronçons d'arbres semblables, les uns équarris, les autres restés en grume.*

Peut-etre traitera-t-on cela de pure curiosité; mais nous avons cru qu'il ne suffisoit pas de savoir que la seve s'échappoit plus promptement d'une piece de bois écorcée, que de celle qu'on auroit laissée avec son écorce; qu'il étoit encore avantageux de connoître le plus exactement qu'il nous seroit possible, en quelle proportion la seve s'échappe d'un morceau de bois écorcé, relativement à celui qui seroit resté en grume. Comment effectivement pouvoir, sans une pareille connoissance, se décider sur les avantages ou sur les risques

Digitized by Google

qu'il peut y avoir à conſerver les bois en grume, ou à les dépouiller de leur écorce, auſſi-tôt qu'ils ont été abattus.

Le 15 du mois de Février, nous choisîmes dans un même terrein deux Chênes du même âge, & comparables, autant qu'il étoit poſſible ; ils avoient 15 à 20 pieds de tige, & environ 14 à 15 pouces de diametre par le pied : nous les fîmes abattre dans le même temps ; & ſur le champ l'un d'eux fut marqué d'un *A*, & l'autre d'un *B*, (Voyez *Pl. XVII. fig. I*); nous fîmes couper leur tronc par billes de trois pieds de longueur; chaque arbre nous en fournit 4 que nous numérotâmes 1, 2, 3, 4. Ces huit billes furent voiturées ſur le champ au Château de Denainvilliers, lieu où ſe devoit ſuivre l'expérience (*) : la bille, numéro 1, de l'arbre *A*, reſta en grume ; la bille, numéro 2, du même arbre fut équarrie ; la bille, numéro 3, reſta en grume ; & la bille, numéro 4, fut équarrie. En même temps on équarrit la bille, numéro 1, de l'arbre *B* ; on écorça la bille, numéro 2 ; on équarrit la bille, numéro 3, & on écorça la bille numéro 4 : tout cela fut exécuté dans la journée ; le ſoir, on les peſa toutes, & on les dépoſa ſous un hangar fort ouvert, mais expoſé au Nord.

On continua à les peſer tous les jours depuis le 21 Février juſqu'au premier Mars, puis on les peſa tous les deux jours juſqu'au 28 Mars, enſuite on les peſa tous les huit jours, ce qui fut continué juſqu'au 20 Juin ; enfin on ne les peſa plus que tous les mois, ce qu'on continua juſqu'au 24 Janvier 1738.

Voici le Journal de ces peſées, tel qu'il ſe trouve ſur le regiſtre de nos expériences : nous dirons, dans le paragraphe ſuivant, quelles ſont les conſéquences qu'on en peut tirer.

(*) Voyez *Pl. XVII, fig.* 1. tant pour la piece *A* que pour la piece *B*.

Digitized by Google

B.

Mois & Dates.	1 Equarri. Liv.	Onc.	2 Ecorce'. Liv.	Onc.	3 Equarri. Liv.	Onc.	4 Ecorce'. Liv.	Onc.	Temps.	Vent.	Thermom.
Février. 21	98	6	159	0	89	0	167	12	B.	N.	6
22	97	4	158	0	87	8	166	1			7
23	96	0	157	0	86	4	166	0	C.	S.	5
24	95	4	157	0	86	0	165	8	B.	S.	5
25	95	4	157	0	86	0	165	0	C.	S.	5
26	95	4	156	8	86	0	165	0	P.	S.	5
27	95	4	156	0	85	12	164	8	B.	S.	6
28	95	4	155	8	85	12	164	4	P.	S.	6
29	95	4	155	0	85	12	164	4	C.	S.	7
Diminué.	3	2	4	0	3	4	3	8			
Mars. 1	95	4	155	0	85	12	164	4	C.	S.	7
2	95	4	155	0	85	12	164	0	B.	S.	7
Nota. *Le* 6	94	4	154	0	84	12	163	0	B.	S.	8
résultat des 8	93	14	152	12	84	8	161	14	P.	O.	7
observations 10	93	8	151	4	83	8	159	12	B.	N.	7
du 4 a été 12	93	0	150	4	83	8	158	12	B.	N.	7
perdu. 14	92	8	149	4	83	0	158	0	C.	O.	7
16	92	4	149	0	83	0	157	8	P.	S.	6
18	92	0	148	8	83	0	157	8	B.	N.	7
20	91	14	147	8	82	12	156	0	C.	S.	7
22	91	8	147	0	82	4	155	8	C.	S.	8
24	91	0	147	0	82	0	155	4	B.	S.	8
26	91	0	147	0	81	12	154	4	C.	S.	8
28	91	0	146	4	81	8	153	8	P.	S.	7
Diminué.	4	4	8	12	4	4	10	12			
Avril. 8	90	0	145	12	81	12	153	4	B.	S.	9
16	88	8	141	4	80	0	148	12	B.	S.	10
24	87	0	139	4	78	4	146	4	C.	S.	10
30	86	0	137	4	77	4	144	4	C.	S.	11
Diminué.	4	0	8	8	4	8	9	0			
Mai. 8	85	0	135	0	76	8	143	4	B.	N.	11
16	84	0	134	0	75	12	141	12	C.	S.	10
24	83	2	133	0	75	0	140	8	P.	O.	10
Diminué.	1	14	2	0	1	8	2	12			
Juin. 4	82	8	131	12	74	4	139	0	C.	N.	
12	81	11	131	11	73	8	138	8	P.	O.	13
20	80	4	130	0	71	2	137	1	P.	S.	13
Diminué.	2	4	1	12	3	2	1	15			
Juillet. 20	79	8	128	2	70	12	135	8			
Diminué.	0	12	1	14	0	6	1	9			
Août. 20	77	14	126	4	70	8	132	4			
Diminué.	1	10	1	14	0	4	3	4			
Septembre. 22	76	4	125	4	69	4	131	8			
Diminué.	1	10	1	0	1	4	0	12			
Dimin. totale.	22	2	33	12	19	12	36	4			
Novembre. 20	76	12	124	8	69	8	130	12	C.	S.	8
	Augm. 8		Dim. 12		Augm. 4		Dim. 12				
Décembre. 20	77	0	125	0	69	8	131	0	B.	N.	4
	Augm. 4		Augm. 8		0	0	Augm. 4				
Janvier. 24 1738.	77	4	125	4	70	0	131	4			
	Augm. 4		Augm. 4		Augm. 8		Augm. 4		B.	O.	2

Digitized by Google

A.

Mois & Dates.		1 Grume. Liv.	Onc.	2 Equarri. Liv.	Onc.	3 Grume. Liv.	Onc.	4 Equarri. Liv.	Onc.	Temps.	Vent.	Thermom.
Février.	21	216	4	102	0	155	8	100	0	B.	N.	6
	22	215	12	101	8	155	8	100	0	B.	N.	7
	23	215	8	101	0	155	0	99	8	C.	S.	5
	24	215	8	101	0	155	0	98	12			
	25	215	8	101	0	155	0	98	8	C.	S.	5
	26	215	8	101	12	155	0	98	8	P.	S.	
	27	215	8	100	8	155	0	98	0	B.	S.	6
	28	215	8	100	0	155	0	97	12	P.	S.	6
	29	215	8	100	0	154	12	97	8	C.	S.	7
Diminué.		0	12	2	0	0	12	2	8			
Mars.	1	215	8	100	0	154	8	97	4	P.	S.	7
	2	215	8	99	12	154	8	96	14	B.	S.	7
Nota. *Le*	6	214	4	97	8	154	0	96	4	B.	S.	8
réſultat des	8	214	0	97	0	154	0	95	12	C.		7
obſervations	10	213	8	97	0	153	4	95	0	B.	N.	7
des 4 & 16	12	213	0	97	0	152	12	94	4	B.	N.	7
a été perdu.	14	213	0	97	0	152	4	94	0	C.	O.	7
	18	212	8	97	0	152	4	94	0	B.	N.	7
	20	212	0	96	12	152	0	93	0	C.	S.	7
	22	212	0	96	12	152	0	93	0	C.	S.	8
	24	211	12	96	8	151	12	92	12	B.	S.	8
	26	211	8	96	4	151	8	92	8	C.	S.	8
	28	211	4	95	12	150	12	92	8	P.	S.	7
Diminué.		4	4	4	4	3	12	4	12			
Avril.	8	209	4	95	0	149	12	91	12	B.	S.	9
	16	207	4	93	6	148	4	89	8	B.	S.	10
	24	205	4	92	4	146	4	89	4	C.	S.	10
	30	203	0	91	4	144	3	88	4	C.	S.	11
Diminué.		6	4	3	12	5	9	3	8			
Mai.	8	201	0	90	0	147	12	88	8	B.	N.	11
	16	199	0	89	8	147	8	86	12	C.	S.	10
	24	198	0	89	0	147	8	86	0	C.	N.	10
Diminué.		3	0	1	0	0	4	2	8			
Juin.	4	196	0	88	4	141	0	85	0	C.	N.	
	12	195	0	87	8	140	0	84	8	C.	O.	13
	20	194	4	86	4	139	0	83	4	C.	S.	13
Diminué.		1	12	2	0	2	0	1	12			
Juillet	20	190	8	85	0	137	0	82	8			
Diminué.		3	12	1	4	2	0	0	12			
Août.	20	187	0	84	4	135	0	81	0			
Diminué.		3	8	0	12	2	0	1	8			
Septembre.	22	186	0	84	0	135	0	80	8			
Diminué.		1	0	0	4	0	0	0	8			
Diminué en tout		30	4	18	0	20	8	19	8			
Novembre.	20	184	4	83	4	132	12	82	0	C.	S.	8
Diminué.		1	12	0	12	2	4	Au. 1	8			
Décembre.	20	185	0	83	6	132	8	80	0			
		Augm. 12		Augm. 2		Dim. 4		D. 2				
Janvier.	24	184	0	80	8	132	8	80	4			
Diminué.		1	0	Di. 2	14	0	0	Aug. 4				

Digitized by Google

§. 4. *Conſéquences des Expériences précédentes.*

POUR peu qu'on y prête d'attention, on voit par le journal d'expériences que nous venons de rapporter, que l'évaporation eſt bien plus prompte dans les morceaux de bois équarris, que dans ceux qui ſont reſtés en grume, quoiqu'elle ſoit moindre dans les premiers : l'un & l'autre doit arriver. Premiérement, elle doit être moindre dans les morceaux équarris, non-ſeulement parce qu'il y a moins de bois, puiſqu'on en a retranché par l'équarriſſage; mais encore parce que le bois qui reſte, eſt du bois du cœur qui ne contient pas tant d'humidité que l'aubier & que le bois de la circonférence, comme nous croyons l'avoir prouvé par les expériences que nous avons rapportées ci-devant; ſecondement, le morceau de bois équarri doit plutôt perdre ſa ſeve que l'autre; non-ſeulement parce que l'écorce ralentit ſon évaporation, mais encore parce que, par l'équarriſſage, on augmente la ſurface proportionnellement aux maſſes, & nous prouverons dans un autre Chapitre, que l'évaporation de la ſeve ſe fait en raiſon des ſurfaces.

En attendant le détail de nos expériences, on voit encore, comme nous venons de le dire, que l'écorce fait un obſtacle conſidérable à l'évaporation de la ſeve, puiſque cette liqueur, la maſſe & la ſurface étant pareilles, s'eſt échappée beaucoup plus vîte des morceaux dépouillés de leur écorce, que des autres.

Mais une choſe fort ſinguliere que nos expériences apprennent encore, c'eſt que l'écorce ſe charge plus de l'humidité de l'air que ne fait l'aubier, & que l'aubier s'en charge plus que le bois.

Enfin on voit que les bois équarris ou écorcés, diminuent d'abord plus que les bois qui ont leur écorce; mais enſuite, & quand ils ſont parvenus à un certain degré de ſéchereſſe, ce ſont les bois en grume qui diminuent à leur tour plus que les bois écorcés ou équarris.

Digitized by Google

Tout cela ſe peut reconnoître par le journal de nos expériences, ſi l'on veut y prêter un peu d'attention; cependant, pour rendre la choſe plus facile, nous donnerons ici la comparaiſon de la piece *A*, n° 3, avec la piece *B*, n° 2; celle de la piece *A*, n° 1, avec la piece *B*, n° 4; & celle de la piece *A*, n° 2; avec la piece *B*, n° 2.

Le diametre du rondin en grume *A*, n° 3, eſt de 11 pouces 2 lignes; celui du rondin *B*, n° 2, dépouillé de ſon écorce, eſt de 11 pouces 9 lignes; la hauteur des deux rondins eſt de 36 pouces, & la ſurface entiere du rondin en grume eſt à celle du rondin écorcé, comme 943 : 1000. Le ſolide ou volume du rondin en grume, eſt au volume du rondin pelé, comme 903 : 1000. Ainſi le rapport de leurs poids ayant été trouvé par l'expérience de 155, 5 à 159, il s'enſuit, qu'à volume égal, le poids du rondin en grume, eſt au poids du rondin dépouillé, comme 155, 5 ou $\frac{5}{10}$: 143, 5, ou $\frac{5}{10}$ à peu de choſe près.

Pendant les deux premiers jours où il fit beau temps, l'évaporation du rondin en grume, fut de 8 onces, celle du rondin pelé fut de 32 onces; donc, à ſurfaces égales, les évaporations étoient comme 8, 4 : 32; &, à volume égal, comme 8, 9 : 32; par conſéquent l'évaporation du rondin pelé étoit preſque quadruple de celle du rondin en grume.

Du 23 Février au 8 Mars, l'évaporation du rondin en grume fut de 16 onces, & celle du rondin pelé de 68 onces; donc les évaporations, à ſurfaces égales, étoient comme 16, 9 : 68; &, à volume égal, comme 17, 7 : 68; l'évaporation du rondin pelé étoit donc, encore à très-peu-près, quadruple de celle du rondin en grume.

Du 8 Mars au 24 incluſivement, le rondin en grume perdit 36 onces, & le rondin pelé 92 onces : donc, à ſurfaces égales, les évaporations furent comme 38, 1 : 92, & à volume égal, comme 40 : 92 : l'évaporation du rondin écorcé étoit donc beaucoup plus que double.

Pendant les quinze jours ſuivants, c'eſt-à-dire, du 24 Mars au 8 Avril, l'évaporation fut de 32 onces pour le bois en grume, & de 20 onces pour le bois écorcé; donc, à ſurfaces

Digitized by Google

égales, les évaporations étoient comme 33, 9 : 20, &, à volume égal, comme 35, 4 : 20.

Depuis le 8 Avril jusqu'au 24 du même mois, le bois en grume perdit 56 onces, pendant que le bois écorcé en perdit 104; par conséquent, à surfaces égales, les évaporations étoient comme 59, 3 : 104, &, à volume égal, comme 62 : 104.

Dans les quinze jours suivants, c'est-à-dire, du 24 Avril au 8 Mai, l'évaporation du rondin en grume étoit nulle; au contraire il se chargea de 24 onces d'humidité, pendant que le rondin, dépouillé de son écorce, en perdit 68 onces; ce qui confirme bien ce que l'on a avancé dans la comparaison précédente, que le bois n'attire pas l'humidité à beaucoup près comme l'écorce: pour continuer ce parallele des évaporations, il faut donc prendre un intervalle de temps plus considérable.

Du 24 Avril au 4 de Juin, le bois en grume perdit 84 onc. & le bois écorcé en perdit 120: donc, à surfaces égales, les évaporations étoient comme 89, 0 : 120; &, à volume égal, comme 93 ; 120.

Pendant les seize jours suivants, depuis le 4 Juin jusqu'au 20 du même mois, l'évaporation du rondin en grume fut de 32 onces, & celle du rondin pelé de 28 onces: ainsi le rapport des évaporations étoit, à surfaces égales, de 33, 9 : 28, &, à volume égal, de 35, 4 : 28.

Dans le mois suivant du 20 Juin au 20 Juillet, l'évaporation du rondin en grume de 32 onces, & celle du rondin pelé de 30 onces; donc, à surfaces égales, les évaporations étoient comme 33, 9 : 30; &, à volume égal, comme 35, 4 : 30, ce qui approche de l'égalité.

Depuis le 20 Juillet jusqu'au 20 Août, l'évaporation du bois en grume fut de 32 onces, & celle du bois écorcé de 30 onces: les évaporations furent donc dans les mêmes rapports que celles du mois précédent.

Pendant le mois suivant, depuis le 20 Août jusqu'au 22 Septembre, le bois en grume n'eut aucune évaporation; mais le bois écorcé perdit 16 onces; il faudra donc prendre depuis le 20 Août jusqu'au 20 Novembre; alors on trouve que le

Digitized by Google

bois en grume a perdu 36 onces, & que le bois écorcé en a perdu 28; donc, à ſurfaces égales, les évaporations ont été comme 38, 1 : 28; &, à volume égal, comme 40: 28, ce qui s'éloigne de l'égalité.

Dans le mois ſuivant, du 20 Novembre au 20 Décembre, le bois en grume perdit 4 onces, le rondin pelé ſe chargea de 8 onces d'humidité; du 20 Novembre au 24 Janvier, le rondin en grume perdit 4 onces, & le rondin pelé ſe chargea de 12 onces d'humidité, ce qui n'eſt plus ſuſceptible de comparaiſon.

Le diametre du rondin en grume *A*, n° 1, eſt de 13 pouces 6 lignes; celui du rondin pelé *B*, n°, 4, eſt de 12 pouces 4 lignes; leur hauteur commune eſt de 36 pouces; ainſi la ſurface du rondin en grume eſt à la ſurface du rondin écorcé, comme 1000 : 901, & le ſolide ou volume du rondin en grume, eſt au ſolide ou volume du rondin pelé, comme 1000 : 834; mais par l'expérience, le poids du rondin en grume eſt au poids du rondin écorcé, comme 216, 2 : 167, 7; donc, à volume égal, les poids de ces deux rondins ſeroient entr'eux, comme 216, 2 eſt à 201; rapport qui ne peut pas être fixé bien préciſément, parce que les épaiſſeurs des écorces & leurs peſanteurs ſpécifiques ne ſont pas données.

L'évaporation, pendant les deux premiers jours où il fit beau temps, fut de 12 onces pour le rondin en grume, & de 28 onc. pour le rondin pelé; donc, à ſurfaces égales, leur évaporation fut comme 10, 8 : 28, &, à volume égal, comme 10 : 28, ce qui fait une évaporation preſque triple dans le bois écorcé.

Pendant les huit jours ſuivants il plut beaucoup, & le bois en grume ne ſe deſſécha en aucune maniere; au lieu que celui qui étoit écorcé perdit encore 28 onces; ce qui prouve que le bois n'attire pas l'humidité, & ne s'en charge point à beaucoup près comme l'écorce: ne pouvant donc comparer les évaporations pendant ces huit jours, puiſque l'une eſt zéro par rapport à l'autre, je prends un intervalle de quinze jours du 23 Février au 8 Mars: l'évaporation du rondin en grume fut de 24 onces, & celle du rondin pelé de 66 onces; donc, à ſurfaces égales, leur

Digitized by Google

leur évaporation fut comme 21, 6 : 66, à volume égal, comme 20 : 66, & celle du rondin pelé un peu plus que triple.

Dans les ſeize jours ſuivants, du 9 Mars au 24 incluſivement, l'évaporation du rondin en grume fut de 36 onces, & celle du rondin pelé de 106; donc, à ſurfaces égales, les évaporations étoient comme 32, 4 : 106, à volume égal, comme 30 : 106 : l'évaporation du rondin écorcé étoit donc beaucoup plus que triple.

Dans les quinze jours ſuivants, c'eſt-à-dire, du 24 Mars au 8 Avril, l'évaporation du rondin en grume fut de 40 onces, & celle du rondin écorcé fut de 32 onces; par conſéquent, à ſurfaces égales, les évaporations ſont comme 36 : 32, &, à volume égal, comme 33, 3 : 32; ce qui s'approche de l'égalité.

Dans les ſeize jours ſuivants, depuis le 8 Avril juſqu'au 24 de ce mois, l'évaporation du rondin en grume fut de 64 onc. & celle du rondin pelé de 112; donc, à ſurfaces égales, l'évaporation fut comme 57, 6 : 112; &, à volume égal, comme 53, 3 : 112; celle du rondin écorcé fut donc à peu-près double.

Dans les quinze jours ſuivants, depuis le 24 Avril juſqu'au 8 Mai, l'évaporation du rondin en grume fut de 68 onces, & celle du rondin pelé de 48 onces; donc, à ſurfaces égales, l'évaporation eſt comme 61; 2 : 48; &, à volume égal, comme 56, 7 : 48; ainſi voilà un rondin en grume qui perd plus de ſon poids que le rondin écorcé.

Pendant les ſeize jours ſuivants, du 8 Mai au 24 du même mois, l'évaporation du rondin en grume fut de 48 onces, & celle du rondin pelé de 44 onces; donc, à ſurfaces égales, les évaporations ſont comme 43, 2 : 44, &, à volume égal, comme 40 : 44; ce qui commence à s'éloigner de l'égalité.

Dans les onze jours ſuivants, depuis le 24 Mai juſqu'au 4 Juin, l'évaporation du rondin en grume fut de 32 onces, & celle du rondin pelé de 24 onces; donc, à ſurfaces égales, l'évaporation étoit comme 28, 8 : 24; &, à volume égal, comme 26, 6 : 24; ce qui tend encore à l'égalité.

Dans les ſeize jours ſuivants, depuis le 4 Juin juſqu'au 20 du même mois, l'évaporation du rondin en grume fut de 28

Digitized by Google

onces, & celle du rondin pelé de 31 onces; donc, à ſurfaces égales, l'évaporation eſt comme 25, 2: 31; &, à volume égal, comme 23, 3: 31; ce qui commence de nouveau à s'éloigner de l'égalité.

Dans le mois ſuivant du 20 Juin au 20 Juillet, l'évaporation du rondin en grume fut de 60 onces, & celle du rondin pelé de 25 onc. donc l'évaporation, à ſurfaces égales, étoit comme 54: 25; &, à volume égal, comme 50: 25; l'évaporation du rondin pelé n'étoit donc plus que la moitié de celle du rondin en grume.

Pendant le mois ſuivant, depuis le 20 Juillet juſqu'au 20 Août, l'évaporation du rondin en grume fut de 56 onces, & celle du rondiné corcé de 52 onces; donc, à ſurfaces égales, l'évaporation eſt, comme 50, 4: 52; &, à volume égal, comme 46, 7: 52; ce qui ſe rapproche de l'égalité.

Dans le mois ſuivant, depuis le 20 Août juſqu'au 22 Septembre, l'évaporation du rondin en grume fut de 16 onces; celle du rondin pelé étoit de 12 onces; donc, à ſurfaces égales, l'évaporation étoit comme 14, 4: 12; &, à volume égal, comme 13, 3, 12; elles étoient donc preſque égales.

Dans les deux mois ſuivants, du 22 Septembre au 20 Novembre, l'évaporation du rondin en grume fut de 28 onces, & celle du rondin pelé de 12 onces; donc, à ſurfaces égales, l'évaporation eſt comme 25, 2: 12; &, à volume égal, comme 23, 3: 12; celle du rondin en grume ſe trouve donc preſque double.

Du 20 Novembre au 20 Décembre, l'évaporation du rondin en grume a ceſſé, & il s'eſt au contraire chargé de 12 onc. d'humidité, pendant que le rondin pelé s'eſt chargé de 4 onc. d'humidité; d'où il ſuit que le rondin en grume qui avoit été juſques-là dans l'état d'une plus grande évaporation que le rondin écorcé, s'eſt plus chargé de l'humidité de l'atmoſphere que le rondin écorcé; ſans doute parce que l'écorce eſt un corps ſpongieux.

Le diametre du rondin écorcé *B*, n° 2, eſt de 11 pouces 9 lignes; le côté de la baſe de la piece équarrie *A*, n° 2,

Digitized by Google

eſt de 8 pouces 2 lignes ; leur commune hauteur eſt de 36 pouces ; ainſi le volume du bois écorcé eſt au ſolide, ou volume du bois équarri, comme 1000 : 614 ; & la ſurface du premier eſt à la ſurface du ſecond comme 1000 : 846 ; or le poids de ces deux ſolides étant entr'eux comme 159 : 102, il s'enſuit, qu'à volume égal, le poids du bois écorcé ſeroit au poids du bois équarri dans le rapport de 97, 6 : 102, ce qui n'eſt pas éloigné de l'égalité.

Les deux premiers jours où il fit un beau temps, le bois écorcé évapora 32 onces, & le bois équarri en perdit 16 ; donc, à volume égal, les évaporations furent comme 19, 6 : 16 ; à ſurfaces égales, comme 27 : 16 ; & la tranſpiration fut plus grande dans le bois écorcé que dans le bois équarri.

Pendant les huit jours ſuivants, où le temps fut couvert & pluvieux, l'évaporation du rondin écorcé fut de 68 onces, & celle de la piece équarrie fut de 64 onces ; donc, à volume égal, le rapport d'évaporation fut comme 41, 7 : 64 ; &, à ſurfaces égales, comme 57, 5 : 64 ; elle devint donc plus grande dans le bois équarri.

Du 9 Mars au 24 de ce mois, le rondin pelé perdit 92 onc. & la piece équarrie perdit 8 onces ; donc, à volume égal, l'évaporation fut comme 5, 64 : 8 ; &, à ſurfaces égales comme 77, 8 : 8 ; l'évaporation étoit donc, à raiſon des ſurfaces, environ dix fois plus grande dans le bois écorcé que dans le bois équarri.

Du 24 Mars au 8 Avril, la tranſpiration fut de 20 onces pour le bois écorcé ; elle fut de 24 onces pour le bois équarri ; donc, à volume égal, le rapport de l'évaporation fut de 12, 2 : 24 ; &, à ſurfaces égales, de 16, 9 : 24 ; ainſi la tranſpiration redevint plus grande dans le bois équarri.

Depuis le 8 Avril juſqu'au 24 Avril, le bois écorcé perdit 104 onces, & le bois équarri en perdit 44 ; donc, à volume égal, l'évaporation étoit comme 63, 8 : 44 ; &, à ſurfaces égales dans le rapport de 87, 9 : 44, l'évaporation étoit donc, à ſurfaces égales, à peu près double dans le bois écorcé.

Pendant les quinze jours ſuivants, c'eſt-à-dire, dans l'inter-

Digitized by Google

valle du 24 Avril au 8 Mai, le rondin pelé avoit perdu 68 onces, & la piece équarrie en avoit perdu 36 ; donc, à volume égal, leur évaporation fut comme 41,7 : 36,&, à ſurfaces égales, comme 57, 5 : 36 ; l'évaporation eſt donc encore plus grande dans le bois écorcé que dans le bois équarri.

Du 8 Mai au 4 de Juin, la tranſpiration du bois pelé fut de 52 onces, celle du bois équarri de 28 ; donc, à volume égal, les évaporations étoient comme 31, 9 : 28; &, à ſurfaces égales, comme 43, 9 : 28.

Du 4 Juin au 20 du même mois, le poids du rondin écorcé diminua de 28 onces, & le poids du bois équarri diminua de 32 ; donc, à volume égal, les évaporations étoient dans le rapport de 17, 1 : 32 ; &, à ſurfaces égales, de 23, 6 : 32 ; ainſi la tranſpiration devint plus grande dans le bois équarri.

Du 20 Juin au 20 Juillet, le bois écorcé perdit 30 onces, le bois équarri en perdit 20 ; donc, à volume égal, les évaporations furent comme 18, 4 : 20; &, à ſurfaces égales, comme 25, 3 : 20 ; ce qui s'approche de l'égalité.

Depuis le 20 Juillet juſqu'au 20 Août, le bois écorcé perdit 30 onces, le bois équarri en perdit 12 : ainſi les évaporations furent comme 18, 4 : 12, à volume égal ; &, à ſurfaces égales, comme 25, 3 : 12 ; donc la tranſpiration étoit double, à raiſon des ſurfaces, dans le bois écorcé.

Du 20 Août juſqu'au 22 Septembre, l'évaporation fut de 16 onces dans le bois écorcé, & de 4 onces dans la piece équarrie ; donc, à volume égal, les évaporations étoient comme 9, 8 : 4 ; &, à ſurfaces égales, comme 15, 5 : 4 ; c'eſt-à-dire, plus que triple dans le bois écorcé.

Dans les deux mois ſuivants, du 22 Septembre au 20 Novembre, le bois écorcé perdit 12 onces, le bois équarri en perdit autant ; donc, à volume égal, l'évaporation du bois écorcé étoit à celle du bois en grume, comme 7, 3 : 12 ; &, à ſurfaces égales, comme 10, 1 : 12 ; ce qui ſe rapproche de l'égalité.

Dans le mois ſuivant du 20 Novembre au 20 Décembre, le rondin pelé ſe chargea de 8 onces d'humidité, & le poids du

Digitized by Google

bois équarri étoit augmenté de 2 onc.; ſuppoſant donc que dans cet état l'évaporation eſt la même dans le bois écorcé & dans le bois équarri, on trouve que leur attraction d'humidité, à ſurfaces égales, eſt à peu-près dans le rapport de 3 : 1.

Du 20 Décembre au 24 Janvier 1738, le poids du bois écorcé augmenta de 4 onces; celui du bois équarri diminua de 46 onces; ce qui n'eſt plus ſuſceptible de comparaiſon.

§. 5. *Expérience ſur de petits cylindres, dont les uns étoient écorcés, & les autres avoient leur écorce.*

Quoique les expériences que nous venons de rapporter ſoient très-concluantes, je ne crois cependant pas devoir négliger d'en rapporter une que j'ai faite, fort en petit à la vérité, mais qui concourt à prouver les mêmes vérités.

Le 14 Mars 1738 j'abattis un jeune Chêneau; & dans la partie de ſa tige qui étoit la plus cylindrique & la mieux arrondie, je coupai deux petits cylindres de deux pouces de longueur chacun: celui qui étoit le plus près de la cime de l'arbre, fut conſervé avec ſon écorce; & l'autre pris plus près des racines pour l'avoir plus gros, fut dépouillé de ſon écorce, ce qui le rendit, à très-peu de choſe près, de même groſſeur que le premier; ainſi j'avois deux cylindres pareils en ſuperficie que je pouvois comparer l'un avec l'autre.

Je les ajuſtai chacun à une petite balance qui trébuchoit à la ſixieme partie d'un grain.

Celui qui avoit ſon écorce peſoit 1 once 4 gros 16 grains.

Celui qui étoit écorcé peſoit . 1 . . . 3 . . 14 . . .

Pour pouvoir connoître ſelon quelle proportion l'évaporation ſe faiſoit dans l'un & dans l'autre cylindre, je les ai toujours tenus en équilibre, en ajoutant des grains dans le plateau de la balance où ils étoient: outre cela j'ai eu ſoin de marquer l'élévation de la liqueur du Thermometre de M. de Réaumur, toujours en comptant au-deſſus du point de la congellation, parce qu'elle n'a jamais été au-deſſous pendant tout le temps que l'expérience a duré.

Digitized by Google

J'ai auſſi examiné l'élévation du mercure dans le Barometre; mais pour éviter la confuſion, je me contentois de marquer du chiffre 1, quand je le trouvois bas; quand il étoit dans un état moyen, je le marquois 11; & quand il étoit haut, je le marquois 111: enfin j'ai encore eu l'attention de marquer chaque jour quel temps il faiſoit: voici maintenant le journal de cette expérience.

Mois & Dates.		Bois écorcé. Grains.	Bois en grume. Grains.	Différence de poids. Grains.	Thermometre.	Barometre.	Temps.
Mai.	15	70	31	39	10	11	Sec.
	16	80	30	50	11	11	Sec.
	17	50	25	25	11	11	Sec.
	18	46	22	24	10	11	Sec.
	19	81	45	36	10	11	Sec.
	20	31	29	2	10	1	Humide.
	21	11	20	+ 9	8	1	Humide.
	22	10	14	+ 4	8	1	Humide.
	23	8	17	+ 9	8	11	Sec.
	24	6	15	+ 9	9	11	Sec.
	25	8	18	+ 10	10	11	Sec.
	26	8	17	+ 9	11	1	Humide.
	27	6	21	+ 15	10	1	Humide.
	28	14	36	+ 22	9	11	Sec.
	29	25	15	10	11	11	Sec.
	30	3	6	+ 3	11	1	Humide.
	31	1	7	+ 6	12	1	Humide.
Avril.	1	8	15	+ 7	12	111	Sec.
	2	10	12	+ 2	14	111	Sec.
	3	10	10	= 0	14	111	Sec.
	4	20	24	+ 4	15	111	Sec.
	5	18	20	+ 2	15	11	Sec.
	6	4	11	+ 7	15	11	Sec.
	7	4	10	+ 6	16	11	Sec.
	8	4	18	+ 14	16	111	Sec.
	9	2	10	+ 8	14	11	Humide.
	10	2	3	+ 1	13	111	Humide.
Mai.		*Nota.* Que comme je n'ai enſuite peſé ces bois que tous les huit jours, il m'a paru inutile de marquer les obſervations du Barometre, ni celles météorologiques.					
	1	3	12	+ 9	13		
	8	5	3	2	14		
	15	4	3	1	13		
	23	3	5	+ 2	15		
	31	6	12	+ 6	20		
Juin.	7	4	12	+ 8	15		
	14	9	14	+ 5	15		
	20	0	7	+ 7	15		
	28	7	7	= 0	15	*Nota.* Que le 5 Juillet le poids du cylindre écorcé eſt augmenté de 7 grains; & celui en grume de 4.	
Juillet.	5	7	4	- 3	20		
	13	1	13	+ 12	20		
	21	10	15	+ 5	22½		
	28	15	13	2	21½		
Août.	5	6	6	= 0	51		

Digitized by Google

On voit par cette expérience que le cylindre écorcé a conſidérablement diminué le poids dans les premiers jours; & que l'autre a été long-temps à perdre la même quantité de ſeve; ce qui auroit encore été bien plus ſenſible, s'il ne s'étoit pas échappé de la ſeve par les extrémités de ces cylindres, qui étant coupées & pareilles dans l'un comme dans l'autre, laiſſoient une libre ſortie à la ſeve : la ſomme des baſes de ces cylindres eſt, dans cette expérience, très-conſidérable, par proportion à leurs côtés. Il eſt vrai que j'aurois pu vernir l'aire de ces baſes ou coupes, pour empêcher que la ſeve ne s'échappât par-là; mais cette précaution ne m'eſt pas venue à l'eſprit, & je rapporte naturellement ce que j'ai fait; heureuſement que cette expérience offroit une différence aſſez conſidérable pour m'exempter de la recommencer.

Nous devons maintenant être bien certains par les expériences ci-deſſus, que la ſeve s'échappe plus promptement des billes de bois équarries, ou ſimplement écorcées, que de celles qui reſtent en grume; & en ſe rappellant ce que nous avons dit au commencement de ce Chapitre, que la ſeve eſt une liqueur capable de fermentation & prompte à ſe corrompre, il ſemble qu'on peut conclure ſans craindre de ſe tromper, qu'il faut équarrir, ou du moins écorcer les bois auſſi-tôt qu'ils ont été abattus, afin de les priver promptement de cette liqueur corruptible, qui peut, par ſon altération, porter un préjudice conſidérable aux fibres ligneuſes. Tout cela ſera encore plus exactement diſcuté dans le Chapitre où nous traiterons du deſſéchement des bois.

§. 6. *Expériences faites ſur des bois blancs, pour reconnoître s'ils s'alterent ſous leur écorce.*

Nous ne pouvons nous diſpenſer de rapporter ici quelques expériences que nous avons faites ſimplement pour connoître ſi, en ralentiſſant l'évaporation de la ſeve par le moyen de l'écorce, on eſt fondé à craindre l'altération de cette liqueur qui endommage les fibres ligneuſes. Dans cette vue, & comme

Digitized by Google

les bois blancs ſont plus ſuſceptibles de cette altération que le bois de Chêne, j'ai fait abattre pendant l'Hiver de 1733, pluſieurs gros Aunes : j'en ai laiſſé une partie dans leur écorce, & j'ai fait écorcer les autres ; ces arbres ont tous été mis ſous un hangar où ils ont reſté juſqu'au Printemps de 1735, que je les ai fait fendre pour examiner avec plus de commodité quelle pouvoit être la qualité de leur bois : je l'ai trouvée telle qu'on le voit ci-après.

	Aunes avec leur écorce.	*Sans leur écorce.*
N° 1.	Bois très-échauffé	Bon bois.
2.	De même	Bois très-peu échauffé par un bout.
3.	De même	Bon bois.
4.	Bois qui commençoit à s'échauffer.	Bon bois.
5.	Bois un peu échauffé	Très-bon bois.
6.	Bon bois	Bon bois.
7.	Bois qui commençoit à s'échauffer.	Bon bois.

Cette expérience prouve inconteſtablement que les bois écorcés ſe ſont mieux conſervés que ceux qui ſont reſtés dans leur écorce. Reſte maintenant à examiner ſi la même choſe arrivera au Chêne.

§. 7. *Semblable Expérience faite ſur le Chêne.*

LA bille marquée *A*, dont nous avons parlé, pourra encore nous fournir un exemple.

Ce Chêne avoit été abattu dans le mois de Février, & les pieces marquées 1 & 3 ſont reſtées en grume, & celles marquées 2 & 4, ont été équarries ſur le champ. On a examiné ces quatre pieces dans le mois de Décembre de l'année ſuivante ; l'aubier des billes 1 & 3 s'eſt trouvé beaucoup meilleur que celui des pieces 2 & 4 ; peut-être cela venoit-il de ce qu'il avoit encore retenu de l'humidité ; car on ſait que l'aubier ſe réduit en pouſſiere, quand une fois il a perdu toute ſa ſeve,

Digitized by Google

ſeve ; c'eſt par cette raiſon que les Marchands conſervent leurs bois équarris, plutôt à l'humidité qu'au ſec, afin que l'aubier reſte ſain. Mais une ſeule expérience ne ſuffit pas ; & pour faire voir que, généralement parlant, le bois s'altere plus promptement ſous l'écorce que quand on l'en a dépouillé, il nous ſuffira d'aſſurer que nous avons, dans cette vue, fait abattre plus de 90 jeunes Chênes pendant l'Hiver, & que nous avons conſtamment reconnu que l'aubier des arbres en grume s'altéroit plutôt que celui des arbres qui avoient été écorcés.

Deux ans après, quand nous les avons fait fendre pour les examiner, nous avons trouvé que le bois d'une partie de ceux qui avoient été écorcés étoit bon ; au lieu qu'il y en avoit quantité de mauvais dans les arbres reſtés en grume.

Conclura-t-on delà qu'il faille écorcer les arbres ſi-tôt qu'ils ſont abattus ? Je ſerois pour l'affirmative, s'il ne s'agiſſoit que de conſerver au bois toute la bonne qualité qu'il peut avoir ; & cela avec d'autant plus de raiſon, que les bois que j'ai fait écorcer auſſi-tôt qu'ils ont été abattus, m'ont paru plus durs que ceux qui avoient été conſervés en grume. Mais que ſerviroit-il de ménager avec tant de ſoin la bonne qualité du bois, ſi, en l'expoſant à un deſſéchement ſi précipité, il ſe fend & s'éclate à un tel excès, qu'il n'eſt preſque plus propre à rien ? C'eſt ce que nous examinerons dans le Chapitre ſuivant ; car il eſt néceſſaire auparavant de terminer la matiere de celui-ci, & d'achever de diſcuter les autres ſentiments que nous nous ſommes propoſés d'examiner.

ARTICLE II. *En laiſſant les Arbres dans leur écorce pendant un court eſpace de temps, peut-on en attendre un effet ſenſible ?*

IL y a quelques perſonnes habiles dans l'exploitation des forêts, qui ſoutiennent qu'il faut laiſſer les arbres paſſer huit ou dix jours dans leur écorce après qu'ils ont été abattus ; ce délai, diſent-elles, eſt néceſſaire, parce que les arbres, dans les premiers jours qu'ils ont été coupés, donnent encore

Digitized by Google

des ſignes de vie, & que pendant cet intervalle de temps, le mouvement de leur ſeve ſe ralentit, les fibres ligneuſes s'affaiſſent, ce qui empêche que les arbres ne ſe fendent, ne s'éclatent & ne ſe tourmentent à l'excès; mais il ne faut pas, ajoutent-elles, les laiſſer plus long-temps ſans les équarrir, ſi l'on veut découvrir promptement les vices intérieurs qui continueroient à faire du progrès juſqu'à ce qu'ils ſoient éventés. Nous examinerons dans le Chapitre ſuivant, ſi un délai de huit ou dix jours eſt capable d'empêcher les bois de s'éclater; mais il eſt certain qu'il eſt avantageux de mettre promptement en évidence les caries intérieures qui ſe trouvent dans les arbres, parce que ces parties de bois pourri ſe chargent de beaucoup d'humidité, qui ne pouvant ſe diſſiper auſſi aiſément que celle qui eſt répandue dans les parties ſaines, à cauſe de la déſorganiſation qui ſe rencontre dans ces endroits défectueux, cette humidité y occaſionne une corruption qui endommage les parties ſaines qui ſe trouvent dans leur voiſinage. C'eſt une raiſon de plus, de faire équarrir les arbres auſſi-tôt qu'ils ont été abattus; mais on ne peut adopter celles qu'on a rapportées, pour perſuader qu'il eſt à propos de laiſſer les arbres huit ou dix jours dans leur écorce; car il eſt certain que quand les Printemps ne ſont pas fort ſecs, les arbres qu'on laiſſe avec leur écorce, ſont encore en état de végéter pendant trois ou quatre mois après qu'ils ont été abattus, puiſqu'on les voit pouſſer des feuilles, des fleurs & des bourgeons.

Quant à ce qu'on dit que la ſeve s'échappe pendant cet intervalle de temps, il ne faut, pour prouver que cette allégation eſt purement imaginaire, que faire voir combien peu il s'évapore de ſeve du corps des arbres qui reſtent en grume pendant l'Hiver, temps où l'on a coutume de les abattre: c'eſt ce que nous allons démontrer par quelques expériences que nous avons faites à ce ſujet.

Digitized by Google

§. 1. *Expériences qui prouvent qu'il s'échappe peu de ſeve des Arbres qui reſtent en grume pendant l'Hiver.*

PENDANT les neuf derniers jours du mois de Février, un rondin de Chêne tout nouvellement abattu & en grume, qui avoit trois pieds de longueur, plus d'un pied de diametre, & qui peſoit avec ſon écorce 216 livres 4 onces, n'a diminué que de 12 onces : un autre rondin un peu moins gros, qui peſoit 155 livres 8 onces, n'a diminué non plus que de 12 onces pendant ce même eſpace de temps. Il faut ajouter à cela, qu'il ne ſe ſeroit certainement pas échappé 4 onces de ſeve de chacun de ces morceaux de bois, ſi les arbres dont on les avoit tirés, étoient reſtés avec toutes leurs branches, parce qu'il n'eſt pas douteux que c'eſt par les extrémités coupées qu'il s'échappe le plus de ſeve ; & l'on conviendra que plus les billes de bois ſont courtes, plus l'aire de leurs extrémités coupées ſe trouve être conſidérable, relativement au volume total du morceau de bois. Mais en ſuppoſant qu'on ne voulût pas avoir égard à cette raiſon, toute ſolide qu'elle eſt, cette quantité de 12 onces de ſeve eſt peu de choſe, en comparaiſon de 45 à 50 livres d'humidité, qui ont dû s'évaporer de ces billes, avant qu'elles euſſent pu être réputées ſeches.

§. 2. *Conſéquences qu'on peut tirer de cette Expérience : diverſité d'opinions ſur cette matiere.*

NOUS croyons qu'on peut conclure de l'expérience précédente, que les changements qui arrivent au bois pendant un eſpace de huit ou dix jours d'Hiver, qui eſt le temps où l'on exploite ordinairement les forêts, ne ſont pas capables de produire un grand effet.

C'eſt ſans doute pour ces raiſons qu'il y a beaucoup de perſonnes qui prétendent qu'il convient de laiſſer les arbres pendant un mois, ſix ſemaines ou deux mois dans leur écorce après qu'ils ont été abattus.

Digitized by Google

Il faut, disent quelques-uns, laisser le temps aux arbres de *ressuer*, de laisser échapper leur seve, & de raffermir leur bois.

D'autres veulent qu'on les laisse pendant le même espace de temps dans leur écorce, pour les garantir du grand air & du soleil; ou, suivant d'autres, pour les mettre à couvert des grandes gelées. Et si quelques-uns prétendent qu'en les conservant dans leur écorce, ils restent dans un état d'organisation qui favorise l'évaporation de la seve, il y en a d'autres aussi qui pensent que l'écorce ne doit être conservée que dans la vue de ralentir cette évaporation.

Enfin plusieurs envisagent l'écorce comme une ceinture qui s'oppose à la désunion des fibres ligneuses, & qui par conséquent empêche les bois de se fendre: nous ne croyons pas que cette idée mérite d'être approfondie.

Après avoir rapporté les raisons qui ont engagé à conserver les pieces de bois dans leur écorce, pendant l'espace de six semaines ou deux mois, examinons maintenant quelles sont les raisons qui déterminent à ne les y pas laisser plus long-temps.

C'est, dit-on, parce qu'il s'engendre des vers dans l'écorce, sur-tout quand elle commence à se détacher du bois; & que dans ce cas on trouve entre le bois & l'écorce, une humidité rousse & puante qui peut endommager le bois, & que, généralement parlant, l'écorce est une sorte d'éponge qui se charge de l'humidité, & qui la porte dans la substance du bois: outre cela, un arbre abattu auquel on laisseroit toutes ses branches & son écorce jusqu'au Printemps, pousseroit des fleurs, des feuilles & des jets, sur-tout lorsque le Printemps est humide. Or, ajoute-t-on, comme ces arbres ne peuvent rien tirer de la terre, c'est aux dépens de leur propre substance que se font ces productions qui lui causent une sorte d'épuisement.

Toutes ces raisons sont autant d'objections contre le sentiment de ceux qui prétendent qu'il est très-avantageux de conserver l'écorce aux arbres abattus, au moins pendant l'espace d'un an; je dis au moins, car quelques-uns pensent qu'on ne devroit les dépouiller que lorsqu'on veut les mettre en œuvre.

Digitized by Google

Après les expériences que nous avons rapportées, on ſent bien que ceux qui veulent qu'on laiſſe les bois dans leur écorce pour les conſerver dans un état d'organiſation qui favoriſe leur deſſéchement, ſe trompent groſſiérement, & qu'ils ſont connoître qu'ils ne parlent pas d'après des expériences bien faites; puiſque l'on a vu dans les nôtres, qu'ayant équarri quelques tronces de bois, & en ayant conſervé d'autres du même arbre dans leur écorce, nous avons reconnu que les bois équarris ſe ſont deſſéchés bien plus promptement que ceux qu'on avoit laiſſés en grume. En effet, & nous le prouverons bientôt en parlant du deſſéchement des bois, puiſque de deux ſolides de bois pareils qui ne different que par leurs ſurfaces, c'eſt celui qui a le plus de ſurfaces, relativement à ſa maſſe, qui ſe deſſeche le plus promptement, on doit en conclure que l'équarriſſage diminuant la maſſe, & augmentant les ſurfaces, il doit s'en ſuivre un deſſéchement bien plus prompt.

Ceux donc qui different l'équarriſſage des bois dans la vue de ralentir l'évaporation de la ſeve, paroiſſent mieux fondés; mais comme ils ne cherchent à diminuer l'évaporation que pour prévenir les gerces, nous remettons à diſcuter leur avis dans le ſecond Chapitre.

On a enfin cru trouver un avantage à ne pas laiſſer bien longtemps les arbres abattus dans leur écorce; cet avantage conſiſte, comme nous l'avons dit, à empêcher qu'ils ne pouſſent quelques jets au Printemps, ce qui arrive ſouvent aux arbres qu'on laiſſe avec leur écorce, ſur-tout quand cette ſaiſon eſt humide, dans la crainte que ces pouſſes ne ſe faſſent aux dépens d'une ſubſtance huileuſe, raiſineuſe & gélatineuſe, qu'on dit, & avec raiſon, être très-utile à la conſervation du bois. Mais ſi l'on fait attention à la petite quantité de ces ſubſtances qui s'échappent par cette voie, on ſentira, ſans qu'il ſoit néceſſaire d'avoir recours à l'expérience, que cette déperdition eſt peu de choſe en comparaiſon du volume de l'arbre qui auroit pu produire ces foibles bourgeons.

Digitized by Google

§. 3. *Expérience pour connoître ſi les bourgeons que produiſent les arbres après qu'ils ont été abattus, méritent quelque conſidération.*

J'AI tenté de reconnoître à quoi pouvoit à peu-près monter ce déchet : pour cet effet, j'ai fait abattre deux jeunes Chênes à la fin de l'Hiver ; j'en ai exactement maſtiqué la coupe, & je les ai fait placer ſous un hangard aſſez frais & à l'ombre : ces arbres ont pouſſé au Printemps quelques feuilles & quelques jets. Quand ces productions ont commencé à ſe faner, je les ai coupées, & je les ai fait ſécher, pour voir quelle proportion il pouvoit y avoir entre leur poids, & celui des arbres mêmes que j'avois eu la précaution de peſer ; mais les feuilles & les bourgeons, en ſéchant, ſe ſont réduits à ſi peu de choſe, que je n'ai pas daigné les peſer.

§. 4. *Conſéquences de l'Expérience précédente.*

CETTE expérience prouve ſans réplique, que le déchet de la ſubſtance qui peut être utile au bois, & qui eſt celle qui reſte après le deſſéchement, eſt ſi peu de choſe, en comparaiſon du volume de l'arbre, qu'on peut la regarder comme *zéro*.

D'ailleurs, eſt-il bien certain que la ſubſtance qui a formé les bourgeons, ſe fût fixée dans les pores du bois de ces arbres s'ils euſſent été écorcés ? N'eſt-il pas probable au contraire qu'elle ſe ſeroit échappée avec l'humidité qui, dans ce cas, s'évapore avec une extrême rapidité, comme le prouvent les expériences précédentes ? Ajoutons à cela que ſi ces bourgeons tirent principalement leur nourriture des écorces & de l'aubier, comme cela eſt probable, on ne doit plus y prêter aucune attention, puiſqu'il eſt indifférent que l'un ou l'autre ſoient de bonne ou de mauvaiſe qualité, ces parties devant être rejettées comme inutiles.

Nous ſavons maintenant à quoi nous en tenir au ſujet des

Digitized by Google

bourgeons que les arbres pouſſent après qu'il ont été abattus; examinons pareillement le dommage que les vers peuvent produire ſur les arbres qui ont leur écorce, & celui que peut produire l'eau rouſſe & puante, qui ſéjourne entre l'écorce & l'aubier des arbres qui ſont abattus depuis long-temps.

§. 5. *Expériences pour connoître ſi les bois en grume qu'on laiſſe expoſés aux injures de l'air, s'alterent beaucoup.*

POUR parvenir à cette connoiſſance, j'ai pris pluſieurs rondins de Chêne; j'en ai écorcé une partie, & j'ai laiſſé le reſte avec ſon écorce: quelques-uns de ceux qui avoient leur écorce, & d'autres qui en étoient dépouillés, ont été couchés par terre, expoſés à l'air le long d'une muraille au Nord; j'ai fait placer le reſte dans un lieu ſec & ſous un hangar. Après avoir viſité à pluſieurs fois ces morceaux de bois, voici le réſultat des obſervations que j'ai faites à ce ſujet.

1°, Les morceaux de bois qui avoient leur écorce & qui étoient expoſés à l'air, ont été attaqués de gros vers dès le Printemps, & bien plutôt que ceux qui étoient dans un lieu ſec: aucun de ceux qui étoient écorcés n'a été attaqué de ces gros vers.

2°, Les rondins en grume qui étoient à couvert, n'ont, pour la plupart, été attaqués de ces petits vers qui moulinent le bois, que dans la ſeconde année.

3°, L'écorce s'eſt bien plutôt détachée des bois conſervés à l'air, que de ceux qui étoient reſtés à couvert; à ceux-ci, l'écorce n'a quitté ſeulement qu'après que les vers ont eu réduit le deſſous en pouſſiere; aux autres, elle a commencé à ſe détacher par parties dès le premier Eté, & elle s'eſt détachée preſque partout après le ſecond Printemps; dans ce cas, on trouvoit ſous l'écorce de la moiſiſſure, des champignons & une eau rouſſe qui avoit même altéré la ſuperficie de l'aubier.

4°, Les vers étoient conſtamment plus gros & mieux nourris dans les rondins qui étoient expoſés à l'humidité, que dans

Digitized by Google

les autres ; & au lieu que dans ceux-ci, les vers ne détruiſent que l'écorce & la ſuperficie de l'aubier ; dans les autres, ils avoient entiérement percé l'aubier, & fait même beaucoup de chemin dans le bois quand ils y avoient trouvé des veines tendres : j'ai vu des trous de gros vers où l'on auroit aiſément mis le petit doigt.

§. 6. *Conſéquences des Obſervations précédentes.*

ON voit par ces obſervations que, généralement parlant, l'écorce eſt préjudiciable au bois ; mais beaucoup plus quand ils ſont expoſés à l'humidité que quand ils ſont conſervés à couvert & dans des lieux ſecs : l'humidité attendrit le bois, & le rend ſans doute plus propre à être rongé par les vers ; outre cela, on peut regarder l'écorce comme une éponge qui ſe charge de l'humidité, qui la conſerve, & qui porte en premier lieu la corruption dans l'aubier, enſuite & à la longue, dans le bois, pour peu ſur-tout qu'il y ait quelques veines tendres qui lui en permettent l'entrée.

5°, Rarement les plus gros vers, ces chenilles de bois qui produiſent le capricorne, ſe trouvent-ils dans les bois qu'on a tirés des forêts immédiatement après qu'ils ont été abattus ; au lieu que ces mêmes vers dévorent les bois qu'on laiſſe en grume dans les ventes : peut-être faut-il plus d'humidité à ces inſectes ; & communément il y en a davantage dans les forêts que dans les chantiers ; il ſe peut faire auſſi que les vers paſſent d'une piece dans une autre, & cela reviendroit à ce que rapportent pluſieurs voyageurs des Iſles de l'Amérique, qui aſſurent que ſi après avoir abattu un chou-palmiſte, on fait pluſieurs entames à ſon écorce, & qu'on le laiſſe dans la forêt, on trouve au bout de quelque temps cet arbre percé & rempli de gros vers qui ſont fort bons à manger ; mais que ſi l'on tranſporte cet arbre dans les habitations, ces mêmes vers ne viennent point l'y attaquer.

Auſſi les Marchands de bois ſont-ils dans la pratique de faire exploiter promptement les bois qu'ils deſtinent à faire de la

Digitized by Google

de la fente, parce qu'ils en conſervent l'aubier, & qu'ils le vendent comme le bois du cœur; c'eſt ſur-tout ce qu'ils pratiquent pour la latte & les échalas, les ſerches, &c; mais il faut dire auſſi que le bois verd ſe fend mieux que le ſec.

Toutes les expériences, toutes les obſervations que nous avons rapportées, & les réflexions que nous avons faites ſur les différentes opinions qui ſont venues à notre connoiſſance; en un mot, tout ce que nous avons dit juſqu'à préſent, concourt à prouver qu'il y a un avantage conſidérable, lorſqu'on veut ménager la bonne qualité des bois, à écorcer, ou même à équarrir les arbres auſſi-tôt qu'ils ont été abattus. Il me reſte maintenant à examiner ſi, en ſuivant cette pratique, on ne les rend pas inutiles, à cauſe de la quantité de fentes & d'éclats qu'elle peut occaſionner: c'eſt ce qui va faire le ſujet du Chapitre ſuivant.

CHAPITRE II.

Quelle eſt la cauſe des gerces, des fentes & des éclats qui endommagent ſi ſouvent les bois de la meilleure qualité? Pourquoi ces mêmes bois ſont-ils les plus ſujets à ſe voiler & à ſe tourmenter? Dans quels cas ces accidents ſont-ils principalement à craindre? Quels ſont les moyens de prévenir leur progrès?

Les bois ſe gercent, ſe fendent & s'éclatent; ou ils ſe voilent, ſe courbent & ſe tourmentent, à proportion qu'ils perdent de leur ſeve, ou qu'ils ſe deſſechent.

On ſait auſſi que les arbres abattus diminuent de volume, à meſure qu'ils perdent l'humidité qu'ils avoient lorſqu'ils étoient encore ſur leur ſouche.

Digitized by Google

Je me ſuis aſſuré par des expériences, que dans les bois de la même qualité, ce ſont ceux qui contiennent le plus d'humidité, qui perdent le plus de leur volume.

Je m'explique : le bois du cœur des arbres qui ſont en crûe, eſt plus denſe que celui de la circonférence ; il contient dans un même eſpace plus de fibres ligneuſes & moins d'humidité : quoique ce point ait été déja prouvé ci-devant, je vais encore le prouver par de nouvelles expériences.

Or, je dis que dans ce cas, le bois de la circonférence qui perd le plus de ſon poids en ſe deſſéchant, diminue auſſi plus de volume que le bois du centre.

Il n'en eſt pas tout-à-fait de même, lorſque ce ſont des bois de différente qualité ; car les bois très-vieux, très-uſés, les bois qui ſont venus dans des pays froids, ou dans des terreins humides ; en un mot ces bois, que les Ouvriers appellent *Bois gras*, perdent beaucoup de leur poids en ſe ſéchant ; mais cependant il m'a paru qu'ils ne diminuent pas beaucoup de volume.

Ce qu'il y a de certain, c'eſt que les bois extrêmement forts, ceux qui ſont de la meilleure qualité, les Chênes de Provence, par exemple, ſe fendent & s'éclatent beaucoup ; les bois d'une qualité médiocre, ceux de Bourgogne, & encore plus ceux du Nord, ſe fendent beaucoup moins : les bois très-gras ne ſe fendent preſque pas ; le bois pourri ne ſe fend point du tout.

Après qu'un arbre a été abattu, il ſe deſſeche à meſure qu'il perd de ſon humidité, il perd auſſi de ſon volume, & les fentes ſe forment dans le bois à proportion qu'il diminue de volume.

Je ne m'arrêterai point à examiner comment ſe fait le deſſéchement du bois ; il eſt le même que celui de tous les autres corps ; la même cauſe Phyſique fait qu'un morceau de drap & un morceau de bois ſe deſſechent ; ainſi il me ſuffira de renvoyer à ce qui a été dit de plus probable ſur l'évaporation des liqueurs, ſur la formation des exhalaiſons, des vapeurs, &c.

Mais pour ſavoir d'où peut dépendre la diminution du volume du bois lorſqu'il ſe deſſeche, il faut d'abord concevoir qu'un tronc d'arbre eſt compoſé de différentes couches *d*, *d*, *d*

Digitized by Google

(*Pl. XIV. fig. 1*), formées de fibres ligneuſes qui s'étendent dans toute la longueur du tronc *e e e e*; ces fibres longitudinales ſont jointes les unes aux autres, non-ſeulement par des fibres qui les coupent à angle droit, & qu'on voit former des rayons *f, f, f*, ſur l'aire de la coupe d'un morceau de bois (ce ſont les *véſicules* de Malpighi, les *inſertions* de Grew, & ce que les Marchands de bois appellent *la Maille*), mais encore par quelques fibres longitudinales qui paſſent obliquement d'un faiſceau dans un autre, ou d'une couche à l'autre; cette méchanique s'apperçoit aiſément, & la communication latérale de la ſeve qui eſt prouvée par tant d'expériences, démontre la néceſſité de l'union intime des fibres longitudinales les unes avec les autres.

Il s'en faut cependant beaucoup que cette force qui unit les fibres longitudinales, & que j'appellerai leur *force de cohéſion*, ne ſoit auſſi puiſſante que la force même de ces fibres; car ces deux forces ſont entr'elles comme la force qu'il faut pour rompre un morceau de bois, eſt à la force qu'il faut pour le fendre; ou comme la force d'un barreau de bois de fil *c c* (*fig. 1*), eſt à la force d'un barreau *b b*, de pareille dimenſion, mais levé dans le diametre d'un gros arbre, tel que celui de la figure 1, ſur lequel ces deux barreaux ſont ponctués, l'un ſur la coupe, & l'autre dans la direction du tronc.

Maintenant que nous avons une idée de la diſpoſition des fibres ligneuſes dans un arbre, conſidérons quelle eſt la nature de ces fibres.

Elles ne ſont point rigides comme le ſeroit un faiſceau de fils de métal, ou comme des fils d'émail; elles ſont originairement formées d'une matiere mucilagineuſe, gommeuſe ou réſineuſe; & quoiqu'elles aient en quelque façon changé de nature, elles conſervent néanmoins le caractere de leur origine, puiſqu'elles s'attendriſſent à la chaleur & à l'humidité, & que le froid & la ſéchereſſe les endurcit: ce ſont donc des fibres élaſtiques qui ſe reſſerreront, & qui ſe contracteront à meſure qu'elles perdront de leur humidité, & qui ſe gonfleront & s'étendront lorſqu'elles s'imbiberont d'humidité; cela doit ſuffire pour ex-

Digitized by Google

pliquer les phénomenes dont il eſt ici queſtion, & il n'eſt pas néceſſaire de recourir, comme ont fait de grands Phyſiciens, à certaines véſicules ovales qui deviennent ſphériques par le deſſéchement. On ſait que les matieres mucilagineuſes ſe gonflent par l'humidité, &qu'elles ſe reſſerrent quand elles ſe deſſechent: un morceau de gomme adragante, de colle forte, &c, ſe gonfle dans l'eau, & ces matieres reviennent à leur premier volume, quand on les dépoſe enſuite dans un lieu ſec. Je m'en tiens à ces faits, & je ne cherche point pour le préſent à expliquer comment les parties de la colle peuvent ſe contracter dans un cas, & ſe dilater dans un autre; mais comme j'ai prouvé ailleurs que les fibres ligneuſes étoient originairement formées de matieres mucilagineuſes, & qu'elles retiennent encore (lorſqu'elles ſont converties en bois), quelque choſe de la nature de ces matieres, je me contente de ſoupçonner que ces fibres ſe dilatent ou ſe contractent par une méchanique ſemblable à celle des matieres mucilagineuſes.

On ſait qu'une corde humectée ſe gonfle, & qu'elle diminue de groſſeur quand elle ſe deſſeche: je crois que le gonflement de la corde dépend de la même cauſe qui fait monter l'eau dans les tuyaux capillaires; & je penſerois auſſi que cette cauſe influe dans l'augmentation ou la diminution du volume des bois qu'on humecte & qu'on fait deſſécher; mais il faut qu'il y ait quelque choſe de plus; car la corde, lorſqu'elle ſe deſſeche, gagne en longueur ce qu'elle perd en groſſeur, au lieu qu'un morceau de bois diminue en tout ſens lorſqu'il perd ſon humidité, ce qui arrive pareillement aux matieres mucilagineuſes.

Je demande cependant qu'on obſerve, que je dis ſeulement que nos fibres ligneuſes retiennent encore quelques-unes des propriétés des matieres dont elles ont été formées; car je ne prétends pas qu'elles ne ſont que gomme, que réſine, ou que mucilage; il eſt certain que l'état de bois où elles ſont, eſt très-différent de celui de mucilage où elles ont été; mais je crois que dans un morceau de bois il y a des parties qui

Digitized by Google

ſont vraiment ligneuſes, d'autres qui ſont tout-à-fait mucilagineuſes, & d'autres enfin qui ſont dans des états intermédiaires, & que le tout enſemble eſt plus ou moins ſuſceptible de dilatation & de contraction, ſuivant qu'il y a plus ou moins de parties vraiment ligneuſes. Peut-être même pourroit-on encore ſoupçonner que les parties les plus ligneuſes ſont un peu ſuſceptibles du reſſort dont nous parlons; mais cela eſt indifférent à notre ſujet.

Au reſte, qu'on admette telle explication qu'on voudra, il ſera toujours certain que les fibres ligneuſes ſe rapprochent dans un morceau de bois verd lorſqu'il ſe deſſeche; je me ſuis aſſuré différentes fois de ce fait ſur un cylindre de bois verd pris hors le centre d'un arbre, comme vers *aa* (*Fig. 1*), qui rempliſſoit exactement un anneau de fer: quand ce cylindre étoit ſec, il s'en falloit aſſez conſidérablement qu'il ne remplît l'anneau. D'autres fois j'ai fait faire un barreau de bois verd tel que *b b*, (*Fig. 1*), qui rempliſſoit exactement un calibre de bois ſec; mais ce barreau y paſſoit librement quand il étoit devenu ſec. Preſque toutes les menuiſeries prouvent bien ſenſiblement que les fibres des bois verds ſe rapprochent à meſure qu'ils ſe ſechent.

Nous ferons voir dans la ſuite que, dans ces mêmes circonſtances, les fibres ligneuſes perdent auſſi de leur longueur; mais il faut examiner auparavant ce qui doit réſulter du rapprochement des fibres. Et pour mieux faire entendre quelle eſt ſur cela ma penſée, j'emploierai pour comparaiſon, un morceau de terre glaiſe.

§. 1. *Exemple de contraction tiré d'un Cylindre formé de terre glaiſe.*

Je ſuppoſe donc un cylindre de terre glaiſe *a a*, (*Pl. XIV. fig. 2*), ſortant des mains du Potier; ce cylindre, en ſe deſſéchant, perdra de ſon volume dans toutes ſes dimenſions.

La quantité de cette diminution eſt, dans la glaiſe qu'emploient les Sculpteurs de Paris pour leurs modeles, d'environ un douzieme.

Digitized by Google

Je coupe une tranche infiniment mince de mon cylindre parallélement à ſa baſe ; ou bien ſans avoir égard à l'élévation de ce cylindre, je ne conſidere que ce qui ſe paſſe ſur ſa baſe, que je diviſe par des cercles concentriques *a b c d* (*Fig. 3*), & je ſuppoſe que la terre qui eſt auprès du centre, ſe deſſeche auſſi promptement que celle qui eſt vers la circonférence, comme cela arriveroit dans une tranche de glaiſe infiniment mince.

Il eſt certain que les rayons 1, 2, 3, 4, &c, ſe rapprocheront les uns des autres, à proportion que la tranche en queſtion perdra de ſon volume en ſe deſſéchant, & qu'ils perdront en même temps de leur longueur.

Mais comme je ne veux pas d'abord prêter attention à la diminution du volume qui ſe fera ſuivant la longueur des rayons 1, 2, 3, 4, &c, mais ſeulement à leur rapprochement, je conſidere la tranche la plus extérieure ou l'orbe *a*, comme enveloppant un cylindre de métal, que je ſuppoſe repréſenté par la tranche *b* ; il eſt clair que la tranche *a*, en ſe racourciſſant, gliſſera ſur le cylindre de métal *b*, & cela, d'autant plus que cette tranche ſera plus étendue ; ainſi, ſi la diminution de l'argile qui ſe deſſeche, monte à $\frac{1}{12}$, la tranche *a*, étant ſuppoſée avoir douze pouces de pourtour, elle diminuera de 12 lignes, & il ſe formera une fente qui ſera ouverte d'un pouce à l'extérieur de la tranche *a*.

Je regarde maintenant la tranche *b*, comme enveloppant un cylindre métallique, qui ſera ſuppoſé repréſenté par la tranche *c*.

La tranche *b* diminuera dans les mêmes proportions que la tranche *a*, c'eſt-à-dire, d'un douzieme ; mais comme la circonférence du cylindre *c* eſt à la circonférence du cylindre *b*, à peu-près comme 9 eſt à 12, il s'enſuit que la fente qui ſe fera à la tranche *b*, n'aura que 9 lignes d'ouverture.

On voit, par ce que je viens de dire, qu'il ſe formera une fente qui aura 12 lignes d'ouverture à la ſuperficie du cylindre, & qui ſe réduira à zéro vers le centre : & voilà ce qui doit réſulter de la contraction des tranches *a*, *b*, *c*, *d*, quand on ſup-

Digitized by Google

poſera que les rayons 1, 2, 3, 4, &c, ne ſe racourciſſent pas.

Mais c'eſt-là une pure ſuppoſition; car il eſt certain que les rayons perdent de leur longueur, & dans un cylindre de glaiſe & dans un rondin de bois, quand l'un & l'autre ſe deſſechent; il faut donc avoir égard à leur racourciſſement, & examiner de combien la fente de notre cylindre en ſera diminuée.

Cela eſt aiſé, puiſque ce cylindre étant compoſé d'une matiere homogene, le racourciſſement des rayons, de même que leur rapprochement doit être d'un douzieme: or, comme les rayons des cercles ſont entr'eux comme les circonférences, on doit en conclure que la fente ſera anéantie par le racourciſſement des rayons: je vais rendre cela plus clair.

Pour cela, je reprends ma premiere hypotheſe, & je dis: qu'en ſuppoſant que la contraction des parties latérales ait produit à la circonférence du cylindre un douzieme d'ouverture, *m f*; (*Fig. 3*), il eſt évident que ſi (ces parties reſtant dans cet état), on ſuppoſoit que les rayons 1, 2, 3, 4, &c, ſe racourciſſent d'un douzieme, la fente ſe refermeroit; car la circonférence *e e e*, qui exprime ce racourciſſement, n'eſt que les $\frac{11}{12}$ de la circonférence 1, 2, 3, 4, &c.

L'expérience eſt d'accord avec ce raiſonnement, puiſqu'il eſt certain qu'on peut, en y apportant les précautions néceſſaires, deſſécher un morceau de glaiſe, ſans qu'il s'y faſſe aucune fente. J'avoue que ces précautions ſont difficiles à prendre; & je penſe que le ſeul moyen d'y réuſſir ſeroit de prendre une couche de terre aſſez mince, pour que toutes les couches ſe deſſéchaſſent à la fois. Mais il n'en eſt pas de même d'un rondin de bois; jamais il ne m'a été poſſible d'empêcher qu'il ne ſe gerçât en ſe ſéchant: d'où peut venir cette différence? Tâchons de la faire connoître d'une façon ſenſible.

J'ai ſuppoſé juſqu'à préſent que le cylindre étoit fait d'une matiere uniforme, tant au centre qu'à la circonférence; qu'il étoit d'une terre ſemblable, chargée d'une égale quantité d'eau, & dont toutes les parties étoient capables d'une contraction uniformément graduée; mais une pareille ſuppoſition ne peut

Digitized by Google

avoir lieu à l'égard d'un rondin de bois : on a vu ci-devant, à l'occaſion de l'âge des arbres, que le bois du centre des arbres en crûe, eſt plus denſe, moins chargé de ſeve & moins ſuſceptible de contraction, que celui de la circonférence ; car ce n'eſt pas ſans raiſon que j'ai avancé ci-devant, & que je prouverai avant de finir cet article, que dans les bois de la même qualité, ce ſont ceux qui contiennent le plus d'humidité, qui perdent le plus de leur volume en ſe deſſéchant.

Ainſi, pour avoir un cylindre de glaiſe qui fût à cet égard comparable à un rondin de bois, il faudroit faire enſorte que la terre du centre fût moins humectée que celle qui la recouvre, & ainſi de ſuite juſqu'à la derniere couche qui ſeroit plus chargée d'eau que toutes les autres ; ou, ce qui revient au même, il faudroit former ce cylindre de glaiſes de différentes natures, & mettre au centre celles qui ſe retirent le moins en ſe séchant ; & à la circonférence, celles qui ſe retirent le plus.

On doit déja appercevoir que, lors du deſſéchement d'un pareil cylindre (n'ayant égard qu'à la ſeule circonſtance que je viens d'établir), les tranches ſe retirant en proportion de l'humidité qu'elles contiennent, il ſe formera une fente large à la circonférence, & que cette fente ſe terminera preſque à rien vers le centre ; parce qu'en ce cas, le racourciſſement des rayons ne ſera pas proportionnel à leur rapprochement.

J'ai eſſayé de parvenir à déterminer quelle ſeroit la quantité & la forme de cette fente dans un cylindre de glaiſe, tel que je viens de le ſuppoſer : cette recherche que je n'avois d'abord regardée que comme une ſimple curioſité, m'ayant enſuite paru de quelque utilité pour l'intelligence de ce que j'ai à dire dans la ſuite ; j'ai cru qu'il étoit à propos d'en rapporter ici le réſultat, mais le plus briévement qu'il me ſera poſſible.

J'ai dit que ſi un cylindre étoit fait d'une matiere uniforme dans toutes ſes parties, & ſi l'on n'avoit point d'égard au racourciſſement des rayons, il ſe formeroit par le deſſéchement, une fente qui auroit un douzieme d'ouverture à la circonférence, & qui ſe réduiroit à zéro au centre ; le triangle *a b c* (*Pl. XV. fig. 1.*) repréſente cette fente, & les cordes 1, 2, 3, 4, 5, &c.

Digitized by Google

5, &c, ou les orbes correſpondants, les couches de glaiſe.

La premiere couche ayant, dans la ſuppoſition préſente, un douzieme de contraction, la corde 1 conſervera ſa longueur.

La ſeconde couche n'eſt pas capable d'une auſſi grande contraction ; & je ſuppoſe que cette différence ſoit $\frac{1}{12}$; ainſi la fente ſera moins ouverte de cette ſomme qu'il faut ſouſtraire de la corde 2, ce qui va au point *d*.

La troiſieme couche eſt encore moins ſuſceptible de contraction ; je ſuppoſe que c'eſt de $\frac{2}{12}$; il faut donc racourcir la troiſieme corde de cette ſomme qui répond au point *e*. On peut ſuivre ainſi toutes les lignes juſqu'au centre, en ſuppoſant que la contraction diminue toujours uniformément ; & l'on obtiendra une portion de parabole *a, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, b* (*Fig. 1*), qui exprime la valeur de la fente dans l'hypotheſe préſente, où l'on a ſuppoſé que la terre du centre ne ſe contractoit point, & que les couches devenoient de plus en plus contractiles, ſuivant une progreſſion arithmétique ſimple, depuis le centre juſqu'à la circonférence où la contraction étoit d'un douzieme ; mais comme juſqu'à préſent nous n'avons eu aucun égard au racourciſſement des rayons, il eſt bon de faire voir qu'il ne peut pas anéantir la fente, comme cela eſt arrivé dans l'hypotheſe d'un cylindre fait d'une matiere uniforme.

Suppoſons pour cela que le rayon *a, b* (*Pl. XV. fig. 2*), ſe ſoit retiré d'un douzieme, ainſi que dans l'hypotheſe d'une matiere uniforme ; les lignes *i i i i i*, 1, 2, 3, 4, &c, ſe ſeront rapprochées d'un douzieme, &c ; mais dans l'hypotheſe préſente, il n'y a plus que l'eſpace 1, 2, qui ſe rapproche d'un douzieme ; ainſi la ligne 1 viendra en *i*, les eſpaces 2 & 3 ſe contracteront moins ; ainſi il s'en faudra d'un douzieme de l'eſpace 2, *i*, que la ligne 2 ne joigne *i* ; par la même raiſon, il s'en faudra de deux douziemes, que 3 n'arrive en *i*, & ainſi de ſuite juſqu'à *b*, où la contraction étant zéro, il s'en faudra douze douziemes que 12 n'approche de *i*.

En additionnant toutes les différentes contractions, on verra que le rayon *a b*, perd dans cette hypotheſe $\frac{6}{144} + \frac{1}{288}$

Digitized by Google

de ſa longueur, ce qui fait à peu-près la moitié de la contraction qui ſeroit arrivée dans l'hypotheſe d'une terre uniforme ; ainſi le rayon *a b*, (*Fig.* 2), n'aura plus que la longueur *b c*, ce qui fermera de moitié la fente *a c* (*Figure* 1). La *figure* 3 rendra cela encore plus clair.

Le rayon *A B* ſe racourcit lorſque le cylindre ſe deſſeche ; mais ce ne ſera plus d'un douzieme comme dans l'hypotheſe d'une terre uniforme. La terre la moins humectée eſt celle qui ſe contractera le moins ; & ce ſera celle qui contient le plus d'eau, qui ſe contractera le plus.

Ces principes établis, je ſuppoſe que le rayon *A B* eſt diviſé en parties égales, en 12, par exemple ; je ſai que la partie du rayon *A D* eſt plus denſe que la partie *D E*, ce qui m'aſſure que la contraction ſera moindre en *A D* qu'en *D E*, en *D E* moindre qu'en *E F* ; enſorte que ſi *A D* ſe racourcit d'une certaine quantité, *D E* ſe racourcira, par exemple, de deux fois cette quantité ; *E F* de trois fois cette quantité ; *F G* de quatre fois, & ainſi de ſuite juſqu'à *B M* qui ſe racourcira de douze fois cette quantité.

Je ſuppoſe donc à préſent que *B M* ſe contracte d'un douzieme de ſa longueur, c'eſt-à-dire, de $\frac{12}{144}$ de ſa longueur, ou de $\frac{12}{1728}$ parties du rayon *A B* : la contraction de *M* en *N* ne ſera que de $\frac{11}{144}$ de ſa longueur, ou de $\frac{11}{1728}$ du rayon ; la contraction de la partie *N O*, ſera de $\frac{10}{144}$ de ſa longueur, ou de $\frac{10}{1728}$ du rayon *A B* ; la contraction de la partie *O P* ne ſera que de $\frac{9}{144}$, ou de $\frac{9}{1728}$ du rayon, & ainſi de ſuite en progreſſion arithmétique ſimple, juſqu'au point *A*, qui eſt le terme zéro de la progreſſion. La ſomme de cette progreſſion ſera donc la ſomme de toutes les différentes contractions qui ſe ſont faites ſur les parties *A D*, *D E*, *E F*, &c ; de ſorte que ſi on les ſouſtrait du rayon *A B*, on aura la valeur du rayon, après que toutes les contractions ont été exercées de *D* en *A*, de *E* en *D*, &c. Or la ſomme de toute cette progreſſion eſt $\frac{78}{1728} = \frac{13}{288}$, ce qui approche beaucoup d'un vingt-quatrieme du rayon : ſuppoſons-le ainſi pour plus grande facilité.

Ce qu'on dit de ce rayon eſt commun à tous les autres *A S*,

Digitized by Google

AT, AB, AV, AQ, AR, & la circonférence *STBVQRS* ſe trouvera, par la contraction des rayons plus près du centre d'un vingt-quatrieme en *b x y a*; enſorte qu'elle ne ſera que $\frac{23}{24}$ de la circonférence *STBVQRS*. Mais on a déja vu que dans l'hypotheſe d'une terre uniforme, la contraction latérale ou le rapprochement des rayons, avoit produit une fente d'un douzieme d'ouverture; c'eſt-à-dire, que l'arc *STBVQ* étoit $\frac{11}{12}$ ou $\frac{22}{24}$ de l'arc entier *QSTBVQ*; il faudra donc prendre ſur le cercle entier *QSTBVQ* $\frac{23}{24}$, ou l'arc *b x y a b* = $\frac{22}{24}$, l'arc *STBVQ*, qui eſt juſtement la fente qui, par ces différentes contractions, s'eſt réduite à $\frac{1}{24}$ de la premiere circonférence, au lieu d'un douzieme, de ſorte qu'elle eſt plus petite de la moitié : ce n'eſt cependant pas encore là tout; car cette fente va bientôt prendre une autre forme.

Les cercles concentriques ne ſe contractent pas uniformément, non plus que les parties des rayons que je viens d'examiner; car comme il y a plus de denſité au centre qu'à la circonférence, il faut que la contraction ſoit auſſi moindre au centre qu'à la circonférence; & ſi je diviſe la baſe du cylindre en douze cercles concentriques, je puis ſuppoſer (comme je l'ai fait en parlant des rayons) que la contraction ſera douze fois plus grande à la circonférence extérieure *BQ*, qu'au centre *A*; qu'elle ſera onze fois plus grande ſur la circonférence *a b M* qu'au centre, & ainſi de ſuite juſqu'en *g*, où elle ſera zéro; c'eſt-à-dire que l'arc *a b* étant $\frac{1}{12}$ ou $\frac{12}{144}$ de la circonférence, il faut que l'arc *c d* ne ſoit que $\frac{11}{144}$ de la circonférence, *e d M c e f* que $\frac{10}{144}$ de la circonférence *e f N e k h*, que $\frac{9}{144}$ de la circonférence *k h O k*, & ainſi de ſuite juſqu'en *g*, où la contraction ſera $\frac{0}{144}$; ce qui donne une courbe *A k e c a* qui eſt une portion de parabole: ainſi l'eſpace *A k e c a b d f h A*, ſera la fente du cylindre, en ſuppoſant toutes les contractions réunies.

Obſervant néanmoins que la courbe *A k e c A* devroit être partagée en deux, dont une moitié reſteroit du côté *A a*, & l'autre ſeroit du côté *g b*; mais je l'ai portée toute d'un côté pour la rendre plus ſenſible dans cette figure, ainſi que dans la premiere.

Digitized by Google

On pourroit m'objecter que ce que je viens de dire eſt purement hypothétique, & refuſer d'admettre la comparaiſon du cylindre de glaiſe, que j'ai faite avec un rondin de bois, ſi je négligeois de faire connoître en quoi ces deux objets ſont comparables, & en quoi ils different. Par-là je me trouve engagé à examiner ce qui ſe paſſe dans le Chêne, & encore à prouver que le bois du centre eſt plus denſe que celui de la circonférence; que le bois de la circonférence eſt plus chargé d'humidité que celui du centre, & à établir quelle peut être à peu-près la ſomme de la contraction des couches ligneuſes.

§. 2. *Que le Bois du centre eſt plus denſe que le Bois de la circonférence.*

POUR pouvoir connoître à peu-près en quel rapport ſe trouve la diminution de denſité des cercles ligneux, à meſure qu'ils s'écartent du centre, j'ai choiſi dix rouelles de Chêne (telles que la figure 1 de la Planche XVI les repréſente), ſans nœuds, ſans roulures, ſans cicatrices, &c, provenant d'autant d'arbres différents.

J'ai levé dans le diametre de ces rouelles des tranches ſemblables à *bb*, & j'en ai formé des parallélipipedes d'égale dimenſion 1, 2, 3, 4, 5. Je les ai peſés chacun en particulier, & j'ai fait une ſomme totale des poids de tous les morceaux numérotés 1, & la même choſe des morceaux numérotés 2, 3, 4, 5; ce qui m'a donné les ſommes ſuivantes en grains.

Le numéro un, 4344; le numéro deux, 4225; donc le numéro 1 eſt plus denſe que le numéro 2, de 119.

Le numéro deux, 4225; le numéro trois, 4124; donc le numéro 2 eſt plus peſant que le numéro 3, de 101.

Le numéro trois, 4124; le numéro quatre, 3891, moins peſant que le numéro 3 de 233.

Le numéro quatre, 3891; le numéro cinq, 2391, moins peſant que le numéro 4 de 1500.

Je compare maintenant les numéros 2, 3, 4, 5 au numéro 1.

Digitized by Google

Le numéro un, 4344; le numéro deux, 4225 : différence 119 que je prends pour diviseur de 4225, poids du numéro deux; & il me vient au quotient $35 + \frac{60}{119}$.

Le numéro un, 4344, le numéro trois, 4124 : différence 220, que je prends pour diviseur de 4124, & je trouve $18 + \frac{41}{55}$.

Le numéro un, 4344; le numéro quatre, 3891 : différence 453, quotient $8 + \frac{89}{151}$.

Le numéro un, 4344; le numéro cinq, 2391 : différence 1953, quotient $1 + \frac{146}{651}$.

Il eſt certain, & nous l'avons remarqué dans le Livre premier ſur l'âge des arbres, qu'il eſt très-rare de trouver des bois qui ſuivent une dégradation uniforme de denſité, depuis le centre juſqu'à la circonférence, mille légers accidents changeant conſidérablement la denſité du bois; cependant comme dans l'expérience que je viens de rapporter, j'ai choiſi mes rondelles avec beaucoup de ſoin; & comme la ſomme qui ſe trouve ſous chaque numéro, eſt un total de dix morceaux de bois pris d'autant d'arbres différents, je crois avoir quelque raiſon de penſer que la diminution de denſité ſuit, à peu-près, l'ordre que mon expérience indique, ſur-tout depuis le numéro 1, juſqu'au numéro 4; car comme dans les morceaux de bois numérotés 5, il s'en trouvoit qui avoient de l'aubier, & d'autres qui n'en avoient pas, cela pouvoit contribuer à la grande différence que nous avons remarquée entre le numéro 4 & le numéro 5 : or, en ſupprimant le numéro 5, il paroît que la denſité diminue à peu-près ſuivant la progreſſion géométrique 1, 2, 4, 8, &c.

Au reſte, je ne préſente point cela ſur le pied d'une préciſion géométrique; ce n'eſt qu'un à peu-près; & heureuſement je n'ai ici beſoin que de cela.

J'ai maintenant à examiner en quelle proportion ſe fait l'évaporation de l'humidité au centre & à la circonférence.

Digitized by Google

§. 3. *Quelle peut être la proportion de l'humidité contenue dans les différentes couches ligneuſes.*

Nous avons prouvé dans le Livre premier que le bois des nouveaux bourgeons des arbres, eſt au bois du centre & du pied des mêmes arbres, comme les dernieres couches d'aubier ſont au bois du cœur, pris auſſi vers la ſouche ; ainſi il eſt indifférent de comparer la cime d'un arbre avec le cœur de cet arbre pris vers le pied, ou de comparer ce même point pris au pied avec la circonférence.

Cela poſé, pour connoître à peu-près quelle quantité d'humidité il y a de plus dans le bois nouvellement formé, tel qu'eſt celui de la cime ou celui de la circonférence des arbres, que dans le bois plus ancien, tel qu'eſt celui du centre & du pied, j'ai choiſi un jeune Chêneau bien droit, de 8 à 10 ans ; j'ai fait enlever avec une varlope le bois de la circonférence, & j'ai fait ménager dans le centre un barreau (*Pl. XVI. fig.* 2), de 4 pieds de longueur, & ſeulement d'un quart de pouce en quarré ; enſuite je l'ai fait ſcier en huit parties de demi-pied de longueur, je les ai numérotées, à commencer par le bout de la cime 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Ces morceaux avoient toute leur ſeve : le numéro 8 peſoit 274 grains ; & le numéro un, 256.

Ainſi le numéro 8 avoit, quoique ſemblable en dimenſions, 18 grains de ſeve ou de fibres ligneuſes de plus que le n° 1, ce qui fait $14 + \frac{2}{9}$.

Je les ai mis dans une étuve ; & quand ils ont été bien ſecs, j'ai trouvé que le numéro 8 ne peſoit plus que 200 grains ; donc il avoit perdu 74 grains d'humidité.

Le numéro 1 ne peſoit plus que 164, par conſéquent il étoit diminué de 92 ; donc le numéro 8 étoit plus denſe que le numéro 1 de 36 grains ; c'eſt-à-dire, de $4 + \frac{1}{9}$; donc le numéro 1 contenoit 18 grains d'humidité de plus que le numéro 8 ; c'eſt-à-dire, $14 + \frac{2}{9}$.

Cette différence & d'humidité & de denſité eſt conſidérable,

Digitized by Google

ſur-tout ſi l'on fait attention que le barreau de quatre pieds de longueur ſur $\frac{1}{4}$ de pouce en quarré, ne répond gueres qu'à un arbre d'un pouce & demi de diametre.

Comme à la ſeule inſpection, le numéro 1 paroiſſoit avoir plus diminué de volume que le numéro 8, mais qu'il ne paroiſſoit pas que ce fût proportionnellement ni à la denſité, ni à la quantité d'humidité, il étoit donc néceſſaire d'employer d'autes moyens pour parvenir à connoître en quelle proportion les couches ligneuſes ſe contractent.

§. 4. *En quelles proportions les couches ligneuſes ſe contractent-elles?*

POUR connoître en général que le bois nouvellement formé & qui n'a pas acquis toute ſa denſité, ſe contracte plus que celui qui eſt mieux formé, il faut fendre en quatre le tronc d'un jeune arbre: alors on verra que les brins s'écarteront en forme de lardoire, de ſorte que l'écorce ſera à la partie intérieure de la courbe, ce qui eſt occaſionné par la contraction du bois extérieur, qui eſt plus grande que celle du bois du cœur: nous rendrons cela plus ſenſible dans la ſuite, en expliquant les figures de la Planche XXI.

Il ſemble que, pour s'aſſurer de ce fait, il n'y auroit qu'à meſurer bien exactement un petit cube de bois verd, tel que celui de la figure 1, Pl. XVI, n° 5, pris à la circonférence de l'arbre *a b b*, & encore l'autre cube de pareille dimenſion n° 1, pris au centre du même arbre, les laiſſer ſe ſécher l'un & l'autre, & enſuite les meſurer de nouveau.

J'ai employé ce moyen; mais pour qu'il réuſſiſſe, il faut prendre bien des précautions.

1°, Il faut que l'arbre dont ces cubes ſont pris, ſoit gros, afin que la différence puiſſe être bien ſenſible; 2°, il faut que cet arbre ſoit en crûe, pour que le bois du centre ne ſoit point altéré; 3°, pour peu que ces cubes ſe gercent en ſe ſéchant, il n'y aura plus moyen de meſurer exactement leurs dimenſions; 4°, il faut qu'au commencement de cette expé-

Digitized by Google

rience, ces cubes ſoient exactement réduits entr'eux à de pareilles dimenſions, & rien n'eſt ſi difficile que de parvenir à cette préciſion quand on ſe ſert de bois verd comme dans cette occaſion ; enfin une gélivure, une roulure, une cicatrice, un nœud, &c ; tout cela dérange abſolument l'expérience.

J'ai néanmoins eſſayé d'exécuter avec ſoin ces expériences ; elles m'ont à la vérité perſuadé que le bois de la circonférence ſe retire plus en ſe ſéchant, que le bois du centre ; mais c'étoit d'une façon ſi peu ſenſible, que je n'oſerois preſque aſſurer cette vérité, ſi elle ne ſe trouvoit pas confirmée par quantité d'obſervations qui ſe trouveront répandues dans tout ce Chapitre, & dont je vais préſenter quelques-unes.

Peu ſatisfait des expériences dont il eſt ici queſtion, je pris ſix rondins de Chêne de 12 ou 14 pouces de diametre, qui avoient été écorcés tout verds, & qu'on avoit tenus dans un lieu ſec, pour qu'ils ſe deſſéchaſſent plus promptement.

Je meſurai les diametres de ces ſix rondins, & j'en conclus une groſſeur moyenne : je meſurai de même toutes les fentes de ces ſix rondins, dont je conclus auſſi une ouverture moyenne priſe à la circonférence ; cette fente moyenne faiſoit à peu-près un douzieme de la circonférence moyenne, parce qu'elle ſe terminoit à rien vers le centre des rondins.

D'où je conclus que la contraction des couches ligneuſes eſt en même raiſon que l'humidité qu'elles contiennent, & en raiſon renverſée de leur denſité, ſans cependant être proportionnelle ni à l'humidité ni à la denſité : c'eſt-à-dire que, là où il y a plus d'humidité & moins de denſité, il y a plus de contraction. Mais de ce que dans un endroit il y auroit, par exemple, un tiers plus d'humidité, ou un tiers moins de denſité que dans un autre, il ne s'enſuit pas pour cela qu'il y auroit un tiers plus de contraction. En effet, ſi dans un morceau de bois ſec, la contraction augmentoit en raiſon renverſée, & proportionnellement à la denſité, un pouce-cube du bois pris vers la circonférence, devroit autant peſer qu'un pouce-cube du bois du centre, ce qui n'eſt pas. Ainſi, tout ce que l'obſervation apprend, c'eſt qu'à la circonférence d'un rondin

où

Digitized by Google

où eſt la plus grande contraction, le bois ſe retire à peu-près d'un douzieme.

Quand on voit les fentes s'anéantir entiérement au centre, on en conclut qu'il n'y a point de contraction à cet endroit; juſques-là tout eſt d'accord avec le cylindre de glaiſe que nous avons pris pour comparaiſon, à cela près que, ſuivant notre hypotheſe, la fente du cylindre de glaiſe n'avoit dans ſa plus grande ouverture qu'un vingt-quatrieme de la circonférence; au lieu que, ſuivant notre obſervation, elle ſeroit dans un cylindre de bois d'un douzieme de la circonférence.

Mais les couches intermédiaires ſuivent-elles dans leur contraction le même ordre que nous y avons ſuppoſé? C'eſt ce que je ne ſuis pas encore en état de prouver exactement par des expériences: peut-être y parviendrai-je dans la ſuite; en attendant, je ferai enſorte de trouver dans la théorie les lumieres que l'expérience me refuſe.

Le centre des rondins eſt le moins ſuſceptible de contraction; cela eſt prouvé; donc le bois le plus vieux, le plus anciennement formé, eſt le moins ſuſceptible de contraction.

Le bois de la circonférence eſt celui qui ſe contracte le plus; donc c'eſt le bois le plus jeune qui eſt le plus capable de contraction. D'après cela, n'eſt-il pas naturel de penſer que la contraction des couches ligneuſes eſt proportionnelle à leur âge, mais en ſens contraire; de ſorte que la plus jeune couche eſt la plus contractile; celle qui ſuit & qui eſt plus ancienne eſt moins contractile, & ainſi des autres juſqu'au centre; ce qui feroit une diminution uniforme de contraction, depuis le centre juſqu'à la circonférence; & c'eſt cette nuance que j'ai eſſayé d'imiter par les différentes couches de glaiſe dont j'ai imaginé que devoit être compoſé mon cylindre.

Je dis donc: les fibres ligneuſes deviennent moins capables de contraction, à meſure qu'elles deviennent plus bois; à proportion qu'elles approchent plus du centre, elles deviennent de plus en plus ligneuſes, juſqu'à ce que l'arbre commence à s'altérer de vieilleſſe; & à tomber en retour; ainſi il faut néceſſairement que les couches ligneuſes ſoient d'autant moins

Digitized by Google

ſuſceptibles de contraction, qu'elles ſeront plus anciennement formées.

Enfin, ſi l'on examine avec attention beaucoup de gros bois, & ſur-tout des rondines, on verra que les fentes approchent aſſez de la figure que nous avons déterminée.

On ſent bien que pour juger de la figure de ces fentes, il faut, 1°, que l'arbre ſoit gros; 2°, que la fente ſoit grande; 3°, qu'elle ſoit unique, comme dans la Pl. XVI, figure 6; car s'il y a (comme cela arrive ordinairement) de petites fentes à la circonférence qui ne s'étendent pas juſqu'au cœur, telles qu'en *c c*, figure 5, la grande fente en ſera diminuée d'autant, & ſeulement vers la circonférence; 4°, que le bois ne ſoit pas gras; car ces bois ſont moins ſuſceptibles de contraction, & ſont plus uniformes au centre & à la circonférence, que ne le ſont les bois forts; 5°, il faut qu'il ne ſe trouve ni nœuds, ni roulure, ni retour, ni double aubier, ni couronne de bois dur; car tous ces accidents changent la forme des fentes.

§. 5. *Ce qui arrive au bois lorſque les couches extérieures ſe deſſechent avant les couches intérieures.*

J'AI ſuppoſé juſqu'à préſent que les couches ligneuſes ou les tranches *a b c d* d'un cylindre, (*Pl. XVI. fig. 3*), ſe deſſéchoient également dans un même eſpace de temps; il eſt cependant preſque impoſſible que cela arrive ainſi; car c'eſt le vent, le ſoleil, l'air chaud & ſec qui cauſent le deſſéchement: les tranches extérieures y étant plus expoſées, il faut donc qu'elles perdent les premieres de leur humidité, & qu'elles ſe contractent, tandis que celles qui ſeront vers le centre, reſteront dans l'état où elles étoient. Examinons ce qui doit en arriver.

La tranche *a* (*Figure 3*), tendra à ſe contracter, pendant que la tranche *b* conſervera ſon premier volume: la tranche *a* fera donc effort pour gliſſer ſur la tranche *b*.

Si la force d'union ou de cohéſion des fibres ligneuſes qui compoſent la tranche *a*, eſt ſupérieure à la force de contrac-

Digitized by Google

tion de cette tranche, il n'arrivera point de fente juſqu'à ce que quelque cauſe extérieure rompe cet équilibre.

C'eſt-là ce qui fait que, quand on laiſſe tomber fortement ſur un corps dur une piece de bois qui eſt parvenue à un certain degré de deſſéchement, ou quand on la frappe avec une maſſe, on la voit quelquefois s'ouvrir & s'éclater ſubitement.

Mais quand les couches ſe ſont deſſéchées à un certain point, la force de contraction prend ordinairement le deſſus ſur celle de cohéſion ; & alors il ſe forme une fente.

C'eſt quand cette fente s'ouvre, que la tranche *a* fait principalement effort pour gliſſer ſur la tranche *b*.

Dans les bois de bonne qualité, l'union de la tranche *a*, avec la tranche *b*, eſt ordinairement ſupérieure à la force de cohéſion des fibres qui forment la tranche *b* ; alors la tranche *a* exerçant ſa force de contraction ſur la tranche *b*, elle la fait ouvrir ; & de proche en proche, la fente parvient quelquefois juſqu'au centre, comme on le peut voir dans la *Figure 6*.

On conçoit bien qu'en pareil cas, les tranches *b*, *c*, *d*, &c, (*Figure 3*), ne ſe fendent point par leur propre contraction, mais parce qu'elles ſont entraînées par la tranche *a* qui eſt celle qui ſe contracte le plus ; & comme cette tranche *a*, eſt capable de la plus grande contraction, il doit en réſulter une fente très-ouverte, & qui le ſera d'autant plus que le centre reſtant chargé de ſeve, la contraction ne peut s'exercer vers lui, en ſuivant la direction du racourciſſement des rayons.

Mais dans la ſuite, la ſeve du centre ſe diſſipera, la contraction s'exercera en ce ſens, & les fentes ſe refermeront ſenſiblement : c'eſt une obſervation que j'ai faite pluſieurs fois, ſurtout ſur les bois que j'expoſois à un prompt deſſéchement : on voit alors l'ouverture des fentes diminuer ſenſiblement, & à meſure que les bois continuent à ſe deſſécher.

Je demande qu'on faſſe attention que les fentes ne ſe referment pas entiérement lorſque les billes ſont tout-à-fait deſſéchées, ce qui arriveroit ſi la contraction étoit la même au centre & à la circonférence ; & cela démontre à merveille que l'inégalité de l'évaporation de la ſeve dans les différentes cou-

Digitized by Google

ches, n'eſt pas la ſeule cauſe des fentes, comme quelques-uns le penſent.

Enfin, dans les bois qui ont quelque froiſſure ou quelque diſpoſition à la roulure, la force de contraction de la tranche *a*, & la force de cohéſion de la tranche *b*, ſont ſupérieures à la force qui unit la tranche *a* avec la tranche *b*; alors la tranche *a* ſe ſéparera de la tranche *b*; & elle ſe contractera en gliſſant ſur la tranche *b*, ſans que rien s'y oppoſe.

C'eſt ainſi que ſe forment ces fentes en zigzag, qui ſont repréſentées dans la figure 3, & qui endommagent ſi ſouvent les bois: les Potiers de terre éprouvent ſouvent ces accidents, qui font tomber leurs ouvrages par pieces.

Il arrive très-fréquemment, que quand ces fentes qui ſuivent la direction des couches annuelles, ſont près de la ſuperficie, la portion du rondin qui eſt entre la fente & la circonférence du cylindre, quitte le bois qu'elle recouvroit & ſort en dehors, en faiſant une aſſez grande ouverture. Après ce que nous avons dit plus haut, il me ſuffit d'avertir que c'eſt encore là un effet de la contraction des couches extérieures, plus grande que de celles qu'elles recouvrent.

Les bois parfaits ſont rarement endommagés par ces fentes en zigzag, parce que la force de l'adhérence des couches ligneuſes les unes aux autres, eſt plus conſidérable que la force de cohéſion qui unit les fibres dont ces couches ſont formées; enſorte qu'il faut plus de force pour fendre un morceau de bois dans le plan des cercles, que par celui des lignes qui les coupent en tendant de la circonférence au centre; c'eſt-à-dire, dans le ſens des mailles *c*; & l'on aura plus de peine à fendre le morceau de bois (*Pl. XVI. fig. 4*), ſuivant la ligne *a b*, que ſuivant la ligne *c d*. Les Fendeurs de lattes ont ſans doute bien reconnu cette différence; car ils commencent par faire des levées de la largeur de leurs lattes de *e* en *f*, qu'ils refendent enſuite de l'épaiſſeur que ces lattes doivent avoir, ſuivant la direction *g h* & *i k*; de cette façon ils réſervent le ſens le plus favorable à la fente pour le temps où ils en ont le plus de beſoin. Il y a encore d'autres raiſons qui peuvent les engager

Digitized by Google

à en agir ainſi ; mais elles ne ſont pas de mon ſujet. Indépendamment de la plus grande facilité qu'il y a à fendre les bois plutôt dans un ſens que dans un autre, on peut encore donner une bonne raiſon de la direction conſtante que les fentes prennent de la circonférence au centre, par préférence à la direction des couches annuelles.

Pour comprendre cette raiſon, il n'y a qu'à examiner la coupe d'un rondin de bois, on y appercevra aiſément des rayons *c*, *l*, (*Figure 4*), qui partent du centre & qui s'étendent juſqu'à la circonférence : l'union eſt apparemment moins intime dans ces rayons, qu'on nomme *les mailles* ; car c'eſt ordinairement dans quelques-uns d'eux que ſe forment les fentes. En effet, par-tout ailleurs, ſi dans un arbre qui végete, les fibres longitudinales ſe ſéparent, elles ne tardent pas à ſe réunir, & par cette réunion, elles forment un réſeau ſur la ſurface des rondins ; mais ces réſeaux ſont interrompus vis-à-vis les cloiſons, ou plans de fibres dont je viens de parler : celles-ci paroiſſent bien plus fines que les longitudinales, & elles ont une autre direction, allant du centre à la circonférence. Ces endroits ſont donc moins fortifiées que les autres ; c'eſt donc là où les fentes doivent ſe former & delà ſe prolonger juſqu'au centre, à moins qu'un vice particulier ne les détermine à changer de direction & à ſe prolonger entre les couches annuelles.

§. 6. *Des arbres étoilés ou quadranés au cœur.*

Il nous reſte encore à expliquer une autre ſorte de fente qui fait appeller *étoilés* ou *quadranés au cœur*, les bois qui en ſont endommagés : ce qui leur fait donner ce nom, eſt une fente où quelquefois pluſieurs qui ſe croiſent, comme dans la figure 5, ſous différents angles, & qui ouvrent le cœur des arbres : les pieces où ſe trouvent de pareilles fentes, quand même elles ne ſeroient pas fort grandes, ſont réputées défectueuſes, & avec grande raiſon, puiſqu'elles ſont une marque aſſurée que les arbres qui les ont fournis, étoient en retour quand on les a abattus. Pour concevoir comment ſe forment ces fentes,

Digitized by Google

il faut ſe ſouvenir que nous avons dit dans le premier Livre de cet ouvrage que, dans les arbres qui étoient en retour, ce n'étoit plus le bois du centre qui étoit le plus peſant, comme cela ſe trouve dans les arbres qui ſont en crûe. Il ſuit delà que les bois qui dépériſſent de vieilleſſe, perdent de leur denſité ; & l'on a vu dans ce Chapitre qu'ils en perdent d'autant plus, qu'ils ſont devenus plus vieux. Le *maximum* de la denſité n'eſt donc plus au cœur *a* ; mais il ſe trouvera dans un point de l'eſpace qui eſt entre le centre & la circonférence, par exemple en *b*, cette denſité va en diminuant de ce point *b*, au centre *a*, comme de ce point *b* à la circonférence *c*. La contraction doit ſuivre l'inverſe de la denſité : ainſi il n'y aura point de fente en *b* ; mais il y en aura à la circonférence *c*, *c*, *c* ; & au centre *a* ; celles-ci ne ſeront pas fort ouvertes ; enfin elles affecteront toutes ſortes de figures & de directions : il ſeroit inutile d'en expliquer la cauſe après ce qui a été dit, on doit la ſentir de reſte.

Ce ſeroit peu d'avoir expliqué comment ſe forment les fentes dans les bois en rondins, & dans les bois équarris, ſi nous n'eſſayïons pas de trouver quelques moyens capables de diminuer leur progrès. Pour y parvenir, conſidérons ce que pratiquent les Potiers de terre ; ils ont pour le moins autant de beſoin que nous, de prémunir leurs ouvrages des plus petites gerces.

§. 7. *Pratique miſe en uſage par les Potiers de terre, pour empêcher que leurs ouvrages ne ſe fendent.*

QUAND un Potier de terre a bien détrempé & corroyé ſon argile, quand il en a formé un vaſe, ou encore mieux s'il en veut faire un cylindre ſolide & plein, il n'eſt pas douteux que ſa terre ſe gerceroit, ſe fendroit & tomberoit par morceaux, s'il l'expoſoit ſur le champ à la cuiſſon, ou ſimplement dans un lieu chaud, même au ſoleil ; en un mot, s'il en précipitoit le deſſéchement. Il y a peu de Potiers de terre qui n'éprouvent de temps en temps cet inconvénient. L'expérience

Digitized by Google

journaliere leur apprend que pour s'en garantir, ils doivent tenir les ouvrages nouvellement faits dans un lieu frais, afin que l'humidité ne se dissipe que peu à peu; le desséchement se fait ainsi plus uniformément au centre & à la circonférence du cylindre, & il n'arrive aucun désordre dans sa piece; seulement le volume total de la terre diminue plus ou moins, suivant qu'elle perd plus ou moins d'humidité; le rapprochement des parties se fait avec lenteur, & l'ouvrage conserve la forme que l'Ouvrier lui a donnée; au lieu que des secousses dérangeroient & gâteroient entiérement son ouvrage.

Mais, comme je l'ai déja remarqué, l'argile des Potiers est une matiere uniforme; les tranches qui sont au centre ne sont pas plus denses, elles contiennent autant d'humidité, & sont aussi capables de contraction que celles de la circonférence; & tout cela ne se rencontre pas dans un rondin de bois.

D'ailleurs, les molécules de l'argile ne sont pas aussi intimement unies entr'elles, que le sont les fibres ligneuses d'une piece de bois; elles peuvent glisser les unes sur les autres: si un Potier force doucement l'intérieur d'un tuyau qu'il travaille, il l'augmente de grandeur sans le rompre, ce qui seroit arrivé s'il l'avoit forcé brusquement; mais ce seroit envain que l'on voudroit tenter de la même maniere, d'augmenter le diametre d'un tuyau de Chêne, même en agissant avec tout le ménagement possible.

Malgré ces différences que je ne peux m'empêcher de regarder comme importantes, il m'a cependant paru que cette pratique des Potiers pouvoit avoir son application au bois: si l'on ne peut, en la suivant, prévenir entiérement les gerces, du moins pourroit-on empêcher les grandes fentes de se former. C'est la preuve d'un pareil fait que j'espere établir par les expériences que je vais rapporter.

§. 8. *Premiere Expérience.*

PENDANT l'Hiver de l'année 1734, je fis abattre environ 50 Chêneaux qui pouvoient avoir 8 à 9 pouces de diametre;

Digitized by Google

je les fis dépouiller de leur écorce, & ſcier par tronces.

Ces tronces furent diviſées en trois lots, & on fit enſorte qu'il y eût dans chaque lot une tronce de chaque arbre ; enſuite on les peſa; on mit un de ces lots ſous un hangar expoſé au Levant, & très-ouvert; un autre lot fut dépoſé ſous un autre hangar plus frais & expoſé au Nord; enfin on mit le troiſieme lot dans un endroit beaucoup plus frais, dans une cave, qui étoit à la vérité percée de pluſieurs ſoupiraux.

L'Automne ſuivante, les tronces que j'avois miſes ſous le hangar fort chaud étoient très-fendues ; auſſi quand je les peſai, les trouvai-je fort légeres; elles avoient perdu preſque toute leur ſeve.

Celles que j'avois miſes ſous le hangar frais, étoient moins gercées ; & elles avoient moins perdu de leur poids.

Enfin celles qui étoient reſtées dans la cave, n'étoient point gercées, & elles avoient peu perdu de leur poids.

§. 9. *Conſéquences de l'Expérience précédente.*

ON voit par cette expérience que les bois ſe fendent à proportion de l'humidité qu'ils perdent: auſſi quand j'ai tenu des bois déja fendus aſſez de temps dans l'eau, & que par ce moyen je leur ai eu rendu autant d'humidité qu'ils pouvoient en avoir dans le temps où ils étoient encore verds, les gerces ſe ſont-elles refermées entiérement, & ſi exactement qu'on ne pouvoit plus les appercevoir: cette propoſition va être prouvée d'une autre façon.

§. 10. *Seconde Expérience.*

J'AI fait abattre plus de cent jeunes Chênes, & dix-huit gros Aunes ; je les ai fait ſcier par tronces de trois & de ſix pieds de longueur; & après avoir eu l'attention de diviſer en trois lots les tronces qui venoient des mêmes arbres, je fis équarrir celles d'un lot, écorcer celles d'un autre, & je conſervai celles du troiſieme lot avec leur écorce: toutes ces pieces de

Digitized by Google

de bois furent miſes ſous un hangar où elles reſterent pendant deux ans : voici l'état où ces pieces de bois ſe ſont trouvées après ce temps écoulé.

Celles qui avoient été écorcées étoient les plus fendues de toutes, même quand on les réduiſoit au quarré; car il eſt certain que ſi l'on s'en fût tenu à la ſeule inſpection de ces rondins, leurs fentes auroient paru plus ouvertes que celles des rondins équarris, ſans qu'elles euſſent été pour cela plus grandes.

Les pieces de bois en grume étoient beaucoup moins fendues que celles qui avoient été équarries; celles-ci cependant l'étoient ſenſiblement moins que les pieces qui avoient été écorcées.

Il faut remarquer que comme tous ces bois n'étoient pas fort gros, & qu'ils avoient été tenus pendant deux ans ſous un hangar fort ouvert, ils devoient être aſſez ſecs.

§. II. *Conſéquences de l'Expérience précédente.*

Ce qui eſt arrivé dans cette expérience s'accorde à merveille avec les principes que j'ai établis au commencement de ce Chapitre.

L'évaporation de la ſeve ſe fait bruſquement dans les bois écorcés; le rapprochement des fibres s'opere donc par des ſecouſſes; & voilà une cauſe qui doit déja produire de grands éclats.

Cette évaporation ſe fait promptement; la contraction doit donc s'opérer dans les couches extérieures avant qu'elles agiſſent dans les intérieures; & voilà encore de quoi produire de grandes fentes, de quoi ouvrir les *roulures*, &c.

L'aubier & le jeune bois ayant été conſervés dans les rondins écorcés; il y avoit beaucoup de différence entre la denſité du bois du cœur, & celle du bois de la circonférence; il faut donc convenir que tout tend à faire fendre & à faire éclater les rondins écorcés.

La denſité étoit moins inégale dans les bois équarris, puiſqu'on avoit entiérement retranché, par l'équarriſſage, l'aubier, & beaucoup du jeune bois; cette denſité reſte même peu ſen-

Digitized by Google

ſible dans les bois qui, comme ceux de la précédente expérience, ſont d'un petit équarriſſage; l'effet du deſſéchement inégal des couches extérieures & des intérieures, diminuant auſſi dans les bois qu'on équarrit, ſur-tout quand ces bois ne ſont pas fort gros, les bois équarris ſe doivent donc moins fendre que les rondins écorcés.

Mais pourquoi les rondins qui étoient en grume ſe ſont-ils moins éclatés que les bois mêmes équarris? l'inégalité de denſité devoit s'y trouver comme dans les rondins écorcés? Cela eſt vrai: mais comme on a vu par les expériences rapportées dans le premier article, que ces bois ſe deſſechent lentement, & même que l'écorce eſt une matiere ſpongieuſe qui ſe charge de l'humidité de l'air, l'évaporation de la ſeve ſe fera donc plus uniformément dans toutes les couches; le rapprochement des fibres ligneuſes ne ſe fera pas par des ſecouſſes qui les faſſent éclater, mais par une force lente & ménagée qui obligera les fibres à s'écarter les unes des autres; ainſi, au lieu de grandes fentes, il ſe formera un nombre de petites gerces qui ne feront aucun tort aux pieces, & c'eſt-là tout ce qu'on peut deſirer; car dans un rondin de bonne qualité, il faut néceſſairement que les couches extérieures prêtent de quelque façon que ce puiſſe être.

J'ai fait encore pluſieurs expériences qui démontrent l'évidence de ce que je viens d'avancer; je dois les rapporter ici tout de ſuite.

§. 12. *Troiſieme Expérience.*

J'AI dit dans le premier article de ce Chapitre, que j'avois fait abattre deux gros Chênes, dont l'un avoit été marqué *A*, & l'autre *B* (*Pl. XVII. fig. 1*); que j'avois fait ſcier leurs troncs par billes de trois pieds de longueur; que chaque arbre m'en avoit fourni quatre qui avoient été numérotées 1, 2, 3, 4; que la bille numéro 1, de l'arbre *A*, étoit reſtée en grume; que celle numéro 2, du même arbre avoit été équarrie; que la bille, numéro 3, étoit reſtée en grume, & celle, numéro 4, équarrie. A l'égard de l'arbre *B*, la bille, numéro 1, fut écor-

Digitized by Google

cée ; celle numéro 2, équarrie ; la bille, numéro 3, fut écorcée, & celle, numéro 4, équarrie. J'ai dit que tous ces bois avoient été mis ſous un même hangar ; & j'ai établi dans quelle proportion s'étoit faite l'évaporation de leur humidité. J'ai auſſi donné mes remarques ſur la différente qualité de leur bois ; mais je n'ai rien dit des obſervations que j'avois faites ſur les fentes de ces différentes billes : voici le lieu d'en rendre compte.

Un plus grand détail me paroît cependant inutile, il ſuffira de ſavoir que les rondins qui avoient été écorcés, étoient tellement fendus juſqu'au cœur, qu'on auroit pu, avec les moindres efforts, en détacher des quartiers.

Quoique les billes équarries fuſſent moins fendues que les premieres, cependant elles l'étoient beaucoup plus que celles qui étoient reſtées dans leur écorce, & celles-ci l'étoient ſi peu, & ſeulement par les bouts, qu'en les équarriſſant, toutes les fentes qui étoient fort petites, ont diſparu entiérement ; mais en y regardant de près, on y appercevoit un grand nombre de gerces, à la vérité fort petites, & qui ne pouvoient pas empêcher que ces billes ne puſſent être employées à toute ſorte d'uſage.

§. 13. *Remarque.*

CETTE expérience confirme les conſéquences que j'ai tirées de mes deux premieres ; je n'ajouterai donc ici qu'une ſimple remarque ; c'eſt qu'en obſervant attentivement le deſſéchement des rondins écorcés de ma troiſieme expérience, j'ai plus particuliérement reconnu que, quand on fait deſſécher trop promptement le bois, il s'ouvre dans les premiers mois de grandes fentes qui ſe referment enſuite en partie, & que les petites gerces diſparoiſſent entiérement.

Je ſouhaitois fort qu'on pût exécuter de pareilles expériences en Provence, parce que je jugeois que la différence entre les bois écorcés & ceux qui ne le ſeroient pas, y ſeroit plus conſidérable que dans nos Provinces, non-ſeulement parce que les arbres qui y croiſſent, étant de meilleure qualité

Digitized by Google

que les nôtres, y gercent infiniment plus, mais encore parce que l'air y étant plus chaud & plus ſec, fait fendre le bois d'une maniere extraordinaire.

M. de Héricourt, Intendant des Galeres, ſe prêta volontiers à mes vues; en conſéquence, tout fut diſpoſé pour l'expérience pendant un ſéjour que je faiſois à Marſeille; & après mon départ, M. Garavaque, Ingénieur de la Marine, ayant bien voulu ſe charger de ſuivre celles que j'avois commencées, il s'en acquitta de la maniere la plus ſatisfaiſante pour moi: je vais rapporter ces expériences en détail.

§. 14. *Quatrieme Expérience.*

LE 18 Mai 1736, on abattit dans le terroir de Marſeille quatre gros Chênes; on les fit voiturer ſur le champ dans l'Arſenal; on les coupa par billes, & on en tira toutes les pieces qui pouvoient être propres pour la conſtruction des Galeres; on en équarrit une partie; on en écorça une autre, & on laiſſa le reſte en grume: toutes ces pieces furent dépoſées ſous un même hangar.

Voici les obſervations qui ont été faites ſur ces pieces de bois, vers le mois de Juin 1738, lorſqu'on les a examinées pour la derniere fois.

Les billons qu'on avoit conſervés avec leur écorce, ne paroiſſoient point, ou preſque point fendus ſur leur longueur; mais on voyoit des fentes aſſez conſidérables ſur les bouts ou ſur l'aire de la coupe. Ces gerces avoient commencé à ſe former dans la partie moyenne qui eſt entre le cœur & la ſuperficie; & elles avoient fait des progrès vers l'une & vers l'autre, ſans pour l'ordinaire y être parvenues tout-à-fait; quelques fentes cependant s'étendoient dans quelques pieces juſqu'au cœur, & même le traverſoient (*Pl. XVII. fig.* 2), mais preſque jamais elles n'atteignoient l'écorce; enſorte que ſi l'on eût dépouillé ces billons de leur écorce, on n'auroit apperçu aucune fente conſidérable à la ſuperficie, puiſque de toutes celles qui paroiſſoient ſur la coupe, aucune n'atteignoit la circonférence.

Digitized by Google

Pour s'assurer si ces fentes qu'on voyoit par les bouts pénétroient bien avant dans les billons, & s'il ne s'en formoit pas d'autres dans l'intérieur, on fit couper à l'un des bouts de quelques billons, une tranche de deux pouces d'épaisseur, & l'on trouva que les fentes diminuoient considérablement dans l'intérieur; on en enleva ensuite une seconde tranche de la même épaisseur, pour pouvoir pénétrer davantage dans l'intérieur du billon, & les fentes disparurent presque entiérement, sans qu'on en découvrît de nouvelles. On fit aussi refendre à la scie quelques-uns de ces billons, & on n'y découvrit aucune fente; mais quoiqu'il y eût deux ans & demi que les arbres avoient été abattus, ce bois étoit encore chargé de seve.

Ces observations ont été répétées plusieurs fois sur d'autres arbres, sans qu'on ait pu remarquer aucune différence considérable.

Les billons du même temps, & qui avoient été équarris, étoient dans un état bien différent, quoiqu'ils eussent resté sous le même hangar où l'on avoit mis ceux en grume. Ils étoient traversés de beaucoup de fentes, larges vers la superficie, & qui se perdoient au centre où peu d'entr'elles y touchoient, quoique leur direction fût toujours vers cet endroit: voyez *Pl. XVII. figure 4*, & encore pour les arbres écorcés, la *figure 3*.

Enfin ces billons équarris étoient bien plus secs, que ceux qui avoient été conservés en grume, quoique les uns & les autres eussent été abattus dans le même temps, & conservés dans le même lieu.

§. 15. *Conséquences de la précédente Expérience.*

CETTE expérience, quoiqu'exécutée dans une Province éloignée, & suivie par une autre personne que moi, s'accorde à merveille avec les précédentes.

L'écorce forme non-seulement un obstacle à l'évaporation de la seve; mais outre cela elle est une sorte d'éponge qui se charge de l'humidité de l'air, comme nous l'avons démontré dans le précédent article: je pense que c'en est assez pour

Digitized by Google

empêcher que les bois ne ſe fendent, & pour que la plûpart des fentes des bouts ne puiſſent atteindre la ſuperficie des billons qui ſont recouverts d'écorce.

Comme la ſeve a une libre iſſue par les bouts, il doit s'y former des fentes, mais qui ne pénétreront point avant dans le bois.

Le contraire de tout cela doit arriver dans les arbres équarris: c'eſt encore ce qu'on voit dans l'expoſé de cette expérience.

Ce ſeroit cependant chercher à ſe faire illuſion que de ſe perſuader, qu'en ralentiſſant l'évaporation de la ſeve, il y auroit beaucoup à gagner du côté des fentes, ſi réellement on ne faiſoit que les retarder; car s'il eſt vrai que le bois ne ſe fend qu'à proportion de l'humidité qu'il perd, on accordera volontiers qu'au bout d'un certain temps, celui qui eſt en grume ſe trouvera moins fendu que le bois écorcé ou équarri, puiſqu'il eſt ſuffiſamment prouvé que l'écorce fait un obſtacle à l'évaporation de la ſeve. Mais auſſi on conviendra qu'il faut à la fin que cette ſeve s'échappe; & ſi après un an d'abattage, lorſqu'on viendra à équarrir du bois qui ſera reſté pendant ce temps dans ſon écorce, il vient à ſe fendre comme ſi on l'avoit équarri tout verd, il eſt clair qu'on n'auroit rien gagné à le laiſſer en grume pendant ce même temps. C'eſt donc ici le lieu d'examiner ſi la lenteur du deſſéchement qui réuſſit ſi bien aux Potiers de terre, peut avoir ſon application à l'égard du bois.

§. 16. *Continuation des précédentes Expériences.*

C'eſt dans cette vue que j'ai écrit à M. Garavaque pour le prier de faire équarrir, neuf mois après leur abattage, quelques-uns des billons qu'il avoit conſervés en grume; ce qu'il voulut bien exécuter. De mon côté, j'ai fait équarrir, un an après qu'ils avoient été abattus, les bois en grume de ma ſeconde expérience & encore ceux de la troiſieme: tous ſont reſtés plus d'un an en cet état. Il s'eſt formé ſur ceux de M. Garavaque & ſur les miens, beaucoup de gerces & quelques

Digitized by Google

fentes, mais qui n'étoient ni ſi ouvertes ni ſi profondes que celles des billons qui avoient été écorcés ou équarris ſur le champ : cette multitude de petites fentes n'a point empêché qu'on n'ait pu faire uſage de ces pieces.

§. 17. *Conſéquences de ces Expériences.*

Ces expériences prouvent que les pieces de bois, ainſi que les ouvrages des Potiers de terre, ſe fendent moins, quand on peut ralentir leur deſſéchement, que quand on veut le précipiter ; mais avec cette différence, qu'en y apportant beaucoup de précautions, on peut empêcher les ouvrages de terre de ſe fendre en aucune façon ; au lieu que les bois ſe gercent, quelque précaution qu'on y apporte, & c'eſt à l'inégale denſité du bois que j'attribue cette différence.

Cependant, puiſqu'il eſt démontré qu'on peut, en ſuſpendant l'évaporation de la ſeve, diminuer beaucoup les fentes, & faire qu'au lieu d'une grande fente, il s'en forme pluſieurs petites & moins préjudiciables, c'eſt déja un moyen de préſerver les bois du dommage qu'elles leur cauſent : ce moyen eſt praticable en certains cas. Nous allons propoſer d'autres expédients ; mais avant de finir cette matiere, il eſt à propos de faire quelques obſervations relatives au bois qu'on conſerve en grume.

§. 18. *Premiere Remarque.*

Nous avons dit dans le premier article de ce Chapitre, que les bois dont on ſuſpendoit le deſſéchement, ſoit en les tenant dans des lieux frais, ſoit en les laiſſant recouverts de leur écorce, étoient plus tendres que ceux qu'on expoſoit à un prompt deſſéchement ; on ſait d'ailleurs que les bois tendres ſe gercent moins que les bois forts : il pourroit donc arriver que cet affoibliſſement des fibres ligneuſes contribuât à diminuer le progrès des fentes ; mais je ne vois pas comment on pourroit, par des expériences, parvenir à faire une diſtinction préciſe de ce que produit dans ce cas l'affoibliſſement des fibres

Digitized by Google

ligneuſes, ou le ſimple rapprochement tonique dont nous avons parlé.

§. 19. *Seconde Remarque.*

POUR eſpérer quelques avantages de l'écorce, il ne ſuffit pas de conſerver les bois en grume l'eſpace de deux ou trois mois. En preuve de ce que j'avance, je rappellerai ce qu'on a vu dans mes expériences précédentes, qu'un rondin couvert de ſon écorce, qui devoit perdre, pour être réputé ſec, un tiers de ſon poids, n'en a perdu, pendant les mois de Février, Mars & Avril, qu'un quinzieme.

Cependant le ſoleil commence à avoir bien de la force en Mars & en Avril. Il n'eſt pas douteux que ces rondins auroient beaucoup moins diminué de poids, ſi on les eût abattus en Décembre, & peſés à la fin de Février. Mais je prends le cas le plus favorable à l'évaporation de la ſeve; & l'on voit qu'au commencement de Mai le rondin dont il eſt queſtion ci-deſſus, n'ayant diminué que d'un quinzieme, étoit peu différent, quant au poids, de ce qu'il étoit dans le temps précis de la coupe: ainſi, ſi je l'avois fait équarrir au commencement de Mai, temps où le ſoleil a beaucoup de force, & dans lequel la ſeve s'évapore très-promptement, il eſt clair qu'il ſe ſeroit conſidérablement fendu, & preſque autant que ſi on l'avoit abattu dans cette même ſaiſon, & équarri ſur le champ.

J'ai encore peſé ce même rondin à la fin de Décembre, c'eſt-à-dire, dix mois après avoir été abattu, il n'étoit encore gueres plus diminué de poids que d'un ſeizieme, au lieu d'un tiers qu'il devoit perdre, & qu'il a effectivement perdu par la ſuite.

Cette expérience prouve qu'il faut au moins conſerver les bois juſqu'à la fin de l'Eté dans leur écorce, ſi l'on veut empêcher par ce moyen qu'ils ne ſe fendent par grands éclats; alors on pourra hardiment les équarrir, parce que les chaleurs étant paſſées, il n'y aura point à craindre que le reſte de la ſeve ne ſe diſſipe trop bruſquement; ſeulement une partie s'évaporera lentement pendant la ſaiſon de l'Hiver, & les bois en ſeront plus en état de ſupporter les chaleurs du Printemps & de l'Eté de l'année ſuivante.

Je

Digitized by Google

Je vais plus loin, & je dis qu'il vaudroit mieux les équarrir auſſi-tôt qu'ils ont été abattus, pendant l'Hiver, que de remettre ce travail au Printemps ſuivant, parce que, comme la ſeve s'échappe plus promptement d'un morceau de bois équarri, que de celui qui reſte en grume, il s'en diſſipera davantage pendant l'Hiver, ſaiſon où l'on doit moins redouter une trop prompte évaporation, parce que, nonobſtant l'équarriſſage, elle s'opérera toujours lentement.

Cette évaporation lente n'eſt pas à négliger: elle a monté dans un gros morceau de bois quarré que j'avois pris du même arbre qui m'a fourni le rondin dont je viens de parler, à près d'un quart dans les mois de Février, Mars & Avril; & il ſe trouvoit fort ſec à la fin de Décembre, ayant alors perdu plus d'un tiers de ſon poids; par conſéquent une bonne partie de la ſeve s'eſt échappée doucement dans l'eſpace de trois mois; au lieu qu'elle ſe ſeroit échappée bruſquement, ſi l'on eût remis à équarrir cette piece de bois au Printemps ſuivant.

§. 20. *Troiſieme Remarque.*

J'AI prouvé dans le détail de mes expériences, que les bois qui reſtent en grume ſont moins ſujets à ſe fendre & à s'éclater, que ceux qu'on équarrit preſque auſſi-tôt qu'ils ont été abattus; & j'ai penſé qu'on étoit redevable de cet avantage au ralentiſſement de l'évaporation de la ſeve occaſionné par les écorces. Malgré les preuves expérimentales que j'ai rapportées pour appuyer mon ſentiment, quelques perſonnes exercées dans l'exploitation des forêts, en convenant avec moi du fait, en donnent une autre raiſon. Ils regardent l'écorce des arbres comme une gaîne capable de réſiſtance, & qui s'oppoſe à l'effort que font les fibres pour ſe ſéparer.

Mais pour faire ſentir que la réſiſtance des écorces ne peut produire un grand effet, je demande qu'on examine l'écorce du Chêne; il eſt vrai qu'on découvrira, ſur-tout ſur les jeunes branches, un épiderme dont les fibres ont plutôt une direction circulaire que verticale par rapport à la longueur du tronc;

Digitized by Google

mais cet épiderme eſt ſi mince & ſi fragile qu'on le peut hardiment compter pour rien ; le ſurplus de l'écorce eſt une eſpece de laſſis, ou un aſſemblage de fibres ligneuſes qui ont une direction longitudinale, mais qui ſont mal unies latéralement les unes avec les autres, & qui forment un réſeau dont les mailles ſont remplies par des véſicules, ou un parenchiſme, ou des vaiſſeaux extrêmement capillaires, auſſi incapables les uns que les autres d'une grande réſiſtance ; c'eſt en conſéquence de cette organiſation que l'écorce peut réſiſter avec force quand on tire ſes fibres ſuivant leur longueur, & qu'elle cede aiſément quand on ne tend qu'à les ſéparer en tirant l'écorce dans ſa largeur.

Que l'on compare à préſent cette foible réſiſtance (que tout le monde peut éprouver) à la force conſidérable des fibres ligneuſes qui tendent à ſe déſunir, force capable de rompre les aſſemblages de menuiſerie les mieux conditionnés, & de produire beaucoup d'autres effets dont je parlerai par la ſuite.

Je crois donc que la force des écorces, dans le cas dont il s'agit, n'égale pas à beaucoup près celle d'une couche ligneuſe.

On m'objectera que la grande réſiſtance de l'écorce ſe voit ſenſiblement dans un arbre qui végete, & que ſi l'on fend avec la pointe d'une ſerpette l'écorce d'un arbre vigoureux ſuivant la direction de ſon tronc, on voit en peu de temps la plaie s'ouvrir & l'arbre groſſir ; ce qui prouve que l'écorce oppoſoit une grande réſiſtance à l'effort des fibres ligneuſes qui tendoient à s'étendre ſuivant la groſſeur du tronc.

Ce raiſonnement paroîtra concluant à qui n'aura pas examiné la choſe de plus près : mais ſi l'on y veut prêter attention, on s'appercevra bientôt que l'écartement de l'écorce ne vient pas de ce que le bois ſe trouvoit gêné par l'écorce, mais de ce que l'écorce l'étoit elle-même par le bois ſur lequel elle étoit étendue ; ainſi, pour entendre préciſément ce qui en eſt, il faut ſe repréſenter un morceau de parchemin mouillé, très-mince & très-aiſé à déchirer, qui ſeroit tendu ſur un morceau de bois ; ce parchemin ne ſeroit pas capable d'empêcher le bois de ſe fendre, puiſque je le ſuppoſe mince, aiſé à ſe rompre

Digitized by Google

& expanſible ; mais ſi l'on fait une inciſion à ce parchemin, il eſt clair que les levres coupées ſe retireront en vertu de la tenſion & de l'élaſticité du parchemin. Il en eſt de même de l'écorce que l'on fend ſur un arbre ; comme elle eſt ſur le bois dans un état de tenſion, elle ſe retire, ce qui doit déja faciliter l'augmentation de groſſeur de l'arbre ; outre cela, il s'échappe, des fibres coupées ou rompues, un ſuc qui s'endurcit, & qui fait une augmentation de volume dans le lieu de la cicatrice, capable quelquefois de produire de bons effets, comme de redreſſer de jeunes arbres un peu courbés, ou de leur donner de la groſſeur dans les endroits où, par quelque accident, ils n'avoient pas pris aſſez de corps. Mais comme tout ceci n'eſt pas de mon ſujet, il me ſuffit d'avoir prouvé que la réſiſtance des écorces n'eſt pas capable de produire un grand effet dans le cas dont il s'agit ici ; & je reviens à mon objet.

On a vu que, quand la ſuperficie des rondins ſe deſſeche trop promptement en comparaiſon du centre, les bois ſe fendent conſidérablement, & qu'on peut prévenir cet accident en retardant l'évaporation de la ſeve.

Je crois auſſi avoir démontré qu'il ſe formoit néceſſairement des gerces ſur un rondin qui ſe deſſeche, par la raiſon que les couches du centre ne ſe contractent pas proportionnellement à celles de la circonférence : on peut bien, en ſuſpendant l'évaporation de la ſeve, empêcher qu'il ne ſe forme de grands éclats ; mais quelque choſe que l'on faſſe, il eſt néceſſaire qu'il ſe forme beaucoup de petites fentes ſur la ſuperficie d'un rondin qui ſe deſſeche. J'ai jugé que la même choſe n'arriveroit pas, ſi l'on débridoit, pour ainſi dire, les cercles ligneux, pour leur faciliter la liberté de ſe contracter ; ce qui m'a confirmé dans cette opinion, c'eſt que j'ai remarqué que quand il ſe formoit une grande fente à la circonférence d'un cylindre, il ne s'en trouvoit preſque pas dans le reſte du corps de la piece : cette réflexion m'a engagé à faire l'expérience ſuivante.

§. 21. *Cinquieme Expérience.*

DANS les premiers jours de Janvier, je fis débiter trois

Digitized by Google

tronces d'orme & trois tronces dans des Chênes qui avoient été abattus à la mi-Décembre : j'en fis écorcer deux de chaque eſpece de bois, & j'en conſervai une auſſi de chaque eſpece en grume ; je fis traverſer celles-ci dans leur longueur par un trait de paſſe-par-tout *a b* qui alloit juſqu'au cœur. (Voyez *Pl. XVI. fig. 6.*) : j'en fis autant à une rondine d'Orme, & à une de Chêne écorcées.

J'ai dit ci-devant que les fentes ſe forment dans l'endroit de la circonférence où les couches ligneuſes ſont les moins fortes ; moyennant le trait de ſcie *a b*, tous les cercles ligneux ſe trouvant coupés, le lieu de la fente eſt déterminé ; & tout ce qui doit arriver, c'eſt qu'à meſure que les couches ſe retireront, le trait *a b* s'élargira, & formera l'ouverture *e b d* : voici ce qui eſt arrivé. Les rondins ſimplement écorcés, ſe ſont beaucoup fendus en différents endroits de la circonférence, comme le repréſente la figure 3 (*Pl. XVII*). Les rondins écorcés & qu'on avoit traverſés d'un trait de ſcie juſqu'à l'axe, ſe ſont fendus auſſi en pluſieurs endroits de la circonférence, mais beaucoup moins que les autres, le trait de ſcie s'étant élargi & tenant lieu d'une grande fente : ceux qui ſont reſtés avec leurs écorces, ſe ſont peu fendus dans toute la circonférence ; il n'y a preſque eu que le trait qui s'eſt ouvert.

§. 22. *Conſéquences de l'Expérience précédente.*

On voit par cette expérience que je ne me ſuis pas fort éloigné de la vérité, quand j'ai établi, ſur une ſimple ſuppoſition, la grandeur & la forme que doit avoir une fente qui conſomme toute la contraction des couches ligneuſes.

Outre cela, il me ſemble qu'il y a des cas où l'on pourroit traverſer ainſi, par un trait de ſcie, des cylindres & des rouleaux ſans porter aucun préjudice aux pieces ; & alors ce ſeroit encore un moyen de diminuer les fentes, qui, répandues dans la totalité de ces pieces, leur deviendroient préjudiciables. Si, par exemple, on ſe propoſoit de faire un treuil, (*Pl. XVI. fig. 7*), comme on a coutume de faire dans toute la longueur

Digitized by Google

du cylindre AB, une rainure CD, pour placer l'axe dans le centre, il eſt évident qu'on devroit, pour éviter les fentes, faire cette tranchée lorſque le cylindre eſt tout nouvellement abattu, encore verd & plein de ſeve ; au lieu qu'ordinairement on ne fait cette rainure que quand le bois eſt devenu ſec, & qu'alors il s'eſt beaucoup fendu. Mais ſi un trait de ſcie qui ne s'étend pas au-delà de l'axe de la piece, a déja diminué ſenſiblement les fentes, n'y a-t-il pas tout lieu de juger qu'on pourra diminuer ces fentes à proportion qu'on facilitera la contraction des couches ligneuſes ? Cela ſera aiſé à pratiquer toutes les fois que la deſtination des pieces permettra de les refendre en deux ou en quatre. Comme j'ai tenté ce moyen, on va voir quel a été le ſuccès de mon expérience.

§. 23. *Sixieme Expérience.*

J'AI fait refendre à la ſcie pluſieurs rondins de Chêne & quelques pieces de bois quarré ; les uns par un ſeul trait de ſcie qui paſſoit par l'axe de la piece, & qui la partageoit en deux, (*Pl. XVII. fig.* 5) ; d'autres, par deux traits de ſcie qui ſe croiſoient au centre & qui la ſéparoient en quatre (*fig.* 6) : je les ai laiſſés ſe deſſécher parfaitement pendant pluſieurs années, & au bout de ce temps, voici en quel état je les ai trouvés.

Les faces ſciées, qui d'abord étoient néceſſairement plates, comme ab, (*fig.* 5) $cdef$, (*fig.* 6), étoient devenues courbes ; & quand on les appliquoit les unes ſur les autres, elles laiſſoient entr'elles les eſpaces ghi, klm (*fig.* 7), & les eſpaces $n, o, p ; q, r, ſ ; t, u, x ; y, z$, & (*fig.* 8) : ces eſpaces devant être conſidérés comme autant de fentes, il n'eſt pas ſurprenant que les moitiés de ces rondins 1, 2, (*fig.* 7), ſe ſoient trouvés peu fendues, & que les quartiers 3, 4, 5, 6, (*fig.* 8), aient été preſque exempts de toute fente.

§. 24. *Conſéquences de l'Expérience précédente.*

1°, ON voit par l'expérience précédente, que les ouvertures

g h i, *k l m*, (*fig.* 7), & *t u x*; *o p n*, &c. (*fig.* 8), qui tiennent lieu de fentes, ſont formées par des courbes qui approchent beaucoup de celles que j'ai déterminées au commencement de ce Chapitre.

2°, Il eſt évident que plus on débride, pour ainſi dire, les couches ligneuſes, plus on leur donne de liberté pour ſe contracter, moins on a à craindre qu'il ne ſe faſſe des fentes.

3°, Il n'y a donc plus à balancer : il faut refendre en deux ou en quatre toutes les pieces qui ſont deſtinées à l'être, auſſitôt que les arbres ont été abattus ; & ne pas, comme on le fait, conſerver en billes & en plançons, les pieces qui doivent être refendues pour faire des madriers, des plates-formes, des précintes ou les membres des Galeres, des chevrons, des membrures, des planches, &c.

Il ne ſera pas, je crois, inutile de rapporter encore ici pluſieurs obſervations particulieres que j'ai eu occaſion de faire, en exécutant l'expérience que je viens de rapporter.

§. 25. *Premiere Obſervation.*

UN rondin fendu en deux *a b*, (*Pl. XVII. fig.* 5), eſt moins endommagé par les fentes, que s'il étoit reſté dans ſon entier. Mais on concevra aiſément, en jettant les yeux ſur la Figure 1 de la Planche XVIII, qu'une piece de bois équarrie ſe fendra encore moins qu'un rondin, parce que les portions *a b c*, *c d e*, *e f g*, *g h a*, qui ſont de jeune bois capable de la plus grande contraction, ſont retranchées, & que ce retranchement fera auſſi que les ouvertures *i l m*, & *n o p*, ſeront moins grandes que dans le cas repréſenté par la Figure 7 de la Planche XVII.

§. 26. *Seconde Obſervation.*

SI au lieu de refendre une rondine par le centre, comme *a b*, (*Planche XVII. figure* 5), on la refendoit en *a b*, (*Figure* 2, *Planche XVIII*) ; on ſent bien, pour peu qu'on faſſe attention à la direction de la contraction, qu'il ſe doit ouvrir de grandes fentes en *e d* ; mais il ſera aſſez rare qu'il s'en forme de conſidérables à la circonférence *a f b*, & encore moins à celle *a g b*.

Digitized by Google

§. 27. *Troiſieme Obſervation.*

QUAND le cœur de l'arbre ſe trouve renfermé dans une piece de bois quarrée, mais plus d'un côté de la piece que d'un autre, il s'ouvre preſque toujours de très-grandes fentes ſur les faces de la piece qui ſont les plus voiſines du cœur; telles que les fentes *a*, *a*, *a*, (*Pl. XVIII. fig. 3 & 4*), & ces fentes ſe terminent à rien au centre de la piece.

§. 28. *Quatrieme Obſervation.*

AU contraire, ſi le cœur de l'arbre eſt hors de la piece, il ne ſe formera preſque jamais de grandes fentes ſur les faces qui forment l'angle qui répond au cœur de l'arbre; c'eſt-à-dire, ſur les faces *ab*, *ac*, *ad*, *ae*, *af*, *ag*, *ah*: Voyez (*Pl. XVIII. Figure 5*).

§. 29. *Cinquieme Obſervation.*

IL ne ſe forme preſque jamais de fentes ſur les faces des pieces, lorſque ces faces ſe trouvent paralleles aux rayons qui s'étendent du centre à la circonférence. Il n'y en a point, par exemple, de *a* en *h*, de *a* en *g*, (*fig. 5*); & un ſecteur, tel que *agb*, (*fig. 2*), ne ſe fend que par des accidents particuliers.

§. 30. *Sixieme Obſervation.*

LORSQUE le cœur de l'arbre eſt hors de la piece, & qu'il répond à ſon milieu, il ſe forme ordinairement quelques fentes en cet endroit, comme on le voit à la piece de la figure 4. Ceci ſe voit très-ſenſiblement dans les figures 1 & 2. de la Planche XIX. Voyez l'expérience du §. 35.

§. 31. *Septieme Obſervation.*

SI l'on creuſe un rondin de bois, comme pour en faire un tuyau, ordinairement il ne ſe fend pas, à moins qu'on ne l'expoſe à un deſſéchement très-prompt; il diminue ſeulement de diametre, & il ſe forme quelques petites gerces à la ſuperficie,

Digitized by Google

telles que *a a a*, (*Pl. XVIII. fig. 6*); & ſi on le ſéparoit en deux comme en *d*, (*fig. 7*), il fendroit encore moins.

§. 32. *Huitieme Obſervation.*

Ce que je viens de dire ſur les fentes, eſt communément vrai, mais n'eſt pas toujours conſtamment de même; car il arrive beaucoup d'accidents qui dérangent abſolument l'ordre commun: le double aubier, les nœuds, les couronnes de bois fort, les gélivures, la roulure, la quadranure, &c, dérangent l'ordre naturel. Outre cela, ſi un des côtés d'une piece de bois reſte conſtamment tourné vers le ſoleil, elle ſe fendra beaucoup pour cette ſeule raiſon; & au contraire, les faces qui ſont tournées vers la terre, ne ſe fendent preſque pas; c'eſt pourquoi il y a des cas où il eſt avantageux d'enchanteler les pieces de bois, en mettant plutôt un des côtés de la piece vers la terre qu'un autre; le côté *a b* (*Figure 7*), par exemple, plutôt que le côté *e*.

§. 33. *Neuvieme Obſervation.*

Généralement parlant, il eſt certain que les bois refendus ne ſe fendent pas tant que les bois qu'on laiſſe dans leur entier, ſoit qu'ils ſoient en rondins ou équarris; & les fentes qui s'ouvrent ſur les bois refendus ne leur cauſent pas autant de préjudice, parce qu'elles n'entrent preſque jamais bien avant dans l'intérieur des pieces

§. 34. *Dixieme Obſervation.*

Une pieee de quartelage qui ſeroit équarrie ſur trois faces, & dont la quatrieme reſteroit chargée de ſon écorce, ne ſe trouvera preſque jamais fendue ſur cette face *e*. Voyez la figure 7.

§. 35. *Onzieme Obſervation.*

Les Figures 1 & 2 de la Pl. XIX, repréſentent l'aire de la coupe de deux pieces de bois quarré, bois de Provence, qui avoient été réduites, encore vertes, à huit pouces en quarré, comme on le

Digitized by Google

le voit par les lettres *A B, C D*, (*Fig. 1*), & *E F, G H*, (*Fig. 2*), les lignes inſcrites *a b c d*, (*Fig. 1*), ainſi que *e f g h*, (*Fig. 2*), marquent la groſſeur des pieces lorſqu'elles ont été bien ſeches; il faut obſerver que ce deſſein eſt très-correct. *M N O*, (*Fig. 1*), & *N B P*, (*Fig. 2*), marquent la direction des couches annuelles: *i i i i*, &c, marquent la direction des fibres rayonnées qui ne vont pas toujours en lignes droites, & qui ne ſe prolongent pas toujours ſans interruption depuis le centre juſqu'à la circonférence; *k*, le cœur de l'arbre; *L L L*, &c, les fentes.

On voit, 1°, que le cœur de l'arbre *k*, (*Fig. 1*), eſt dans la piece, & qu'elle ſe trouve beaucoup plus fendue que la piece, (*Fig. 2*), où le cœur eſt dehors; 2°, la plus grande partie des fentes ſe trouve du côté *a d*, qui eſt le plus voiſin du cœur; 3°, on peut remarquer que les courbures *e f*, (*Fig. 1 & 2*), reſſemblent aſſez à celles que nous avons déterminées au commencement du ſecond article de ce Chapitre.

En voilà, me ſemble, aſſez ſur les pieces de bois refendues en deux ou en quartelage; je vais maintenant examiner ce qui doit arriver aux pieces débitées en plateaux, en membrures, en bordages, & en planches de différentes épaiſſeurs: il y a lieu de croire que les bois débités de ces différentes façons ſe fendront encore moins, puiſque les couches ligneuſes ont pu ſe contracter d'autant plus facilement. Il eſt à propos d'examiner cela en détail, & de rapporter les expériences que j'ai faites ſur des pieces de bois débitées de toutes ces manieres.

§. 36. *Septieme Expérience.*

La premiere figure de la Planche XX repréſente un arbre verd qui a été refendu en planches épaiſſes, ou en bordages, par les lignes *a, b, c, d, e*; on a enſuite conſervé ces planches dans un lieu ſec, juſqu'à ce qu'elles euſſent entiérement perdu leur humidité. On les a voulu poſer enſuite les unes ſur les autres, comme ſi l'on avoit deſſein d'en reformer un corps d'arbre en entier; mais ces planches ne pouvoient plus ſe joindre auſſi exactement qu'elles le faiſoient en *a*, en *b*, en *c*, en *d*, en *e*: elles ſe touchoient bien par leur milieu; mais leurs

Digitized by Google

bords reſtoient écartés, comme on le voit en *m m*, en *n n*, en *o o*, &c; par conſéquent ces planches s'étoient toutes courbées; mais *m n*, moins que *n o*; *n o* moins que *o p*; *o p* moins que *p q*. La Planche *D*, (*fig.* 2), ne s'étoit cependant point courbée, & les ouvertures *a a*, *b b*, ont été produites principalement par la contraction des portions *c c*.

Voilà le fait; mais pour mieux concevoir par quelle méchanique il s'opere, il faut jetter les yeux ſur la figure 2, Planche XX.

La membrure *D*, (*fig.* 2), a été levée au cœur de l'arbre; elle eſt formée des couches *Y*, *X*, *V*, *T*, *S*, &c, qui ſont de différents âges, & par conſéquent de différente denſité. Celle du cœur eſt la plus denſe, & *Y*, celle qui l'eſt le moins: toutes ces couches ſe contracteront; ainſi *a a*, & *b b* ſe rapprocheront du centre; la planche perdra de ſa largeur: ce n'eſt pas tout; elle diminuera auſſi d'épaiſſeur, plus en *Y* où le bois eſt moins denſe, qu'en *X V T S*, &c, où le bois devient denſe de plus en plus. Mais la planche ne ſe courbera pas, parce que la contraction ſera la même ſur la face *a a* que ſur la face *b b*.

Il n'en ſera pas de même de la planche *m m*, *a a*, de la figure 1: comme il y a plus de bois jeune à la face *n n*, qu'à la face *m m*, la face *n n* doit plus ſe contracter que la face *m m*: la planche ſe courbera donc, & les faces de cette planche prendront la figure repréſentée par les lignes ombrées ſur cette figure.

Toutes les planches de la figure 1, s'arqueront d'autant plus, qu'il y aura plus de différence entre la denſité du bois des faces *n n* & *o o*, *o o* & *p p*, *p p* & *q q*.

Conſéquences de l'Expérience précédente.

1°, On voit clairement par l'expérience que je viens de rapporter, qu'une planche qui contient le centre d'un arbre, comme eſt la planche *D*, (*Pl. XX. fig.* 2), ne s'arque pas.

2°, Que toutes les autres planches s'arquent d'autant plus, qu'elles ſont plus éloignées de ce centre.

3°, Il eſt évident que les planches ſe doivent arquer d'au-

Digitized by Google

tant moins qu'elles ſeront plus minces : ainſi les planches *a a*, *h h*, *h h*, *b b*, ſe courberont moins que les planches *a a*, *b b*, *b b*, *c c*, *c c*, *d d*, qui ſont plus épaiſſes.

4°, Ces planches ſeront toutes très-peu endommagées par les fentes ; celles qui ſeront fort épaiſſes, auront ſeulement quelques gerces à la partie moyenne de la face convexe, & quelques fentes à leurs bouts ; mais comme les fentes des bouts ſont cauſées par le racourciſſement des fibres & non par leur rapprochement, j'en parlerai après que j'aurai rendu compte des expériences exécutées à Marſeille par M. Garavaque.

§. 37. *Huitieme Expérience.*

LORSQUE j'étois à Marſeille, on reçut dans le port des billons encore verds de Chêne de Bourgogne pour en faire des lattes * : on a coutume de les conſerver ainſi en billons, & de ne les refendre en lattes que quand on doit les employer. On trouve ordinairement ces billons traverſées par de grandes fentes qui font tomber beaucoup de bois en pure perte. Je fis refendre ſur le champ pluſieurs de ces billons en lattes, & je les mis ſous un même hangar avec d'autres pieces que je conſervai en billons. M. Garavaque les a viſités plus de quatre ans après : il a trouvé que les lattes refendues étoient ſans aucune fente & en très-bon état ; mais les billons de comparaiſon étoient fendus autant que le Chêne de Bourgogne peut l'être ; car, comme je l'ai déja remarqué, il ne s'ouvre jamais autant que les Chênes de Provence.

§. 38. *Conſéquences de l'Expérience précédente.*

ON peut conclure de cette expérience, qu'il eſt très-avantageux, pour prévenir les fentes, de refendre tout verds les bois qui ſont deſtinés à être débités ainſi, de ſe hâter de percer les corps de pompe & tous autres tuyaux, de vuider les gouttieres, &c ; il en réſultera une grande économie, du moins

* Les lattes, pour le ſervice des Galeres, ſont faites de madriers aſſez épais, & qu'on refend avec la ſcie-de-long dans des pieces de bois quarré qu'on appelle *billons*.

Digitized by Google

pour les bois de Bourgogne, & proportionnellement pour ceux de Provence.

§. 39. *Neuvieme Expérience.*

Le 27 Mai 1736, M. Garavaque choisit douze billons de Chênes de Provence de diverse grosseur & de différents âges; ces billons avoient quatre ou cinq mois de coupe.

Le bois de quatre de ces billons étoit d'environ 60 ans, & ces pieces portoient 10 à 12 pouces d'équarrissage.

Le bois de quatre autres billons étoit d'environ 100 ans: les pieces portoient 15 à 16 pouces d'équarrissage.

Le bois des quatre billons restants, étoit beaucoup plus âgé: les pieces avoient 30 à 32 pouces de diametre.

Il fit refendre six de ces billons, savoir, deux de chaque âge, en tranche de 5 à 6 pouces d'épaisseur; il les fit placer dans un magasin avec d'autres billons qui étoient restés dans leur entier & qui devoient servir de pieces de comparaison.

Le 6 Juillet 1739, plus de trois années après le sciage de ces pieces, il trouva que les plateaux du bois le plus jeune étoient plus fendus que ceux du bois plus âgé; & parmi les tranches du plus âgé, les unes étoient très-peu fendues, & d'autres ne l'étoient point du tout.

Les billons de comparaison étoient fort ouverts, excepté du côté qui étoit tourné vers la terre.

Les dix-huit plateaux qu'on avoit tirés des six billons étoient donc plus ou moins gercés; M. Garavaque en trouva cinq sans aucune fente, neuf qui en avoient quelques-unes, mais qui ne pénétroient pas fort avant; enfin quatre autres étoient traversées de grandes fentes.

§. 40. *Conséquences de cette Expérience.*

Voilà donc quatorze pieces de bois de différents âges qui se sont conservées sans se fendre considérablement; & dans ce nombre il y en a eu cinq qui s'en sont trouvées totalement exemptes, il n'y en avoit que quatre ou cinq qu'on pût dire

Digitized by Google

endommagées par les fentes ; au lieu que les ſix billons qu'on avoit conſervés en entier comme pieces de comparaiſon, ſe ſont trouvés tous très-fendus; cependant ils étoient de bois de Provence, & les plateaux qu'on en a tirés avoient cinq ou ſix pouces d'épaiſſeur, & la plupart avoient été pris dans des pieces qui n'étoient pas fort groſſes : tout cela influe beaucoup pour occaſionner des fentes. Pour faire ſentir combien cet article eſt important, ſur-tout pour les ouvrages cintrés, il faut jetter les yeux ſur les figures 1, 2 & 3 de la Planche XXII. La premiere repréſente un plateau dont on veut faire trois eſtamenaires pour les galeres ; il en ſeroit de même pour les flaſques des affuts de canons, &c.

§. 41. *Dixieme Expérience.*

A peu-près dans le même temps, M. Garavaque fit refendre en bordages de trois pouces d'épaiſſeur, un billon de Chêne de la même coupe, & qui étoit encore très-verd : ces bordages ſe ſont conſervés ſans la moindre fente.

§. 42. *Conſéquences de cette Expérience.*

CETTE expérience démontre que j'ai eu raiſon d'aſſurer qu'on pouvoit prévenir d'autant plus les fentes, qu'on refendra les bois en planches plus minces : j'ai pouſſé cet examen juſqu'aux plus petites épaiſſeurs, dont il eſt inutile de rapporter le détail.

Après avoir donné des faits ſur le rapprochement des fibres ligneuſes, je vais maintenant prouver qu'elles ſe raccourciſſent, & examiner ce que ce racourciſſement doit produire.

ARTICLE III. *Où l'on démontre que les fibres ſe contractent ſuivant leur longueur.*

QUOIQUE les parties des plantes qui portent le ſuc nourricier, & qui le diſtribuent, ſoient ordinairement appellées *vaiſſeaux*, à cauſe qu'elles ont les mêmes fonctions que les vaiſ-

Digitized by Google

ſeaux des animaux, néanmoins leur ſtructure, & quelques autres uſages qui leur ſont particuliers, montrent qu'elles ne ſont le plus ordinairement que de véritables fibres.

Soit que ces fibres ſoient fiſtuleuſes, comme elles le paroiſſent dans pluſieurs plantes aquatiques & dans les arondinacées, ſoit qu'elles ſoient ſimplement fibreuſes comme elles le paroiſſent dans pluſieurs autres plantes, & comme je les ai obſervées dans l'anatomie de la poire. (V. *la Phyſique des Arbres*); il eſt certain que c'eſt par le moyen de ces parties que ſe doit faire la diſtribution du ſuc nourricier. Il y a cependant beaucoup d'apparence que les fibres ont encore d'autres uſages: ils ſont en quelque façon le ſquélette des plantes, parce qu'en effet ils les ſoutiennent & les affermiſſent. M. Tournefort s'eſt particuliérement attaché à prouver que ces vaiſſeaux deviennent ſouvent des fibres capables de contraction, quand les parties, où elles ſe trouvent placées, ont entiérement pris leur accroiſſement, & qu'elles n'ont plus beſoin de nourriture. Ainſi, de même que les vaiſſeaux ombilicaux du fœtus deviennent des ligaments dans un adulte; les vaiſſeaux des plantes qui ſouvent ne ſont que des fibres abreuvées du ſuc nourricier, deviendront des eſpeces de muſcles: en ſe deſſéchant, ces fibres perdent l'emploi de vaiſſeaux, elles en doivent donc perdre auſſi le nom; mais ſi ces fibres, en ſe deſſéchant, ſe contractent, & ſi par leur contraction elles produiſent quelques mouvements, ce ne peut être qu'en écartant certaines parties, en en reſſerrant d'autres; & il ſera tout naturel alors de les conſidérer comme des eſpeces de muſcles.

Cependant, quoique dans cette circonſtance, l'effet des fibres ligneuſes ſoit le même que celui des fibres muſculaires des animaux, le méchaniſme qui le produit eſt très-différent. Quand un muſcle animal ſe contracte, il ſe gonfle; il eſt probablement plus rempli de ſucs; il gagne en groſſeur ce qu'il perd en longueur; au lieu que les muſcles végétaux, ou ſi l'on veut, les faiſceaux de fibres ligneuſes ne produiſant leur effet qu'en vertu de leur deſſéchement, perdent en même temps de leur longueur, de leur groſſeur & de leur poids. C'eſt un fait

Digitized by Google

que j'ai particuliérement en vue d'établir, & que je vais eſſayer de démontrer. Pour éviter trop de longueur dans cette diſcuſſion, j'exhorte mes Lecteurs à voir ce que j'ai déja écrit ſur cet objet dans mon ouvrage intitulé *Phyſique des Arbres*, dont je vais ſeulement donner ici le précis.

§. 1. *Sommaire du détail des Obſervations qui ſe trouvent dans le Traité de la* Phyſique des Arbres, *ſur la contraction des fibres ligneuſes.*

1°, Les capſules qui renferment les ſemences de l'Ellébore noir, ſont compoſées de pluſieurs cornets membraneux : chacun de ces cornets eſt un muſcle creux à deux ventres, auxquels eſt attaché un tendon commun relevé à vive-arrête ; de ce tendon partent des fibres annulaires qui vont aboutir à un autre tendon qui ſe diviſe en deux parties, quand les fibres annulaires ſe contractent.

2°, Les capſules des Aconits ſont, à quelque choſe près, ſemblables à celles de l'Ellébore.

3°, Les capſules de la Couronne Impériale s'ouvrent en trois quartiers par la contraction des fibres qui les compoſent, lorſqu'elles viennent à ſe deſſécher.

4°, Il en eſt de même des gouſſes des plantes légumineuſes.

5°, Les fruits du Pavot épineux, du Concombre ſauvage, de la Belſamine, fourniſſent des exemples de ſemblables contractions.

Nous allons maintenant tirer des conſéquences de ces exemples pour éclaircir cette matiere.

§. 2. *Conſéquences des Obſervations précédentes.*

Ces obſervations prouvent, 1°, que les fibres, en ſe deſſéchant, ſe contractent ſuivant leur longueur ; 2°, qu'elles ſe contractent d'autant plus, qu'elles ſont plus longues ; 3°, qu'elles agiſſent par leur contraction ſur les parties auxquelles elles ſont adhérentes, & qu'elles leur font prendre différentes figures, ſuivant leur différente direction.

Digitized by Google

On ne peut donc s'empêcher de reconnoître dans les végétaux, des eſpeces de muſcles, & des mouvements qui réſultent de la tenſion des fibres. Mais ces ſortes de mouvements s'exercent-ils dans les fibres ligneuſes d'un tronc d'arbre ? On ne le penſe pas communément : on croit au contraire que ces fibres conſervent toute leur longueur lorſqu'elles ſe deſſechent ; & cela, parce qu'on n'apperçoit pas auſſi ſenſiblement qu'un morceau de bois perde de ſa longueur, qu'on le voit diminuer de groſſeur. Mais de ce que cette contraction eſt moindre, il ne s'enſuit pas qu'elle n'exiſte réellement pas : l'expérience ſuivante va le prouver ; elle fera ſentir que cette contraction, quelque petite qu'elle paroiſſe, produit néanmoins dans certains cas des déſordres aſſez conſidérables dans le bois.

§. 3. *Premiere Expérience.*

J'AI poſé verticalement un chevron de Charme de 3 pouces d'équarriſſage, (*Pl. XXI. Fig.* 3), & de 18 pieds de longueur nouvellement abattu : un des bouts de cette piece repoſoit en en bas ſur une pierre de taille ſolide, & au bout ſupérieur étoit un index qui étoit traverſé à une petite diſtance par un tourillon ; & cet index répondoit, par ſon extrémité, à un limbe éloigné d'environ deux pieds de la cheville qui traverſoit l'index, ce qui devoit rendre le racourciſſement du chevron bien ſenſible : en peu de temps le bout du cylindre remonta de 4 à 5 pouces ſur le limbe ; mais enſuite il n'a plus fait que de petites variations.

§. 4. *Seconde Expérience.*

J'AI pris de groſſes perches de différents bois, (*Pl. XXI. fig.* 1.); je les ai fait fendre en quatre, *a b c d*, comme quand on veut en faire des cercles ; après avoir mis pluſieurs de ces quartiers dans l'eau, j'ai obſervé qu'ils y conſervoient à peu-près leur premiere direction, & qu'ils reſtoient droits ; j'en ai laiſſé à l'air où ils ſe ſont deſſéchés, mais en ſe courbant de telle ſorte qu'ils formoient un arc de cercle, (*Figure* 2), dont la partie extérieure

Digitized by Google

extérieure *E* étoit formée par le cœur, & la partie intérieure *F* par l'écorce.

J'ai fait auſſi refendre en deux une piece de bois quarrée encore toute verte, (*Fig. 5*), & auſſi-tôt j'ai vu les bouts *a, a, a, a,* s'écarter les uns des autres, de ſorte qu'il n'y avoit que les milieux *b* qui ſe touchoient, comme on le voit (*Fig. 6*) : lorſque j'en faiſois refendre en quatre, tous les bouts s'écartoient de la même façon : on a fait la courbure très-forte dans la figure, pour rendre la choſe plus ſenſible.

§. 5. *Conſéquences des Expériences précédentes.*

ON voit maintenant (ſur-tout après ce qui a été dit au commencement de cet article) que les pieces dont je viens de parler, ne deviennent courbes que parce que les fibres ſe raccourciſſent à proportion qu'elles perdent de leur humidité, & qu'elles ſe raccourciſſent inégalement ſuivant leur différente denſité : celles qui ſont à la circonférence & qui ſont moins ligneuſes, plus que celles du centre qui le ſont plus.

Nous voilà donc bien certains, que les fibres ligneuſes perdent de leur longueur à meſure qu'elles ſe deſſechent, & qu'elles en perdent d'autant plus, qu'elles ſont plus longues & plus chargées d'humidité ; enfin que leur force de contraction agit ſuivant leur direction. Ces principes poſés, voyons ce qui en doit réſulter à l'égard des bois qui ſe deſſechent.

ARTICLE IV. *Des inconvénients qui réſultent du raccourciſſement des fibres.*

ENTRE les rondins que j'ai fait deſſécher ſubitement, il y en a eu qui ſe ſont fendus en deux, en trois ou même en quatre (*Fig. 7 & 10*), & c'eſt ce que les Bûcherons appellent *s'ouvrir en lardoire.*

On ſent bien que l'écartement des quartiers vient du raccourciſſement des fibres longitudinales ; & quoique ce raccourciſſement ne ſoit pas ſenſible dans une petite longueur, en comparaiſon du rapprochement de ces mêmes fibres ; cependant comme les fibres ſe prolongent dans toute la longueur des

Digitized by Google

pieces, la contraction étant d'autant plus grande, que les fibres ſont plus longues, elle ne laiſſe pas d'être aſſez conſidérable & de former une grande ouverture.

Les bois rondins ne ſont pas ſouvent endommagés par ces ſortes d'éclats, non plus que les bois quarrés, la force de cohéſion réſiſte ordinairement à cette contraction; & comme la force de cohéſion eſt répandue dans toute la longueur de la piece, je crois qu'elle réſiſteroit toujours à la contraction des fibres longitudinales, ſi cette force de cohéſion n'étoit pas beaucoup affoiblie par les fentes que le rapprochement des fibres produiſent. Mais s'il arrive par hazard, que deux ou trois grandes fentes s'étendent preſque juſqu'au centre d'un rondin, & qu'elles le partagent en pluſieurs portions, c'eſt alors que la contraction des fibres longitudinales s'exerce; elle écarte les quartiers les uns des autres, & cela avec d'autant plus de facilité, qu'elle n'a plus à vaincre la cohéſion; d'ailleurs j'ai peu vu les bois gras ou vieux ſe fendre de cette façon, & preſque jamais les bois forts & jeunes, quand je les ai conſervés avec leur écorce, ou quand je les ai tenus dans un lieu frais pour empêcher qu'ils ne ſe deſſéchaſſent trop promptement; mais il y a des cas où ces ſortes d'éclats ſont particuliérement à craindre.

Quelquefois au lieu de débiter les arbres en quarré, on leve des croûtes épaiſſes ſur deux faces, & l'on n'ôte que peu de bois ſur les deux autres côtés, ce qui rend ces pieces plus larges qu'épaiſſes, ou méplates, (*Figure 8*); en cet état les croûtes deviendront courbes dans leur longueur, mais la piece du milieu s'éclatera par le bout, (*Fig. 10*). Ceci deviendra plus ſenſible dans les arbres refendus en planches.

Je ſuppoſe que l'arbre (*Fig. 9* ou *IX*), ſoit refendu en planches par les lignes *a,b,c,d*; je dis que la planche *aa* qui contient le cœur de l'arbre, reſtera droite & ſans s'arquer, parce que la contraction s'exerce également ſur toutes les faces; mais elle ſe fendra en *f*, (*Fig. 10*). Pour en faire ſentir la raiſon, je diviſe cette planche (*Fig. 8*), en tranches par les lignes ponc-

* Les grandes lettres de la Figure IX indiquent les mêmes choſes que les petites lettres de la Figure 9.

Digitized by Google

tuées 1, 2, 3; la tranche 3 eſt compoſée du bois le plus jeune: elle ſe contractera donc plus que la tranche 2, & celle-ci plus que les tranches plus intérieures. Ainſi il faut concevoir deux forces antagoniſtes appliquées en *a*,*a*, (*Fig.* 9), qui tendent à ſéparer la planche par le milieu; & comme la force de cohéſion a été conſidérablement diminuée par le retranchement des planches *b b*, *c c*, *d d*, (*Fig.* 9), cette force ne pourra réſiſter à celle de la contraction, & il s'ouvrira une grande fente en *f*, (*Fig.* 10). J'ai obſervé à l'égard des fentes qui ſe font ſur les plateaux & ſur les plançons équarris, que les premieres cauſent moins de dommage, parce qu'elles ne ſont ni ſi larges, ni ſi profondes, ni ſi obliques; les fentes qui ſe font ſur les billons étant toujours comme des rayons, elles tranchent les bordages.

Il n'en ſera pas de même des planches *b b*, *c c*, *d d*; celles-ci ſeront moins ſujettes à ſe fendre, mais elles s'arqueront: on en ſentira la raiſon en jettant les yeux ſur les figures 11 & 12, qui repréſentent les planches *b b*, & *a a* de la figure 9; on y voit que les côtés *d*, *d*, ſont formés de bois plus denſe que les côtés *e*, *e*, & l'on en doit conclure que les côtés *e*, *e*, ſe contracteront plus que les côtés *d*, *d*; ce qui fera néceſſairement arquer ces planches. Et comme cette différence de denſité ſera d'autant plus grande, que les planches ſeront plus éloignées du centre, la planche *d d*, s'arquera plus que la planche *b b*; auſſi ſera-t-elle moins ſujette à ſe fendre par le milieu, parce qu'il y a moins de différence entre la denſité du bois des côtés *d e*, *d e*, & celle du bois du milieu *f* (*Fig.* 11), qu'il n'y en a entre les côtés 3, 3, & le milieu 1 de la planche, (*Fig.* 8).

Auſſi remarque-t-on conſtamment dans les arbres débités en planches, que celles du cœur, ou qui en approchent, ſont plus fendues par les bouts, que celles qui en ſont éloignées; & ſi l'on refendoit ces planches en deux, par exemple, la planche *a a*, (*Fig.* 9) par la ligne 1, 1 (*Fig.* 8), il eſt ſûr que les moitiés ne ſe fendroient point; mais elles s'arqueroient chacune en ſens contraire, comme on le voit dans la figure 12.

Une rondine qui étoit reſtée plus d'un an en grume, & dans ſon écorce, n'avoit qu'une ſeule gerce qui ſe faiſoit voir ſur le

Digitized by Google

bois de bout; on leva dans le milieu de cette piece une planche de deux pouces d'épaiſſeur, & dans laquelle étoit contenue cette gerce, que l'on voyoit s'ouvrir à meſure que la ſcie avançoit, parce qu'elle diminuoit la force de cohéſion des fibres. Cette gerçure qui d'abord étoit peu conſidérable, devint en deux jours de temps une fente de deux pieds de longueur, après quoi elle s'arrêta à ce point, & ne fit par la ſuite aucun progrès: voilà un effet bien marqué de la tenſion des fibres longitudinales.

Juſqu'à préſent, j'ai toujours ſuppoſé que les fibres ligneuſes étoient dans une poſition réguliere. Cependant les nœuds, les cicatrices, l'inſertion des groſſes branches changent cette marche réguliere, & la rendent très-bizarre dans les bois de paliſſe, dans les baliveaux, &c; car alors les effets de la contraction ſeront auſſi fort irréguliers; des faiſceaux de fibres ligneuſes qui iront aboutir à l'angle d'une planche, l'emporteront d'un côté ou d'un autre: on verra, par exemple, une planche ſe contourner en aile de moulin, parce que dans une partie de ſa longueur, les fibres ligneuſes ſe jetteront ſur un de ſes côtés; ſi deux faiſceaux de fibres ont des directions oppoſées, il ſe formera un éclat, & les portions ſéparées ſe voileront en des ſens oppoſés. J'ai ſouvent pris plaiſir à examiner avec attention les bois qu'on appelle *rebours*; il m'a paru que les contours bizarres de ces pieces étoient toujours une ſuite, ſoit du rapprochement des fibres ligneuſes, ſoit de leur contraction.

ARTICLE V. *Moyens tentés infructueuſement pour empêcher les bois de ſe fendre.*

POUR eſſayer de prévenir les fentes qui ſe forment dans le bois, j'ai fait couvrir de brai des bois verds abattus dans la forêt d'Orléans, & des madriers de bois de Provence qui avoient été refendus encore tout verds, & qui étoient deſtinés à la conſtruction d'une Galere. J'avois deſſein de ralentir par-là l'évaporation de la ſeve; mais comme le brai s'applique mal ſur le bois humide & encore plein de ſeve, cet enduit n'a pas

Digitized by Google

paru faire un grand effet ; car les bois de la forêt d'Orléans qui avoient été équarris, ſe ſont fendus ; & ſi les madriers de Provence ſe ſont peu fendus, c'eſt qu'ils avoient été refendus pendant qu'ils étoient encore tout verds : d'autres madriers de la même exploitation qui n'avoient point été enduits de brai, ne ſe ſont preſque pas fendus ; au lieu que quelques billons qu'on avoit conſervés entiers pour ſervir de comparaiſon, ſe trouvoient très-fendus.

Je croyois encore parvenir à empêcher qu'il ne ſe formât des fentes aux pieces de bois récemment abattus lorſqu'elles ſe ſéchoient, ſi je les aſſujettiſſois fortement avec des moiſes de bois ou des liens de fer, de la maniere que le repréſentent les Numéros 2, 3, 4, &c, (*Fig.* 4) de la Planche XXII ; mais comme il arrive que le bois diminue de volume en ſe ſéchant, quelque attention que j'aie eu de faire reſſerrer les liens de ces pieces avec des coins, cela n'a pu empêcher qu'elles ne ſe ſoient beaucoup fendues.

Comme il étoit très-intéreſſant de faire répéter par d'autres que par moi une pareille expérience, j'ai engagé M. Garavaque à la faire ſur des bois de Provence. Il voulut bien prendre la peine de choiſir lui-même deux gros billons d'un Chêne très-dur & d'excellente qualité, qui avoit été abattu depuis deux mois : il les fit ſcier chacun en quatre, ce qui produiſit huit pieces : il fit arrondir deux pieces de chacun de ces billons, & équarrir deux autres ; de ſorte qu'il y avoit quatre pieces rondes & quatre quarrées de chaque billon : le cœur de l'arbre ſe trouvoit dans les pieces numérotées 1, 2, 3, 4 ; & à celles numérotées 5, 6, 7, 8, le cœur étoit en dehors.

A peine ces pieces de bois furent-elles achevées d'être travaillées, qu'elles commencerent à ſe fendre, quoiqu'on les eût couvertes de haillons mouillés, auſſi-tôt qu'elles eurent été travaillées. On ſerra les pieces, (N°. 2 *&* 6) avec des cercles de fer, & les pieces 4 & 8 avec des moiſes ; on les dépoſa enſuite ſous un hangar.

Quoiqu'on prît ſoin tous les jours de frapper les cercles & les moiſes pour reſſerrer ces pieces, les fentes s'ouvroient ce-

Digitized by Google

pendant à vue d'œil ; celles qui étoient cerclées, ſe fendoient à peu-près autant que celles qui ne l'étoient pas.

Au bout de quatre mois, ayant préſenté ſur les pieces numérotées *1*, *2*, *5* & *6*, un fil de fer qui avoit été meſuré ſur la groſſeur qu'elles avoient avant l'expérience, leur volume ſe trouva être preſque le même, le reſſerrement n'étoit indiqué que par les ouvertures des fentes.

Les fentes ont continué à s'ouvrir pendant près de dix mois, quoiqu'on ait toujours eu l'attention de ſerrer ſouvent les cercles & les moiſes.

Il eſt donc évident que ce moyen ne peut empêcher que les bois ne ſe fendent ; parce que comme le bois diminue de volume en ſe ſéchant, les cercles ne peuvent faire aucun obſtacle à cette diminution.

ARTICLE VI. *Moyens de remédier aux dommages que cauſe la contraction des fibres.*

PAR le détail où je viens d'entrer, il eſt conſtant que dans certains cas, la contraction des fibres ligneuſes fait éclater les bordages par les bouts, & que dans d'autres elle les fait arquer. Ces inconvénients ne ſont cependant pas ſans remede, ou bien ceux auxquels il ſeroit difficile de remédier, ne peuvent cauſer un grand préjudice aux pieces de bois : c'eſt ce qui me reſte à prouver.

Il eſt vrai que ſi l'on abandonnoit à elles-mêmes les planches nouvellement ſciées, elles s'arqueroient quelquefois beaucoup : on a coutume, après qu'elles ont été débitées, de les arranger les unes ſur les autres, de façon cependant que l'air les frappe de tous côtés. Quoiqu'elles ſoient ainſi ſerrées les unes contre les autres, & abſolument hors d'état de ſe voiler en aucun ſens, il n'eſt pas ſi aiſé d'empêcher que le bout des planches ne s'éclate ; mais heureuſement cet inconvénient n'eſt pas conſidérable ; 1°, il n'arrive pas à toutes les planches de ſe fendre ainſi ; il n'y a gueres que celles du cœur qui y ſoient expoſées ; 2°, ſur un bordage de 25 ou 30 pieds de long, il n'y a ordinaire-

Digitized by Google

ment que la longueur de deux ou trois pieds de l'extrémité, qui répond aux racines, qui ſe fende; 3°, ces fentes n'obligent pas toujours de rogner un bordage; ſi la fente n'eſt pas oblique, ſi elle n'eſt pas fort ouverte, on la peut calfater; & ſi elle ſe trouve trop ouverte, on y rapporte un *rombaillet*; 4°, on pourroit bien, s'il ne s'agiſſoit que de conſerver quelques bordages, les empêcher de ſe fendre, en les garantiſſant du grand air & les tenant à couvert; car j'ai remarqué dans les Ports où les bordages ſont empilés ſous des hangars, que les bouts qui ſont les plus expoſés à l'air; ceux qui ſont du côté de l'ouverture de ces hangars, ſont plus fendus que les bouts qui ſont tournés vers le fond, & par conſéquent plus à l'abri du ſoleil & du vent. Mais quand même on ne pourroit prévenir ces accidents, il y aura toujours un grand avantage à refendre, le plutôt qu'il ſera poſſible de le faire, les pieces deſtinées à faire des bordages, celles deſtinées pour la Menuiſerie, l'Artillerie, &c, en un mot toutes celles qui ne doivent pas être employées en entier, plutôt que de les conſerver en planſons, ſur-tout quand elles ſeront de bois de bonne qualité; car il eſt certain que ces bois ſe fendent infiniment plus que ceux qui ſont tendres, gras ou uſés. On ſouhaiteroit peut-être en ſavoir la raiſon; mais les recherches que j'ai faites à ce ſujet ne m'ont conduit qu'à de ſimples conjectures: après cet aveu, j'ai cru qu'il n'y auroit point d'inconvénient à les propoſer, en attendant que je ſois en état de donner quelque choſe de plus ſatisfaiſant.

ARTICLE VII. *Pourquoi les Bois de bonne qualité ſe fendent & ſe tourmentent plus que les autres Bois.*

IL ſemble qu'on pourroit comparer les bois de médiocre qualité, aux bois trop jeunes, & qui n'ont pas encore acquis toute la bonté dont ils ſont capables. Par exemple, le bois de Bourgogne qui ſera venu dans un terroir un peu humide, à l'aubier ou au jeune bois de Provence; le bois de Lorraine, au jeune bois de Bourgogne, &c. A l'égard de la contraction du bois & des fentes, cette comparaiſon ne ſe peut ſoutenir,

Digitized by Google

puiſque nous avons vu par toute la ſuite de nos expériences & de nos obſervations, que le jeune bois eſt celui qui ſe contracte le plus, & que les jeunes bois ſe fendent & ſe tourmentent plus que les autres ; au lieu qu'il eſt très-certain que les bois gras, même ceux qu'on appelle ſimplement tendres, ſe gercent conſidérablement moins que les bois forts : quand j'ai cherché la raiſon de ce fait, il m'a paru qu'il y avoit moins de différence entre la denſité du bois du cœur & celle de celui de la circonférence ; dans les bois tendres que dans les bois forts. Comme nous avons prouvé qu'un cylindre, dont les parties ſont compoſées d'une matiere homogene, pourroit ſe deſſécher ſans qu'il ſe formât aucune fente, il s'enſuivroit que les bois, dont les parties approchent le plus de cette homogénéité, doivent moins ſe fendre que ceux qui s'en éloignent.

Cette raiſon paroîtra ſatisfaiſante à qui voudra examiner des bois deſſéchés avec le ménagement & les précautions requiſes ; mais ſi l'on fait attention que, même quand on précipite le plus l'évaporation de la ſeve, les bois gras fendent encore moins que les bois forts, on ſentira qu'il faut qu'il s'y rencontre quelque choſe de plus que de la denſité ; car dans l'hypotheſe même d'une matiere homogene, pour qu'il ne ſe forme point de fentes, il faut que le deſſéchement ſoit à peu-près le même au centre qu'à la circonférence, pour que les rayons ſe raccourciſſent en proportion de leur rapprochement ; or, dans le cas d'un deſſéchement précipité, les couches extérieures doivent entrer en contraction avant que les rayons puiſſent ſe raccourcir ; & ſi la contraction des couches extérieures étoit proportionnelle à l'humidité qu'elles contiennent, elle ſeroit conſidérable dans les bois gras, parce qu'ils ſont fort chargés d'humidité.

J'ai quelques raiſons pour penſer, 1°, que les bois gras ne ſe contractent pas autant que les bois forts ; 2°, qu'ils ne ſe contractent pas avec autant de force : c'eſt ce que je vais eſſayer d'établir.

1°, Il eſt certain que dans un même eſpace, il ſe trouve plus de fibres ligneuſes dans un morceau de bois fort, que dans

Digitized by Google

dans un morceau de bois gras ; donc, ſi la contraction du bois ne ſe fait que par le reſſort des fibres ligneuſes, le reſſort & par conſéquent la contraction, doivent être plus conſidérables dans un morceau de bois fort, que dans un morceau de bois gras.

2°, Je prouverai ailleurs qu'il y a plus de matiere raiſineuſe, gommeuſe & mucilagineuſe dans les bois forts, que dans ceux qu'on appelle gras ; il eſt d'ailleurs certain que ces matieres ſe retirent beaucoup & avec beaucoup de force quand elles ſe deſſechent ; d'où je conclus encore que les bois forts ſe doivent contracter davantage, & plus fortement que les bois gras.

Ainſi, il faut concevoir que les bois gras ſont ſuſceptibles de peu de contraction : ils contiennent à la vérité beaucoup d'humidité, mais elle s'échappe, ſans que les fibres ligneuſes ſe rapprochent beaucoup ; au lieu que les jeunes bois de bonne qualité, ſont chargés de quantité de ſeve, & cette ſeve eſt elle-même chargée d'une ſubſtance gélatineuſe qui s'épaiſſit par le deſſéchement, & qui devient capable de contraction. Les fibres ne ſont pas fort ſerrés dans le jeune bois, parce qu'il n'a pas encore acquis la denſité qu'il doit avoir avec l'âge ; elles ſont tendres, parce qu'elles ſont très-humectées ; quand elles ſe deſſechent, elles deviennent capables de reſſort, & alors elles ſe contractent. Enfin je crois que la denſité eſt moins inégale dans les bois gras que dans ceux qui ſont forts, & tout cela doit concourir à empêcher qu'ils ne ſe fendent autant que les autres.

Eſſayons préſentement de mettre à profit les lumieres que nos expériences & nos obſervations ont pu fournir.

ARTICLE VIII. *Concluſion.*

LES moyens que j'ai imaginés pour empêcher que les bois ne fuſſent endommagés par les fentes & par les éclats, ſe réduiſent, ou à ralentir l'évaporation de la ſeve, ou à faire refendre les bois dans le moment qu'ils ont été abattus, & à les ré-

Digitized by Google

duire aux plus petites dimenſions que leur deſtination pourra permettre : ces deux moyens ne peuvent cependant être employés à la fois ; ils ont chacun des avantages particuliers qu'il convient d'employer dans diverſes circonſtances différentes ; c'eſt ce qui me reſte à expliquer.

§. 1. *Dans quel cas convient-il de ralentir l'évaporation de la ſeve ?*

On peut ralentir l'évaporation de la ſeve, ſoit en tenant les bois nouvellement abattus dans des lieux frais, à l'abri du ſoleil & du vent, ſoit en les conſervant dans leur écorce.

Le premier moyen eſt impraticable pour une grande quantité de groſſes pieces, quand même on auroit d'aſſez grands bâtiments ; il faudroit les empiler les unes ſur les autres, mais alors l'humidité de tous ces bois qui ne pourroit ſe diſſiper aiſément, les feroit pourrir ; car quand il s'agit de grandes opérations, il ne faut jamais compter ſur l'exactitude de ſoins pénibles & journaliers ; comme d'ouvrir, quand il regne un vent du Nord, les portes & les fenêtres, afin de diſſiper l'humidité ; les fermer enſuite pour ralentir l'évaporation de cette humidité, ſans l'intercepter. Ces attentions m'ont réuſſi, en petit ; & avec ces précautions, j'ai garanti des pieces qui m'étoient précieuſes d'être endommagées par les fentes : je les tenois renfermées, couvertes de litiere que je renouvellois fréquemment juſqu'à la fin des chaleurs de l'Eté, après quoi je commençois à leur donner de l'air par degrés. Mais ces moyens qui n'effrayeront pas quiconque veut s'inſtruire par des expériences, ou à qui il importe de conſerver en bon état quelques pieces de bois précieuſes pour ſon uſage, ne ſeroient point praticables pour de grandes exploitations. Au reſte, j'avoue que tout ce que j'ai gagné par ces attentions a été de prévenir les grandes fentes, mais je n'ai pu empêcher qu'il ne s'en ſoit formé quantité de petites.

Il eſt plus aiſé de conſerver les bois dans leur écorce ; &

Digitized by Google

cela conviendroit particuliérement pour les baux, les quilles, les membres des vaiſſeaux, les poutres des bâtiments, les arbres des moulins, les moyeux de roues, & généralement pour tous les bois qu'on emploie dans leur entier & ſans être refendus. En conſervant ces pieces dans leur écorce, & en prenant le ſoin de recouvrir leurs extrémités avec de la terre ou de la mouſſe qu'on y aſſujettiroit avec un bout de planche, on parviendroit à empêcher qu'il ne s'y formât de grandes fentes; & c'eſt tout ce qu'on pourroit ſouhaiter pour de pareilles pieces, ſur-tout pour les membres des vaiſſeaux. Cette pratique n'eſt cependant pas ſans inconvénient.

1°, Le tranſport des bois en grume eſt très-difficile.

2°, Ces bois occuperoient bien de la place dans un Port; il faudroit des hangars d'une étendue immenſe pour les tenir à couvert, & il y auroit du riſque à les laiſſer à l'humidité; il faudroit les équarrir après que les chaleurs ſeroient paſſées.

3°, Il en couteroit beaucoup plus pour les équarrir & les travailler quand ils ſeroient ſecs, que pour les faire débiter dans les forêts.

4°, Comme ces bois ſe deſſechent très-lentement, il faudroit les conſerver long-temps dans les Ports avant de les employer.

5°, On a vu par les expériences précédentes, que la qualité du bois étoit toujours un peu altérée quand on ſuſpendroit l'évaporation de la ſeve; que cette altération étoit conſidérable quand c'étoit des bois de médiocre qualité, où il ſe trouvoit ordinairement des veines de bois tendre, ſur-tout ſi l'on avoit laiſſé long-temps ces bois dans les forêts, ou expoſés à la pluie.

On ne peut donc recourir à ce moyen que dans des cas particuliers: ſi, par exemple, en Provence où les fentes font beaucoup de déſordre dans le bois, & où le bois eſt de la meilleure qualité, on faiſoit une exploitation à portée des Arſenaux, on pourroit préférer de perdre quelque choſe ſur la qualité du bois pour prévenir les éclats & les fentes énormes qui le rendent quelquefois entiérement inutile.

Digitized by Google

Je prie qu'on obſerve que je dis, à deſſein, des fentes énormes; car il n'y a que ces fentes qui puiſſent endommager les pieces deſtinées à faire les membres; les habiles conſtructeurs ſavent bien employer les membres fendus, placer les chevilles & les gournables dans le bon bois qui eſt entre les fentes: ce ne ſont donc pas les groſſes pieces, celles qui reſtent dans leur entier, qui ſont les plus endommagées par les fentes; ce ſont les pieces qui doivent être refendues pour faire des madriers, des eſtamenaires, des lattes pour les Galeres, les précintes, les bordages des Vaiſſeaux, &c, les affuts des canons & tous les ouvrages de Menuiſerie. Heureuſement qu'on peut trouver le moyen de préſerver ceux-ci d'un auſſi grand dommage; & nous allons faire ſentir quelle économie il en doit réſulter pour les bois qu'on emploie refendus.

§. 2. *Qu'il y a une économie conſidérable à refendre les Arbres dans la forêt même, dans le temps qu'ils ont toute leur ſeve, & auſſi-tôt qu'ils ont été abattus.*

J'AI prouvé par nombre d'expériences, que les bois ſe fendent d'autant moins qu'ils ſont refendus en plus de parties.

Un arbre refendu en deux, ſe fendra moins que s'il étoit reſté dans ſon entier; il ſe fendra encore moins ſi on le refend en quatre: ſi on le refend en plateaux épais, il ſe fendra plus que s'il étoit débité en quartiers, mais moins que ſi on l'avoit refendu en deux; il ne ſe fendra preſque pas ſi on le débite en planches, ſur-tout ſi elles n'ont pas une grande épaiſſeur, & ſi on les refend dans le ſens des mailles. Tout cela a été, me ſemble, ſuffiſamment prouvé par mes expériences: ainſi, pour mettre à profit les obſervations qu'elles m'ont fournies, il faut faire reſcier dans les forêts mêmes les lattes, les madriers, les eſtamenaires, & généralement les courbants qu'on deſtine pour les Galeres, les précintes, les bordages & généralement toutes les pieces qui ne doivent pas être employées dans leur entier à la conſtruction des Vaiſſeaux; au lieu de voiturer ces pieces dans les Ports en billons ou en plançons, comme cela

Digitized by Google

ſe pratique preſque toujours, l'uſage étant ordinairement de ne les refendre qu'à meſure que l'on en a beſoin pour la conſtruction : voici l'avantage conſidérable qu'il y auroit à ſuivre la pratique que je propoſe.

1°, Quand on vient à débiter ces billons ou ces plançons qu'on a laiſſé ſe deſſécher dans leur entier, on rejette en rognures ou en copeaux, près de la moitié du bois de ceux qui ſont deſtinés pour la conſtruction des Galeres ; il y a auſſi un déchet aſſez conſidérable ſur les plançons deſtinés à faire des bordages, ſur-tout quand ils ſont de bon bois : voilà donc du bois, de la main-d'œuvre, & des frais de tranſport qu'on pourroit épargner en bonne partie, en ſuivant la méthode que je propoſe ; j'ajoute qu'il en coûtera moins de ſciage quand les bois ſeront verds, que quand ils ſeront devenus ſecs.

2°, En refendant les bois dans les forêts, on pourra découvrir les vices intérieurs, que la plus grande application ne peut faire connoître quand ils ſont dans leur entier. Si ces défauts ſont conſidérables, les Marchands changeront la deſtination des pieces qui ſe trouveront tarrées ; ils éprouveront peu de perte, & on gagnera les frais de tranſport. Si les défauts ſont légers, on empêchera, en les expoſant à l'air, qu'ils ne faſſent des progrès ; car tous les endroits attaqués de pourriture, ſont déſorganiſés & chargés d'une humidité qui ne pouvant ſe diſſiper à cauſe de la déſorganiſation des parties, fermente, ſe corrompt & porte l'altération dans les parties voiſines : en découvrant la plaie, l'humidité ſe diſſipe, & le progrès du mal eſt arrêté.

3°, Les bois refendus ſe deſſechent bien plus promptement que les autres ; ils ſeront donc plutôt en état d'être employés : c'eſt déja un grand avantage ; mais outre cela, ces bois en ſeront plus fermes, puiſque ceux que l'on fait deſſécher lentement, ſont plus tendres que les autres.

4°, La facilité du tranſport mérite bien qu'on y faſſe attention ; car les pieces ainſi débitées, étant moins groſſes, on les pourra enlever avec de petites voitures : dans les ſaiſons humides, & par des chemins difficiles, s'il ſe rencontre de

Digitized by Google

mauvais pas, on peut plus aiſément décharger & recharger les voitures: bien plus, tous les membres des Galeres, ſi l'on en excepte les *Rodes* & les *Capions*, peuvent être chargés à dos de mulet; ainſi, dans les endroits où les charrois ne pourroient parvenir à raiſon de la difficulté du terrein, on pourroit enlever à ſommes des bois précieux pour la conſtruction des Galeres, & pour quantité d'ouvrages civils, & mettre à profit des arbres qu'on n'abandonne ſouvent que parce qu'on les croit dans des lieux inacceſſibles.

5°, Enfin ces bois ainſi refendus, pourront être rangés avec beaucoup plus d'ordre & avec moins de peine pour les Journaliers, ſous les hangars & dans les chantiers, & ils y occuperont beaucoup moins de place.

Il eſt inutile de faire remarquer que ce que je viens de dire, principalement ſur les bois deſtinés à l'Architecture navale, a auſſi ſon application pour ceux qui doivent être employés aux travaux civils & militaires, de même que pour les bois qui doivent être convertis en merrain, en traverſin, en lattes, en échalas, ou en autres ouvrages de fente.

Je ne m'arrêterai pas non plus à expliquer comment on pourroit faire uſage de mes expériences pour placer les traits de ſcie avec adreſſe; car connoiſſant à peu-près le point où dans tel & tel cas il ſe doit former de plus grandes fentes, on pourra quelquefois placer le trait de ſcie, de façon qu'il ne ſe forme point de grandes fentes dans les parties qui en ſeroient particuliérement endommagées. Au reſte, ces détails ne pourroient être abrégés, & ils deviendroient inutiles à ceux qui voudront réfléchir avec un peu d'attention ſur ce qui a été dit; d'ailleurs, nous ne pourrons nous diſpenſer d'en parler dans le Livre où il ſera queſtion du bois de ſciage; mais il eſt très-important de faire attention aux deux conſéquences ſuivantes.

1°, Dans les cas où l'on aura peu à craindre les fentes, & où il ſera important de ménager la qualité du bois, il faudra faire équarrir promptement les arbres.

Ainſi, ſi l'on eſt dans l'obligation de conſtruire des Vaiſſeaux,

Digitized by Google

ou de faire de grandes charpentes avec des pieces de bois tendre; comme il n'y a alors que les grandes fentes qui ſoient préjudiciables, & comme l'on ſait que les bois tendres ſe fendent peu, il faudra les équarrir promptement. De même, dans les pays froids où l'air eſt ſouvent chargé de brouillards, il ne faudra pas laiſſer long-temps les bois dans leur écorce, parce que les bois qui croiſſent dans le Nord ſe fendent peu, & l'humidité qui regne dans l'air de ces contrées empêche que l'évaporation de la ſeve ne ſe faſſe trop bruſquement.

2°, Dans les cas où l'on aura plus à craindre les fentes, qu'à ménager la qualité du bois, il faudra conſerver l'écorce le plus long-temps qu'il ſera poſſible, ou faire refendre les bois tout verds. Ainſi, en Provence où les bois ſe fendent beaucoup, il ne faudra écorcer les bois que le plus tard poſſible, ſi les pieces doivent être employées en entier; mais ſi leur deſtination exige qu'on les refende, il ne faudra pas attendre qu'ils ſoient ſecs; le plutôt qu'on pourra y mettre la ſcie, ſera le meilleur; ſinon on prendra le parti de les conſerver en grume juſqu'au temps qu'on les voudra refendre, ou au moins refendre dans les Ports, & le plutôt poſſible, tous les plançons, à meſure que les fourniſſeurs les livreront.

J'ai dit qu'il falloit refendre le plutôt qu'il ſeroit poſſible, tous les bois qui ſont deſtinés à l'être; j'aurois dû en excepter les *pieces de tour* qui ne peuvent être refendues avant le temps de la conſtruction, parce qu'elles ſont aſſujetties à des gabaris trop précis; mais j'ai cru cette exception inutile; 1°, parce qu'il eſt aiſé de choiſir pour ces ſortes de pieces, les courbants qui ſont les moins endommagés par les fentes; en ſecond lieu, parce que je crois qu'il eſt très-avantageux de ne point gabarier les pieces de tour en garniſſant les parties courbes des Navires, avec des bordages droits attendris dans des étuves, pour les rendre propres à ſe ployer ſuivant le contour du Vaiſſeau.

Je penſe qu'on conviendra aiſément qu'il eſt poſſible de refendre en bordages tous les plançons droits, en prenant attention de donner aux bordages différentes épaiſſeurs, ſuivant le

Digitized by Google

beſoin qu'on pourroit en avoir : on trouvera peut-être quelque difficulté à refendre les plançons courbes, parce que, ſuivant différentes circonſtances, on les refend, ſoit en ſuivant la courbure des plançons, ſoit ſur la face droite ; mais j'en parlerai dans le Livre ſuivant : on ſe procureroit ainſi de quoi ſatisfaire à tous les beſoins de conſtruction.

Il y a encore un moyen de prévenir les fentes ; c'eſt de refendre les bois ſuivant la maille, ou bien par des lignes dirigées à peu-près du centre à la circonférence ; mais comme je m'apperçois que ce Chapitre eſt déja plus long que je ne m'étois propoſé de le faire, je renvoie ce qui regarde cette façon de débiter les bois, à l'endroit où je traiterai du bois de ſciage.

Le flottage fournit encore un moyen de prévenir un peu les fentes : j'en parlerai amplement dans la ſuite.

Après avoir diſcuté les deux queſtions précédentes, qu'on peut regarder comme un préliminaire eſſentiel ſur l'exploitation des gros bois, je vais maintenant parler des bois qui ſe vendent en grume.

CHAPITRE III.

De l'exploitation des Bois que l'on vend le plus ordinairement en grume pour le Charronnage, l'Artllerie, &c.

ARTICLE I. *Des Bois propres au Charronnage & au ſervice de la Marine.*

PRESQUE tous les bois de charronnage ſont de Chêne, ou d'Orme, ou de Frêne : dans quelques Provinces on y emploie le Hêtre.

Dans les hauts-taillis de 50 à 60 ans, on trouve des Chênes de

Digitized by Google

de 30 à 40 pouces de circonférence : on les ſcie à 18, 20 ou 22 pieds de longueur, & on les vend en grume aux Charrons pour faire des limons de charrette; ils trouvent encore dans ces pieces de quoi faire des pommelles, ou de quoi faire du bois de corde, à moins qu'il ne ſe trouve dans les branchages de quoi faire des ages & des manches de charrue ; comme nous en avons parlé dans l'exploitation des taillis, nous nous contenterons de faire remarquer qu'on fait ces parties des charrues indifféremment avec de l'Orme, du Frêne & du Chêne.

Si les corps de Chêne dont nous parlons, étoient fort gros au pied, on pourroit lever une ou deux longueurs de rais, & couper le reſte pour en faire des limons : nous avons auſſi parlé des rais à l'occaſion des bois taillis.

On paye au Bûcheron 50 ſous du cent d'abattage de ces bois. Les moyeux des roues ſe font tous avec de l'Orme; & l'eſpece qu'on nomme *tortillard*, eſt infiniment ſupérieure aux autres.

Les moyeux pour les roues de carroſſe, ſe livrent en tronçons de 9 pieds & demi de longueur ſur 30 pouces de circonférence; & on appelle une pareille piece, *toiſe de moyeux*.

Les moyeux pour les groſſes voitures, ſe livrent auſſi en grume, mais par paires; les plus gros ont 51 à 52 pouces de circonférence ; la paire doit avoir 4 pieds & quelques pouces de longueur, il y en a de moins gros; les petits doivent être de 36 pouces de circonférence, & les billons, pour la paire, ont 20 à 22 pouces de longueur.

On vend encore des moyeux pour les brouettes & les rouelles des charrues, qui ont 18 pouces de circonférence ſur environ 12 pouces de longueur pour chaque moyeu.

Les eſſieux de Frêne & de Charme ſe livrent auſſi en grume; les pieces doivent avoir 7 à 8 pouces de circonférence ſur 6 ou 7 pieds de longueur; il ne faut pas qu'ils ſoient ni trop verds ni trop ſecs. On prend ordinairement ces pieces dans les bois de débit ou dans le *herſage* : on appelle *bois de débit* de jeunes arbres auxquels on ménage toute la longueur qu'ils peuvent porter, comme 30 ou 40 pieds ſur 15 ou 18 pouces de circonférence vers le petit bout. C'eſt avec ces bois

Digitized by Google

qu'on fait les traverſes & quantité de menus ouvrages; ils ſe livrent en grume, & de toute leur longueur.

Les bois de *herſage* ſont de menus bois en grume, propres aux Charrons de la campagne : on les nomme ainſi, parce qu'ils ſervent à faire les herſes; au reſte, les Charrons en font uſage pour tous ouvrages où leurs dimenſions permettent de les employer.

Les pieces de bois pour les armons doivent avoir 24 à 27 pouces de circonférence ſur 6 pieds de longueur; ſouvent on les prend dans les bois de débit.

Les fleches à arcade pour les carroſſes ſont de 36 à 40 pouces de circonférence ſur 10 à 12 pieds de longueur; il eſt bon d'en ménager auſſi de 12, 13, 14 & 15 pieds de longueur, bien courbées, ſans nœuds, & d'un beau *braquement*.

On livre auſſi en grume des corps d'arbres, ſoit d'Orme, ſoit de Frêne, pour faire les brancards des Brelines; il eſt bon que ces pieces aient de la courbure : les habiles Charrons ſavent en profiter pour donner plus de grace & de commodité à ces voitures. Comme on doit prendre les deux brancards dans une même piece, il faut qu'elle ait 36 à 40 pouces de circonférence, & 13 à 14 pieds de longueur. On laiſſe ordinairement les corps d'arbres de toute leur longueur; ce que les Charrons en retranchent, leur ſert à d'autres uſages.

Les brancards pour les chaiſes de poſte & pour les cabriolets, ſe prennent auſſi dans des arbres qu'on livre en grume aux Charrons : ceux que l'on fait de Hêtre & de Frêne ſont très-bons; on refend ces arbres en deux ou en quatre avec la ſcie, ſuivant la groſſeur des arbres : la longueur de ces brancards eſt de 14 à 16 pieds.

On débite les pieces pour les *liſſoires* depuis quatre pieds & demi de longueur juſqu'à 6 pieds & demi, ſur 4 à 5 pouces d'épaiſſeur, & depuis 6, 7, juſqu'à 15 & 18 pouces de largeur.

Les pieces pour les *moutons*, ont 6, 7 ou 8 pieds de long ſur 6 à 8 pouces de large, & 4, 5 ou 6 pouces d'épaiſſeur : on les prend ordinairement dans les bois de débit.

Digitized by Google

Les timons ont ordinairement 9 à 10 pieds de longueur, 4 à 4 pouces & demi d'équarriſſage vers le gros bout; ce ſont les Charrons eux-mêmes qui les débitent, & ils ſe ſervent communément de pieces de Chêne ou de Frêne qu'on leur fournit en grume, comme bois de débit.

Les Charrons emploient les ſouches des gros Ormes à faire des *Pelotons* pour les Chaircuitiers, les Bouchers, les Cuiſiniers, &c.

On ne court aucun riſque de livrer aux Charrons qui travaillent en gros ouvrages, des corps d'Orme ou de Frêne de différente groſſeur, & de 10, 12, 15 ou 18 pieds de longueur; les gros qui ont 27 à 30 pouces de circonférence, leur ſervent à faire des haquets à l'uſage des ports de Paris.

Les coquilles des carroſſes ſe font d'Orme: on les débite de 3 pieds & demi de longueur ſur 24 à 26 pouces de largeur, 3 pouces & demi d'épaiſſeur par un bout, & 4 & demi par l'autre.

Les pieces pour les jantes de roues ſe débitent dans les forêts; on les fait quelquefois de brin, dans la partie d'une branche où ſe trouve une courbure convenable; on frappe ces pieces ſur deux côtés, & on laiſſe toute leur largeur dans le ſens de la courbure: ordinairement on refend en deux les branches courbes qui ſe trouvent avoir depuis 24 pouces juſqu'à 30 de circonférence; quand elles ſont plus groſſes, on y peut donner deux traits de ſcie pour en former trois jantes que l'on réduit à 2 pouces & demi ou à 3 pouces & demi, ſelon la force que doivent avoir les roues; & ſuivant l'uſage de chaque pays, on les fait de 30, ou de 37 à 38 pouces. Quand on fait ces pieces de 6 à 7 pouces d'épaiſſeur, les Charrons qui travaillent pour les équipages, les refendent en deux: on les vend au cent.

Les gros corps d'orme qui ont 48 à 50 pouces de circonférence, ſe débitent pour les Charpentiers qui en font des écrous de preſſoir, des maies de preſſes; on en fait auſſi des plateaux de 4 pouces d'épaiſſeur, dont les Charpentiers ſe ſervent pour les chanteaux des rouets de moulin, ou des tables de cuiſine,

Digitized by Google

des établis de Menuiſier, &c : nous en parlerons dans la ſuite.

On fournit à la Marine des plateaux d'Orme & de Frêne dont on fait des rouets de poulie : on fournit auſſi des pieces en grume pour les boîtes de *Caliorne*, les caps de *mouton*, &c. On ſe ſert encore d'Ormes fort droits, & où ſe trouvent peu de nœuds pour faire des corps de pompe & des tuyaux de conduite : c'eſt auſſi quelquefois avec ce bois que l'on fait les membres des canots & des chaloupes.

ARTICLE II. *Des Bois propres au ſervice de l'Artillerie.*

IL ne ſera point queſtion ici des perches, rames & ramilles dont on fait des fâſcines, des ſauciſſons, des gabions & des claies, non plus que des arbres qu'on fend pour former des paliſſades : nous avons ſuffiſamment parlé de ces objets dans le Livre des bois taillis.

L'Artillerie emploie beaucoup de planches de Chêne d'un pouce & demi d'épaiſſeur, & des chevrons de même bois de 3 à 4 pouces d'équarriſſage qu'on emploie à faire les plates-formes des batteries. Mais comme nous n'avons rien de particulier à dire ſur ces pieces de bois, nous remettons à en parler quand nous traiterons des bois de ſciage.

Il eſt donc particuliérement queſtion ici des pieces qu'on emploie pour les affûts, ſoit de canons, ſoit de mortiers.

Pour ces uſages, on livre communément aux Artilleurs des pieces d'Orme ou de Frêne en grume, & quelquefois en plateaux ou en bois quarré : pour juger de la groſſeur & de la longueur que ces pieces doivent avoir, il ſuffit de donner les principales dimenſions des affûts.

§. 1. *Des affûts pour les canons de Marine.*

COMME la force & la grandeur des affûts doivent être relatives au calibre des canons, il ſuffit d'en donner trois différentes dimenſions, pour qu'on en puiſſe conclure aiſément les calibres intermédiaires.

La longueur des affûts, (*Pl. XXIII. fig.* 2), pour les ca-

Digitized by Google

nons de 36 livres de boulet, doit être de 5 pieds 11 pouces : la longueur des flasques, (*Fig. 1*), de 5 pieds 6 pouces sur 6 pouces d'épaisseur : la longueur des essieux d'avant, (*Fig. 3*), quatre pieds cinq pouces sur un pied 6 pouces de circonférence : la longueur & la grosseur des essieux de l'arriere, doivent être un peu moindres que pour ceux de l'avant ; mais on prend les uns & les autres dans des rondines d'Orme de 10 pieds de longueur sur 20 pouces de circonférence. Le diametre des roues d'avant, (*Fig. 4*), doit être d'un pied 6 pouces, & leur épaisseur de 6 pouces.

La longueur des affûts pour les canons, de 18 livres de bale, est de 5 pieds 4 pouces : la longueur des flasques, 5 pieds sur 5 pouces d'épaisseur : la longueur de l'essieu d'avant, 3 pieds 7 pouces sur un pied 5 pouces 6 lignes de circonférence : le diametre des roues d'avant, 1 pied 3 pouces sur 5 pouces d'épaisseur.

La longueur des affûts pour les canons de 8 livres de boulet, doit être de 4 pieds 6 pouces : la longueur des flasques, de 4 pieds 3 pouces sur 4 pouces 6 lignes d'épaisseur : la longueur de l'essieu d'avant, de 2 pieds 10 pouces, & sa circonférence d'un pied 1 pouce 6 lignes : le diametre des roues d'avant, d'un pied 1 pouce, & de 4 pouces d'épaisseur.

Il est bon de savoir que les essieux & les roues dans chaque affût, sont de plus grandes dimensions pour l'avant que pour l'arriere; mais comme cette différence est peu considérable, elle n'influe point sur les fournitures ; & l'on peut conclure des dimensions que nous venons de donner, que les fournitures des pieces de bois propres aux affûts de Marine, doivent être des qualités suivantes.

1°, Pour les essieux, des pieces de bois d'Orme ou de Frêne, jeune & de brin en grume, droit & sans nœuds, qui aient depuis 5 pouces de diametre jusqu'à 7, & auxquels on laisse toute la longueur qu'elles peuvent porter.

2°, Pour les roues, des plateaux d'Orme (on y a quelquefois employé du Hêtre, mais ce bois n'est pas convenable) ; ces plateaux refendus à la scie, doivent avoir différentes épaisseurs,

Digitized by Google

depuis 6 pouces juſqu'à 4, & aſſez de largeur pour qu'on puiſſe prendre des roues du diametre, ſoit d'un pied 6 pouces dans les plateaux de 6 pouces d'épaiſſeur, & d'un pied 1 pouce dans ceux de 4 pouces d'épaiſſeur, & pour les autres calibres à proportion.

3°, Pour les flaſques, des plateaux d'épaiſſeur depuis 6 pouces juſqu'à 4 pouces ſix lignes, dont la longueur ſoit telle que dans les plateaux de 6 pouces, on puiſſe prendre, ſans déchet, des flaſques de 5 pouces 6 lignes de longueur, & dans ceux qui n'ont que 4 pouces 6 lignes d'épaiſſeur, des flaſques de 4 pieds 3 pouces de longueur.

§. 2. *Des Affûts de Canons de Campagne & de Places.*

J'AI dit ci-devant que l'on fourniſſoit pour le ſervice de l'Artillerie, les bois ou en grume ou ſimplement dégroſſis, ſur-tout pour les affûts; ainſi on pourra juger de la groſſeur des bois que l'on doit fournir pour ce ſervice par la dimenſion des pieces qu'on en doit tirer; en conſéquence, je vais donner les dimenſions des principales pieces d'affûts pour tous les calibres: ces affuts & les flaſques doivent être de bois d'Orme bien ſec, & les entre-toiſes de bois de Chêne très-ſec.

Pour les pieces de 33, les flaſques, (*Pl. XXIII. fig. 5*), doivent avoir 14 pieds de longueur, 6 pouces d'épaiſſeur, 17 pouces de largeur, & 7 pouces d'arc ou de ceintre; ainſi, ſi l'on vouloit prendre un affût dans une piece droite, il faudroit qu'elle eût 24 pouces de largeur; mais cette largeur n'eſt pas néceſſaire quand les arbres ont une courbure naturelle & convenable; trois entre-toiſes de 8 pouces de largeur & de 6 pouces d'épaiſſeur; & celle de la lunette de 5 pouces 6 lignes d'épaiſſeur, 18 pouces de largeur.

Pour les pieces de 24, les flaſques ont 13 pieds & demi de longueur, 5 pouces 6 lignes d'épaiſſeur, 15 pouces de largeur, 7 pouces d'arc ou de ceintre; trois entre-toiſes de huit pouces de largeur, ſur 6 pouces d'épaiſſeur; & celle de la lunette de 16 pouces de largeur ſur 5 pouces d'épaiſſeur.

Digitized by Google

Pour les pieces de 16, les flasques ont 13 pieds 3 pouces de longueur, 14 pouces de largeur sur 5 pouces d'épaisseur; l'arc ou le ceintre, 5 pouces 3 lignes; les entre-toises, 6 pouces 9 lignes de largeur sur 4 pouces 9 lignes d'épaisseur; & celle de la lunette de même épaisseur, sur 15 pouces de largeur.

Pour les pieces de 12, les flasques ont 12 pieds de longueur, 4 pouces 6 lignes d'épaisseur, 13 pouces de largeur, 11 pouces d'arc ou de ceintre; les entre-toises sont, comme pour les canons, de 16, excepté l'entre-toise de la lunette qui a 14 pouces de largeur, & 4 pouces 3 lignes d'épaisseur.

Pour les pieces de 8, les flasques ont 10 pieds 4 pouces de longueur, 4 pouces d'épaisseur, 12 pouces de largeur, 10 pouces d'arc ou de ceintre; les entre-toises ont 5 pouces 6 lignes de largeur, 4 pouces d'épaisseur; celle de la lunette a 12 pouces de largeur, & 3 pouces 9 lignes d'épaisseur.

Pour les pieces de 4, les flasques ont 9 pieds de longueur, 3 pouces d'épaisseur, 10 pouces de largeur, 8 pouces 6 lignes d'arc ou de ceintre; les entre-toises ont 4 pouces de largeur & 3 pouces d'épaisseur; celle de la lunette a 10 pouces de largeur & 3 pouces d'épaisseur.

Les moyeux des rouages se font de bois d'Orme verd; les jantes & les essieux, de bois d'Orme sec, les rais, de bois de Chêne sec & sans nœuds.

Pour les pieces de 33, les roues ont 4 pieds 10 pouces de diametre.

Les moyeux, (*Fig. 6*), ont 22 pouces de longueur & 20 pouces de diametre: 12 jantes, (*Fig. 7*), de 6 pouces 6 lignes de largeur, 4 pouces 6 lignes d'épaisseur: 24 rais, (*Fig. 8*), de deux pieds & demi de longueur, de 4 pouces 9 lignes d'équarrissage vers le bout qui entre dans le moyeu, & qu'on nomme l'*empattage*, & dans le surplus de la longueur, ils peuvent avoir 6 lignes de moins, & la même chose à peu-près pour toutes les rais des roues d'autre calibre; c'est ce qui fait que je ne marquerai que leur grosseur vers la patte, c'est-à-dire, à l'endroit où les rais entrent dans les moyeux; les essieux, (*Fig. 9*), ont 7 pieds 6 pouces de longueur, & 12 pouces de diametre.

Digitized by Google

Pour les pieces de 24, les roues ont 4 pieds 8 à 10 pouces de diametre; les moyeux ont 21 pouces de longueur, 16 pouces de diametre; les jantes, 6 pouces de largeur, 4 pouces d'épaiſſeur; les rais, 2 pieds 6 pouces de longueur, 4 pouces 6 lignes vers l'empattage: les eſſieux pareils aux précédents.

Pour les pieces de 16, les moyeux ont 19 pouces 6 lignes de longueur & 15 pouces de diametre: le diametre des roues eſt de 4 pieds 2 pouces; les jantes ont 5 pouces de largeur, 3 pouces 6 lignes d'épaiſſeur; les rais ont 2 pieds 2 pouces de longueur, & 4 pouces d'équarriſſage vers la patte; les eſſieux, 7 pieds 4 pouces de longueur, & 10 pouces de diametre.

Pour les pieces de 12, les moyeux ont 19 pouces de longueur, 14 pouces de diametre; les roues ſont de la même hauteur que celles des affûts de 16; les jantes ont 4 pouces 8 lig. de largeur, 3 pouces 3 lignes d'épaiſſeur; les rais, 2 pieds 2 pouces de longueur, 3 pouces 6 lignes d'équarriſſage à la patte: les eſſieux comme pour les pieces de 16.

Pour les pieces de 8, les moyeux ont 18 pouces de longueur, 11 pouces de diametre; les roues ont 4 pieds de diametre; les jantes ont 4 pouces 6 lignes de largeur, 3 pouces 6 lignes d'épaiſſeur; les rais, 2 pieds 2 pouces de longueur, 3 pouces 6 lignes d'équarriſſage à la patte: l'eſſieu, a 7 pieds 4 pouces de longueur, & 9 pouces de diametre.

Pour les pieces de 4, les moyeux ont 17 pouces de longueur, 9 pouces 6 lignes de diametre; les roues ont 4 pieds de diametre; les jantes ont 4 pouces de largeur, 2 pouces 6 lignes d'épaiſſeur; les rais, 2 pieds 2 pouces de longueur, 3 pouces d'équarriſſage à la patte; les eſſieux ont 7 pieds 4 pouces de longueur, & 9 pouces de diametre.

Les avant-trains ne ſont que de trois grandeurs: les plus gros ſervent pour les pieces de 33 & de 24: les moyens, pour les pieces de 16 & de 12; les petits pour les pieces de 8 & de 4.

Voici les proportions des pieces qui forment un gros avant-train; 1°, une limoniere formée de deux limons de Chêne ou d'Orme, (*Fig. 10*), de 8 pieds 6 pouces de longueur; 2°, deux entre-toiſes

Digitized by Google

entre-toises ou *épares* de Chêne de 3 pieds de longueur, y compris les tenons : il n'y a à l'arriere que 2 pieds entre les limons ; 3°, la sellette (*Fig. 11*), qui repose sur l'essieu, & qui porte la cheville ouvriere, est faite d'Orme ou de Chêne : elle a 3 pieds 4 pouces de longueur, 5 pouces 6 lignes d'épaisseur, 18 pouc. de hauteur ; au milieu, à l'endroit où se met la cheville ouvriere, & 4 ou 5 pouces de chaque côté de cette cheville, la sellette est évidée ; 4°, l'essieu (*Fig. 12*), qui est d'Orme ou de Chêne, a 6 pieds 3 pouces de longueur, & 6 pouces de diametre.

Les moyeux des roues de l'avant-train sont faits d'Orme, & ont 16 pouces de longueur sur 8 à 9 pouces de diametre. Les jantes d'Orme sec ont 3 pouces 6 lignes de largeur, 2 pouces 6 lignes d'épaisseur ; il n'en faut que 10 ; on ne met à ces roues que 20 rais de Chêne, qui ont 2 pouces 6 lignes d'équarrissage à l'empatage : ces roues n'ont que 3 pieds 3 pouces de diametre.

Il suffit, je crois, d'avoir donné les dimensions d'un gros avant-train, parce que les autres sont formés des mêmes pieces, mais plus petites, sans que cette diminution de grandeur exige aucune précision : comme l'avant-train n'est pas, à beaucoup près, aussi chargé que l'arriere-train, il n'est pas nécessaire que sa force soit aussi exactement proportionnée au poids des canons ; d'ailleurs ces bois sont fournis bruts.

ARTICLE III. *De quelques autres bois qui se vendent en grume, & particuliérement de ceux qu'on nomme* Bois blanc.

Ces sortes de bois ne faisant jamais ou presque jamais l'objet de grandes exploitations, c'est ici le lieu d'en parler : en effet, lorsque ces bois sont en massif, on est dans l'usage de les vendre sur le pied de demi-futaie ; & lorsque ces arbres sont gros, c'est quand ils sont isolés, & ne sont ainsi que des arbres détachés.

Nous avons dit que quand ces bois étoient de force de taillis, on en faisoit des cerceaux, des perches, des échalas de brin, du charbon, de la corde ou du fagot. A l'égard des

Digitized by Google

branchages des gros arbres, on les exploite comme les taillis ; ſavoir, en charbon, en corde, en fagots ou en bourrées ; ainſi comme nous n'avons rien à ajouter à ce que nous avons dit ſur ces ſortes d'exploitations, il ne s'agira dorénavant que de parler des troncs.

§. 1. *Du Bois de Tilleul.*

Il y a dans nos forêts des Tilleuls à petites feuilles dont le bois eſt très-ferme, quand les arbres ont crû dans des terreins qui ne ſont point trop humides ; leur bois n'eſt pas d'un grand blanc ; leur couleur eſt d'un roux un peu pâle. Il n'en eſt pas de même des Tilleuls à grandes feuilles, qu'on nomme à Paris *Tilleuls de Hollande :* le bois de ceux-ci eſt fort blanc & plus tendre que celui de nos forêts.

Ceci bien entendu, les plus gros Tilleuls à petites feuilles de nos forêts peuvent être débités en bois quarré, & fournir de fort bonnes poutres ; mais communément on refend toutes les eſpeces de Tilleuls en plateaux qu'on vend aux Sculpteurs qui travaillent pour les bâtiments civils ; ou bien, quand on eſt à portée des Ports où l'on conſtruit des vaiſſeaux, on les vend en grume pour certains ouvrages de ſculpture dont on orne ces bâtiments, & qui exigent ordinairement de fort grandes pieces.

On les vend auſſi en grume aux Tourneurs pour en faire différents ouvrages, & de petits barrils dans leſquels les Chaſſeurs conſervent leur poudre à tirer.

Souvent les Boiſſeliers les achetent ſur pied pour les faire travailler en ſabots, comme nous l'expliquerons dans peu.

Enfin l'on en débite en planches de différentes longueurs & épaiſſeurs, pour l'uſage des Menuiſiers & des Layetiers, & en merrain pour les tonnes de marchandiſes ſeches. On en fait encore quelques ouvrages de raclerie, ſans compter l'uſage que l'on fait, ſoit de leur écorce pour des cordes, ſoit des perches pour divers emplois : nous avons ſuffiſamment parlé ci-devant de ces deux objets.

Digitized by Google

§. 2. *Du Bois de Peuplier.*

QUAND les Peupliers noirs ont crû en bon terrein, on en peut faire quelques pieces de charpente pour des bâtiments de campagne & de peu de conſéquence; on en fait des planches ou de l'aubage pour de légers ouvrages de Menuiſerie, ou pour les Layetiers.

Au reſte, comme toutes les eſpeces de Peuplier peuvent s'employer aux mêmes uſages que le Tilleul, nous pouvons nous diſpenſer de nous étendre davantage ſur cette eſpece de bois. On ſe rappellera ſeulement que nous avons dit dans le Livre des taillis, qu'on faiſoit des fourches avec toute ſorte de bois blanc; parce que la légéreté de ce bois le rend plus propre à cet emploi que les bois durs.

§. 3. *Du Bois de Marronnier-d'Inde.*

LE bois du Marronnier-d'Inde, quoique moins bon que le Peuplier, s'emploie cependant aux mêmes uſages: on en débite en planches & en membrures pour les Menuiſiers & les Ebéniſtes. Ce bois ſe vend preſque toujours en grume & ſur pied aux Sabotiers: quelquefois on fait percer les plus droits pour faire des tuyaux de conduite pour les eaux: les perches de ce bois ſe vendent aux Tourneurs: les Teinturiers font quelque uſage de ſon écorce.

§. 4. *Du Bois de Bouleau.*

QUAND nous avons parlé des taillis, nous avons dit qu'on faiſoit des balais avec les plus jeunes branchilles du Bouleau élevé en taillis; que cet arbre fourniſſoit encore d'aſſez bons cerceaux; & que quand ces taillis étoient devenus plus grands, on en faiſoit des cercles pour les cuves.

Au reſte, on fait le même uſage des bois de bouleau que des autres bois blancs; ſavoir, des ſabots, quelques ouvrages de tour & de raclerie. On fera bien de revoir ce que nous

Digitized by Google

avons dit dans le Chapitre IV du Livre précédent, des avantages que l'on peut tirer des différentes eſpeces de bois.

§. 5. *Du Bois de Sureau & de Buis.*

LE bois du vieux Sureau eſt très-dur : on l'emploie pour faire des peignes communs : les Tourneurs en font des boîtes rondes qui ſe ferment à vis : ce bois ſe vend en grume.

Les gros Buis ſe vendent à la livre aux Tourneurs qui en font divers ouvrages ; & aux Tabletiers, pour en faire des peignes ou autres petits uſtenſiles ; aux Graveurs en bois, &c. Quand les pieds de ce bois ſont fort gros & bien ſains, on en tire un gros prix.

ARTICLE IV. *Travail du Sabotier.*

AUTREFOIS on faiſoit quantité de ſabots avec le bois de Noyer. Comme ce bois eſt léger, qu'il eſt liant & qu'il fend peu, ces ſabots étoient d'un excellent uſage ; mais depuis que l'Hiver de 1709 a rendu ce bois moins commun, on ne l'emploie plus à cet uſage que dans des Provinces éloignées de Paris : les meilleurs ſabots qu'on fait aujourd'hui, ſont de branches de Hêtre, mais le plus ordinairement de bois blanc.

On vend aux Boiſſeliers ou aux Sabotiers & ſur pied, les arbres propres à faire des ſabots ; ce ſont ces Ouvriers qui les abattent eux-mêmes avec la cognée, comme on fait les autres bois, c'eſt-à-dire, depuis le temps de la chûte des feuilles, juſqu'au mois de Mai.

On fait des ſabots, ſoit avec des rondines, ſoit avec du bois fendu par quartiers : il faut que la rondine ou le bois fendu aient 18 à 20 pouces de circonférence pour faire un gros ſabot ; de ſorte que pour qu'un arbre puiſſe fournir quatre ſabots de quartier, il faut qu'il ait au moins trois pieds de circonférence : dans les arbres plus menus, on ne peut prendre qu'un ſabot dans une rondine. Lorſqu'elles ont moins que 18 pouces de groſſeur, on en fait des ſabots pour les femmes & les jeunes gens ; les plus petits propres aux enfants en jaquette, ſe nomment *Cotillons* ou *Camions*.

Digitized by Google

Pour faire les gros ſabots, on ſcie les corps d'arbres par tronces de 9 à 12 pouces de hauteur, (*Pl. XXIV. E F, fig. 6*), on les fait de plus en plus courts, à meſure que les ſabots ſont plus petits; deſorte qu'il y a des tronces qui n'ont que quatre pouces de hauteur.

On peut compter, à peu-près, qu'un arbre qui aura 45 à 50 pieds de tige ſur 3 pieds de circonférence, meſurée à 10 ou 12 pieds du gros bout, fournira cinq à ſix douzaines de ſabots, dont les plus grands auront un pied de longueur, & les plus petits 3 ou 4 pouces, par conſéquent deux de ces arbres pourront fournir une groſſe, c'eſt-à-dire, douze douzaines de ſabots. Deux Ouvriers font ordinairement deux douzaines de ſabots par jour. Dans la forêt de Villers-Cotrets, les Marchands paient la façon des ſabots à la groſſe; ſavoir, ceux pour hommes, 13 livres; ceux pour femmes, 10 livres; ceux de 8 à 9 pouces, 9 livres; les bâtards qui ont 6 à 8 pouces, 8 livres; & encore à plus bas prix, ceux qui ſont plus petits: les Marchands en gros vendent ces ſabots aux détailleurs par aſſortiment, compoſé de grands ſabots pour les hommes, de moins grands pour les femmes, de plus petits, qui ſe nomment *Sabots de pâtres*, ou *d'écoliers* ou *d'enfants* de 12 à 15 ans, & enfin de *Cotillons* ou *Camions* qui ſont pour les enfants en jaquette.

Les Marchands de la forêt de Villers-Cotrets apportent ordinairement ces ſabots à Paris, où ils les vendent par groſſes aſſorties. La groſſe de ſabots d'hommes n'eſt que de 8 douzaines: celle de ſabots de femmes eſt de 12 douzaines: la groſſe de ſabots d'écoliers de 18 douzaines: les groſſes de ces différentes eſpeces ſe vendent toutes un même prix; par exemple, 32 livres la groſſe.

Pour la Province, les groſſes de toutes les eſpeces contiennent 156 paires de ſabots, mais de différent prix établi ſur celui des femmes; & en ſuppoſant que le prix courant de ceux-ci ſoit de 30 ou 31 livres la groſſe, celle des ſabots pour hommes eſt d'un écu plus cher: ceux d'écoliers coûtent 3 liv. moins que ceux des femmes; les bâtards, 3 livres moins que ceux d'écoliers, & les camions ou cotillons, 3 livres moins que

Digitized by Google

les bâtards. Il eſt bon de ne pas ignorer ces différents uſages.

Les ſabotiers commencent par abattre les arbres à raze-terre avec la grande cognée, comme les Bûcherons abattent les arbres dans les forêts; ils obſervent les mêmes ſaiſons pour ne point endommager les ſouches; & quand la ſaiſon preſſe, ils mettent les corps d'arbres ébranchés en gros tas, pour qu'ils ne ſe deſſechent point trop.

Lorſqu'ils ont abattu un certain nombre d'arbres, ils les coupent par tronçons, depuis un pied de longueur juſqu'à 4 pouces: pour ſcier commodément ces tronces, ils emploient deux eſpeces de ſelles *a*, *a* (*Pl. XXIV, fig. 1*), qui n'ont des pieds que d'un ſeul côté, l'autre qui porte à terre, & un peu plus haut s'éleve ſur chacun une forte cheville *b b*; c'eſt dans l'angle que cette cheville forme, avec le deſſus de la ſelle *a a*, qu'ils mettent la piece de bois *cc*, qu'ils ſe propoſent de ſcier par tronces. On voit vers *d* le commencement d'un trait de ſcie.

La ſcie dont ſe ſervent les Sabotiers, eſt quelquefois un paſſe-par-tout (*Fig. 2*); ſouvent elle eſt montée & dentée comme celle des Charpentiers; mais on lui donne beaucoup de voie pour qu'elle puiſſe paſſer aiſément dans le bois verd.

Quand les billes ſont trop groſſes, on les fend avec le coutre *k* (*Fig. 3*), à l'aide de la maſſe *h* (*Fig. 3**). Dans la forêt de Villers-Cotrets, les Sabotiers fendent leurs billes avec l'outil *i* (*Fig. 3*), qu'ils nomment un ciſeau, & qui n'eſt proprement que la lame d'un coutre ſans manche. Cet outil a 4 ou 5 pouces de longueur & 2 & demi ou 3 pouc. de largeur: ils ſe ſervent d'un coin de fer *g*, (*Fig. 3*) pour achever de fendre la rondine, & ils l'enfoncent avec le gros maillet *l* (*Fig. 4*), pour avoir des quartiers pareils à celui de la Figure 4, de grandeur à faire un ſabot: une tronce de deux pieds & demi de circonférence, peut être fendue en deux pour faire une paire de ſabots; mais ſi elle n'avoit qu'un pied & demi, on n'en pourroit faire qu'un ſeul pour homme.

On ébauche le ſabot ſur le billot *a* (*Fig. 5*), avec la hache & l'herminette *b* (*Fig. 5*): voici comment l'Ouvrier procede.

Suppoſons qu'il veuille faire un ſabot de la rondine *E*, (*Fig.*

Digitized by Google

6), il emporte avec la hache la partie *a a*, pour faire le deſſous du ſabot, comme on le voit en *F* (*Fig. 6*); puis encore avec la même hache, il retranche les parties *b, b*, & arrondit le deſſus du ſabot; enſuite avec l'herminette, il fait les échancrures *c, c*, pour former l'entrée du ſabot & le talon.

Enfin, en ſe ſervant tantôt de la hache & tantôt de l'herminette, il donne à peu-près au morceau de bois la forme extérieure du ſabot, comme on le voit en *H* (*Fig. 6*) ou en *G*: il a l'attention d'ébaucher le ſabot du pied droit différemment de celui du pied gauche.

Pendant qu'un Ouvrier *A* (*Fig. 13*), ébauche les ſabots, comme je viens de le dire, un autre *B* ou *C*, les creuſe: pour faire cela commodément, il en aſſujettit une paire avec des coins dans l'entaille *o* du banc *nn* (*Fig. 7*), qui doit être établi d'une maniere bien ſolide dans la loge (*Fig. 8*). C'eſt ordinairement derriere ces bancs que ſont placés les lits des Sabotiers: ces lits conſiſtent en une ſimple couverture, un drap & de la paille; & comme il eſt important que tous les outils ſoient bien tranchants, on les poſe pendant le jour ſur ces lits, & pendant la nuit on les ſuſpend aux perches qui forment la loge.

Une paire de ſabots étant ainſi aſſujettie dans l'entaille du banc, l'Ouvrier commence à percer chaque ſabot avec la vrille ou amorçoir *k* (*Fig. 9*); il fait à chaque ſabot un trou en *r* (*Fig. 7*), & un autre en *s*; enſuite il acheve de les creuſer avec de larges tarrieres; puis il les évuide avec les cuilliers *h, i, l*, (*Fig. 9*). Ces outils ſont très-tranchants; il en a de différentes grandeurs, & proportionnés à celle des ſabots. Cette opération exige de l'adreſſe; car, 1°, il faut que le ſabot ſoit plus large au point où répond le fort du pied qu'à l'entrée; 2°, il ne faut pas laiſſer trop de bois, parce que cela l'appeſantiroit inutilement; 3°, il faut creuſer le ſabot de façon que le pied y ſoit à l'aiſe; & pour cela il eſt néceſſaire que la forme intérieure du ſabot ne ſoit point ſymmétrique, afin que les doigts de chacun des pieds y ſoient logés commodément; 4°, il faut prendre garde de percer le ſabot d'outre en outre, & cependant de ne pas laiſſer

Digitized by Google

trop de bois vers le bout : l'Ouvrier, pour éviter ces deux inconvénients, ſonde de fois à autre l'intérieur avec le manche de la cuiller, & en compare la profondeur avec le dehors, pour juger à peu-près de l'épaiſſeur du bois qui doit reſter au bout; mais le plus ordinairement il en juge en mettant une main au bout du ſabot & en regardant le fond par l'ouverture: ces Ouvriers ſe ſont fait une habitude de juger ainſi à vue de l'épaiſſeur de leur bois. L'Ouvrier-perceur ébarbe les bords tranchants du ſabot, & il efface les ſillons de la cuiller avec un crochet tranchant, (*Fig. 10*) qui s'appelle *Rouette.*

Un troiſieme Ouvrier *D* (*Fig. 13*), finit l'extérieur du ſabot avec un couteau tranchant, (*Fig. 11*), qu'il appelle le *Paroir*, attaché par une boucle à un banc ſolide *ss*. On ne peut s'empêcher d'admirer avec quelle adreſſe les Sabotiers manient cet inſtrument; quelquefois ils le font mordre beaucoup; d'autres fois ils n'enlevent que des copeaux extrêmement minces; enfin, avec ce ſeul inſtrument, ils donnent aux ſabots les différentes formes qu'ils doivent avoir, ſuivant l'uſage des différents pays; car ici on les veut ronds, ailleurs pointus; quelquefois les talons doivent être fort bas, d'autres fois on les veut hauts; dans quelques Provinces, il faut que l'entrée ſoit très-ouverte, & telle qu'on la peut voir en *d* (*Fig. 12*), dans d'autres, on la demande plus petite, comme en *b*, *e*: on voit en *a* la coupe d'un ſabot.

A meſure que les ſabots ſont faits, on les arrange par lits dans la loge, & on les couvre de copeaux, pour empêcher qu'ils ne ſe fendent.

Chaque art a ſes fineſſes pour maſquer les défauts : ſi par hazard il ſe trouvoit un nœud qui formât un trou, cela feroit rebuter une paire de ſabots; pour y remédier, le Sabotier le bouche de façon qu'il faut y regarder de bien près pour l'appercevoir; il prend pour cela de la ſeconde écorce verte de jeunes Ormes qu'il pile ſur un billot de bois, & il en forme une eſpece de pâte dont il remplit le trou, & paſſe enſuite pardeſſus un fer chaud, moyennant quoi il eſt difficile de voir le défaut lorſque le ſabot eſt enfumé.

Une

Digitized by Google

Une ou deux fois chaque ſemaine on enfume les ſabots, & voici comment on procede. On pique en terre quatre gros piquets qui forment un quarré de 6 à 7 pieds de côté; ces piquets ſortent de terre d'environ 18 pouces; on fixe ſur la tête de ces piquets, aux deux bouts du quarré, deux fortes perches, ſur leſquelles on poſe en travers d'autres perches moins fortes, qui forment une eſpece de plancher, ſur lequel on met quatre rangs de ſabots les uns ſur les autres; quand on met cinq rangs, le dernier ſe trouve mal enfumé.

On place les ſabots à côté les uns des autres, la pointe en en haut, le talon en bas, enſorte qu'ils ſont un peu inclinés du côté de leur entrée, afin que la fumée & la chaleur du feu pénetrent mieux dans l'intérieur: on obſerve le même ordre pour les quatre rangées. On diſpoſe ainſi les ſabots dès le ſoir, & pendant la nuit on allume pardeſſous un feu de copeaux verds qui répand beaucoup de fumée, ſans preſque faire de flamme: c'eſt afin de pouvoir mieux voir le progrès du feu qu'on fait cette opération pendant la nuit; car pendant le grand jour on courroit riſque de mettre le feu aux ſabots.

On enfume ordinairement quatre groſſes de ſabots à la fois, & cela n'exige qu'une heure & demie ou deux heures de temps.

L'objet qu'on ſe propoſe par cette opération, n'eſt pas ſeulement d'empêcher les ſabots de ſe fendre, mais de durcir le bois, & lui donner de la couleur; car ſi par la ſuite on expoſoit au hâle ces ſabots enfumés, ils ſe fendroient beaucoup; mais comme le bois eſt mince, on prévient qu'ils ne ſe fendent, en les tenant à couvert dans un lieu frais juſqu'à ce qu'ils ſe vendent.

Dans les Provinces des environs de Paris, on ne fait pas l'ouverture des ſabots auſſi grande qu'en *d*, (*Fig.* 12); mais on la tient plus étroite comme *b* ou *e* (*Fig.* 12); & afin d'empêcher qu'ils ne ſe fendent vers l'ouverture, on y applique ce qu'on appelle un *emblai*, qui eſt ou un brin de fil de fer, ou une couroie *c* qui s'attache par-deſſus, comme on peut le voir en *b*. L'ouverture des ſabots pour femmes, ſe garnit d'une peau de mouton *e* (*Fig.* 12), afin qu'elle ne leur bleſſe pas le coudepied.

Digitized by Google

Dans la Marche, le Limouſin & l'Angoumois, on fait l'entrée des ſabots fort grande, de ſorte qu'elle ne porte point ſur le coudepied; mais on y attache une courroie *d* (*Fig.* 12), qui retient le coudepied, & empêche que le pied ne ſorte du ſabot; les talons de ces ſabots ſont hauts & pointus; & pour les faire durer plus long-temps, on les arme de petits fers *f*, *g* (*Fig.* 12), qu'on y attache avec des clous.

La Figure 13 fait voir quatre Ouvriers en attitude qui travaillent les ſabots: *A*, eſt un Ouvrier qui ébauche; *B*, celui qui perce; *C*, celui qui évide le dedans du ſabot; *D*, celui qui en pare les dehors.

On fait encore avec les mêmes bois des formes pleines pour les Cordonniers, telles qu'en *A* (*Fig.* 14), ou briſées comme en *B*; des ſemelles de galoches avec leur talon *C*; & des talons de ſouliers pour hommes & pour femmes *D*, *E*.

Tout cela s'ébauche avec la hache & l'herminette, & ſe finit avec la plane de la figure 11. Les formes ſe font le plus ordinairement de Frêne, & les talons de Tilleul ou autre bois blanc; on ne fait qu'ébaucher ceux-ci dans la forêt, & ce ſont les Cordonniers qui achevent de les perfectionner.

ARTICLE V. *Maniere de faire de petits Barrils d'un ſeul bloc de Saule.*

Ces petits barrils ne ſont en uſage que dans quelques Provinces: ils ſont travaillés avec les mêmes outils qu'emploient les Sabotiers, & ce ſont ordinairement ces mêmes Ouvriers qui les font.

Le corps du barril eſt fait d'un ſeul morceau taillé en rond, avec un petit empatement en-deſſous pour lui former un point d'appui; les deux fonds ſont faits chacun d'une planche du même bois. Voyez *Planche XXXI*, *Fig.* 18.

On creuſe le corps du barril comme on creuſe un tuyau, avec des cuillers à peu-près ſemblables à celles des Sabotiers; la forme extérieure du barril ſe donne avec la plane dont les Sabotiers ſe ſervent. Ils ont ordinairement depuis 8 pouces juſ-

Digitized by Google

qu'à 15 de longueur sur 6 pouces, & au plus 9 de diametre,

L'ouverture pour emplir & vuider ces barrils, est placée au milieu du corps comme aux futailles ordinaires; on tient le bois plus épais à cet endroit qu'ailleurs, afin qu'on puisse chasser le bouchon avec assez de force sans endommager le petit fût; on y attache une main de fer retenue par deux viroles, assez élevée pour y passer la main sans être gêné par le bondon; tout le reste du barril, excepté à l'endroit du bondon, est de 8 à 9 lignes d'épaisseur; à un pouce de distance du bord est une rainure de deux lignes de profondeur pour recevoir la piece du fond.

Lorsqu'on a taillé un fond selon le diametre du barril pris au jable, (il est essentiel de ne prendre cette mesure que quand le bois est bien sec), on taille les bords de ce fond en chanfrein; il faut que l'intérieur du barril, depuis le jable jusqu'au bord, aille un peu en s'évasant; on force un peu le fond pour le faire entrer dans cette partie évasée; quand le fond est engagé dans cette partie, on met le barril avec le fond dans une chaudiere d'eau bouillante; le bois s'y attendrit & est en état de se prêter aux efforts qu'il faut faire pour faire entrer le fond dans le jable; comme le barril se resserre en se séchant, le fond joint exactement: quelques Ouvriers serrent la partie du barril qui répond au jable avec une corde & un garot; il vaut mieux que le fond soit un peu à l'aise dans le jable que trop serré; car comme le bois se comprime beaucoup en se séchant & en se réfroidissant, le fond qui ne se retire pas proportionnellement feroit fendre le corps du barril.

ARTICLE VI. *Travail du Fendeur.*

C'EST ici le lieu de parler des bois que l'on livre en grume aux Fendeurs pour être débités selon différentes destinations.

Quand les Bûcherons ont abattu les arbres, & qu'ils en ont retranché les branches, le Marchand qui les a destinés à faire du bois de fente, livre en cet état les corps d'arbres, & quelquefois aussi les grosses branches aux Ouvriers Fendeurs, qui,

Digitized by Google

ſelon la groſſeur & la longueur de ces tronces, les débitent pour différents ouvrages que nous expliquerons dans la ſuite.

Pluſieurs motifs déterminent les Marchands à faire faire du bois de fente; 1°, lorſque par la poſition d'une forêt, certaines marchandiſes ſont d'un débit avantageux, telles que le merrain, le traverſin, les échalas, &c, pour les pays de vignoble; les rames, les gournables ou chevilles pour la conſtruction des vaiſſeaux, lorſqu'on eſt à portée des Ports de mer; ailleurs les cerches pour la Boiſſellerie; aux environs des grandes villes, les lattes pour les couvertures des toîts; & dans quantité d'endroits, les ouvrages de raclerie, qui conſiſtent en différents petits ouvrages de Hêtre, comme clayettes, lattes pour les fourreaux de ſabre & d'épée, lanternes, panneaux de ſoufflets, bâts, arçons de ſelle, &c.

2°, Quand le bois n'eſt pas d'aſſez bonne qualité pour fournir de bonnes pieces de charpente; par exemple, un arbre mort en cîme, ou qui, dans la longueur de ſon tronc, a des nœuds pourris ou des yeux de bœuf, ou dont le tronc fort court a pris des contours déſavantageux; ces arbres peuvent fournir des billes ſaines; quoique courtes, elles ſont propres pour la fente.

3°, Quand, par la difficulté des chemins, par l'éloignement des rivieres navigables & des grandes routes, ou par la diſtance trop grande de la forêt, juſqu'aux lieux où l'on en pourroit faire la conſommation, le tranſport devient trop coûteux; enfin, quand quelques-unes de ces raiſons empêchent de voiturer les groſſes pieces de bois, alors on prend le parti de les convertir en ouvrages de fente qui peuvent être tranſportés facilement, ſoit par petites voitures, ſoit à ſomme de cheval. Mais le Marchand doit faire attention que ſi d'un côté il retire un grand produit du corps d'un gros arbre qu'il fait débiter en fente, d'autre part, il lui en coûte néceſſairement un prix conſidérable pour la façon.

Il ſeroit d'une bonne police de mettre des entraves à la cupidité des Marchands, & de les détourner de couper par tronces les plus beaux & les plus gros arbres, pour en faire de la

Digitized by Google

cerche ; car on pourroit faire de très-bons ſeaux avec du merrain de bois blanc, cerclés de fer, & débiter les arbres dont on fait de la cerche en bois de Menuiſerie, de charpente ou de conſtruction, ſuivant la qualité & la nature du bois.

Je ne dis rien des échalas, des lattes ni du merrain, parce que tout cela peut ſe prendre dans des arbres qui ne ſont pas fort gros.

On a pu voir dans la *Phyſique des Arbres*, qu'un tronçon de bois eſt compoſé de fibres qui s'étendant ſuivant la longueur du tronc, forment ſur l'aire de la coupe du tronc des orbes concentriques, & que ces fibres longitudinales ſont liées les unes aux autres par un tiſſu cellulaire, & par des fibres tranſverſales, qui ont été nommées *inſertions*.

La force qui unit ces fibres longitudinales les unes aux autres, eſt beaucoup moindre que celle de ces mêmes fibres ; & c'eſt pour cela qu'il eſt bien plus aiſé de les ſéparer, que de les rompre. On peut remarquer que les fentes s'ouvrent toujours par les rayons ou inſertions.

Les Ouvriers qui travaillent les bois dans les forêts ont bien ſu profiter de cette propriété du bois pour le fendre, & en faire d'une façon expéditive pluſieurs ouvrages qui, par cette manœuvre, ſont beaucoup meilleurs que s'ils étoient refendus à la ſcie.

En effet, combien n'employeroit-on pas de temps à diviſer avec la ſcie des lattes, des douves de futailles, des cerches de Boiſſeliers, &c ? Au lieu que par l'induſtrie qu'emploient les Fendeurs, ces ouvrages ſont faits preſque en un inſtant. J'ajoute qu'ils ſont beaucoup meilleurs ; ce qui deviendra ſenſible ſi l'on fait attention que la ſcie ne ſuivant point réguliérement les inflexions des fibres, elle les coupe, & ne fait que du bois tranché ; au lieu que par la méchanique du Fendeur, ces fibres reſtent dans leur entier, & les ouvrages en ont beaucoup plus de ſolidité.

Joignons à cela qu'en fendant le bois, on épargne ce que le trait de la ſcie emporte, ce qui ne laiſſe pas d'être conſidérable ; car ce trait ne pouvant être moindre que 2 à 3 lignes,

Digitized by Google

cela fait l'épaiſſeur d'une latte & preſque d'une douve qui a au plus 3 lignes : il eſt bien vrai que le bois refendu à la ſcie eſt mieux dreſſé que celui qu'on fend, & qu'on ne peut rendre droit qu'en retranchant du bois.

Il y a dans les forêts des Ouvriers qu'on nomme *Fendeurs*, qui s'occupent preſque uniquement à faire ces ſortes d'ouvrages, qui ne laiſſent pas, dans certains cas, d'exiger de l'adreſſe de la part de ces Ouvriers, pour bien conduire la fente & mettre tout le bois à profit. Nous nous propoſons de faire remarquer cela, après que nous aurons fait connoître les ſignes qui peuvent faire conjecturer ſi tel ou tel arbre ſera propre pour la fente.

§. 1. *Des marques qui peuvent faire juger qu'un arbre ſera propre pour la fente.*

ON a déja vu lorſque j'ai parlé des bois taillis qu'on peut fendre différentes eſpeces de bois, Châtaignier, Chêne, Bouleau, pour en faire des cerceaux pour les poinçons, des cercles pour les cuves, des cerches pour les cribles, &c ; on verra dans la ſuite, qu'on peut également deſtiner à faire des ouvrages de fente, quantité de bois de différentes eſpeces. Il y a des eſpeces de bois qui ſe fendent beaucoup mieux que d'autres : le Chêne & le Hêtre ſe fendent communément beaucoup mieux que l'Orme, l'Erable, &c. Je dis communément ; car j'ai vu des Ormes qui étoient auſſi aiſés à fendre que le Chêne ; mais cela ne ſe rencontre pas ordinairement, & dépend quelquefois de l'eſpece ; l'Orme-teille & celui qu'on nomme *Orme femelle* à larges feuilles, ſe fendent ordinairement beaucoup mieux que l'Orme-tortillard : de même, parmi les Chênes, celui qui porte ſon fruit en grappes, ſe fend ordinairement mieux que celui dont les fruits ſont attachés à des queues fort courtes : au reſte, on ne doit pas regarder ceci comme regle générale. Mais ce qui eſt encore plus ſingulier, c'eſt que la même eſpece d'arbre élevée dans le même terrein & à la même expoſition, tantôt ſe trouve être de bonne fente, & tantôt ne

Digitized by Google

peut être employé à cete deſtination ; bien plus, il arrive aſſez communément qu'un arbre qui ſe fendra bien vers les racines, ſera très-difficile à fendre vers le haut de ſa tige.

En général, les Ouvriers jugent qu'un Chêne ſe fendra bien quand ſon écorce eſt fine, quand l'arbre diminue uniformément de groſſeur, & quand il a peu de nœuds.

Les bois *roux*, *pouilleux* & *vergetés*, ſe fendent quelquefois aſſez bien quand ils ont toute leur ſeve ; mais ces bois défectueux ſont d'un mauvais emploi.

Les bois *roulis* doivent être rejettés pour les ouvrages de fente, parce qu'ils donnent beaucoup de déchet.

On prétend que le Hêtre dont la tige n'eſt pas exactement arrondie, & où il ſe trouve des eſpeces de côtes qui s'étendent ſuivant la longueur du tronc, eſt le meilleur de tous pour la fente. Quand, lorſqu'on enleve dans le temps de la ſeve, un morceau d'écorce de ces arbres, on voit en le pliant en ſens contraire, c'eſt-à-dire, la cuticule en dedans, que les fibres longitudinales ſe ſéparent aiſément ; on préfere l'arbre où ces mêmes fibres ont une direction droite, & qui forment une hélice ou vrille très-alongée. Il y en a qui prétendent que quand les fibres tournent de droite à gauche, l'arbre ſe fend mieux vers la tête qu'au pied ; & que le contraire arrive ſi les fibres tournent de gauche à droite ; mais cette opinion ne paroît avoir aucun fondement : j'ai toujours vu que les arbres ſe fendoient d'autant mieux, que leurs fibres ſuivoient une ligne plus droite dans toute la longueur du tronc ; & peut-être que ce qui fait qu'une partie d'un même arbre ſe fend bien pendant qu'une autre eſt de mauvaiſe fente, c'eſt parce que la direction des fibres longitudinales ſe trouve dérangée, ſoit par l'inſertion de quelque groſſe racine, ſoit par l'irruption d'une groſſe branche. On peut conſulter ſur ce point ce que nous avons dit plus en détail dans la *Phyſique des Arbres* ſur la direction des fibres du bois.

Il arrive quelquefois que tous les arbres d'une vente ſe fendront mieux que ceux d'une autre : cela peut dépendre de la qualité du terrein ; car on remarque que les arbres qui pouſſent

Digitized by Google

avec force, ſe fendent mieux que ceux qui croiſſent lentement. En général, les jeunes arbres ſe fendent mieux que les vieux; & le bois verd ſe fend beaucoup mieux que le bois ſec.

Il ſuit de ce que je viens de dire, qu'il y a des arbres dont le bois ſe fend beaucoup plus réguliérement que d'autres; mais qu'il n'eſt pas aiſé de décider avec certitude, ſi un arbre ſur pied ſera de bonne fente ou non.

On doit abſolument rebuter tous les arbres noueux, ainſi que ceux qui ont leurs fibres très-torſes; je dis très-torſes, car on ne laiſſe pas de tirer parti des arbres dont les fibres le ſont un peu moins, pour les employer à des ouvrages qui permettent de les redreſſer au feu: j'ai vu faire de très-bons panneaux de menuiſerie avec du merrain qui avoit ce défaut.

Comme la direction des fibres des bois ruſtiques & très-forts, n'eſt pas ordinairement droite & réguliere, ils ſont rarement propres à la fente.

Les bois gras ſe fendent aſſez bien, pourvu qu'ils ne ſoient pas ſecs; car quand ils ont perdu toute leur ſeve, ils deviennent caſſants; c'eſt pour éviter cela que les Marchands ont grand ſoin de faire fendre leurs bois auſſi-tôt qu'ils ont été abattus; 1°, parce qu'alors ils ſe fendent réguliérement, & ſans qu'aucune piece ſe rompe, 2°, parce que les fentes qui ſe forment dans les bois qui ſe ſechent, leur occaſionneroient un déchet conſidérable; 3°, parce que l'aubier du bois verd ſe fend très-bien, & qu'on peut en paſſer une partie avec le bon bois; au lieu que cet aubier devient en pure perte, quand le bois eſt trop ſec; 4°, ſi l'on fend une groſſe bille de bois gras anciennement abattu, la circonférence de la piece a peine à ſe fendre réguliérement; mais le centre conſerve ordinairement aſſez de ſeve pour qu'on puiſſe le bien fendre. Ce qui rend avantageuſe l'exploitation de la fente, c'eſt qu'on trouve à employer pour différents ouvrages, les billes de toute longueur; ſavoir, de 6 pieds pour les échalas d'eſpaliers; de 4 & demi pour les échalas des vignes; de 4 pieds pour la latte; de 3 & demi pour les merrains des demi-queues; de 2 pieds 2 pouces

2 pouces pour leur enfonçure ; de 2 pieds pour les barres ; de 18 pouces pour le paliſſon ; de 8 pouces pour les chevilles des Tonneliers, &c ; en conſéquence, on peut tirer parti de billes aſſez courtes qu'on leve, ſoit entre deux branches, ſoit entre deux nœuds.

Les Fendeurs ne laiſſent pas que de faire uſage des bois blancs ; ſavoir, le Tremble, le Peuplier, le Bouleau, le Saule, &c : ils en font du merrain pour des futailles, & des tonnes à enfermer le ſucre, & d'autres marchandiſes ſeches ; des tinettes pour contenir des beurres ; des barres, des chevilles pour les Tonneliers ; des paliſſons pour les entre-voûtes des planchers de Payſans, &c. Quand il s'agit d'ouvrages plus importants, on n'emploie guere que le Chêne & le Hêtre ; & dans les Provinces méridionales, le Châtaignier, le Mûrier, le faux Acacia. Dans nos Provinces, tous les ouvrages de fente ſe font avec le Chêne, & les ouvrages de raclerie avec le Hêtre.

§. 2. *Outils dont ſe ſervent les Fendeurs.*

Le métier de Fendeur n'exige pas un grand nombre d'outils : le principal eſt un *Attelier* ou *ſelle à fendre*, (*Pl. XXV. fig. 1*). Pour s'en former l'idée, il faut ſe repréſenter un gros fourchet de bois *A B C* ; la branche poſtérieure *A B*, eſt plus élevée que la branche antérieure *C B*.

Ce fourchet eſt ſoutenu par un pied ſolide *D*, qui ſe trouve placé à la réunion des deux branches, & par le pied *E* placé vers l'extrémité de la branche *C*. A l'égard de la branche *A*, comme il eſt à propos, ſuivant la hauteur du corps de l'Ouvrier, & ſelon les ouvrages qu'il doit faire, de la tenir plus haute ou plus baſſe, elle eſt ſimplement ſoutenue par une fourche *F*. Mais comme pendant le travail, l'Ouvrier fait toujours des efforts qui ſoulevent cette branche *A*, elle eſt affermie par une piece de bois *G* qui paſſe ſur cette branche, enſuite ſous la branche *C* ; elle porte à terre par le bout inférieur *G*, & le bout ſupérieur eſt fortement lié au poteau vertical *H H*, qui eſt lui-même attaché par le bout ſupérieur, ſoit à quelque piece

Digitized by Google

du plancher, ſi le travail ſe fait dans un bâtiment, ſoit à une branche d'arbre, ſi l'on fend dans la forêt; le bout inférieur eſt un peu enfoncé en terre: de cette maniere l'attelier ſe trouve ſolidement aſſujetti.

On voit en *B*, à la réunion des branches, une petite plateforme arrondie qui ſert à poſer la maſſe ou mailloche *I* qui doit être toujours à portée de la main du Fendeur.

Pour comprendre l'uſage de cet attelier, ſuppoſons qu'on veuille fendre la piece de bois *N O* (*Fig.* 1): on la poſe preſque verticalement en dedans des fourches, de façon qu'elle s'appuie contre la branche *C*; puis plaçant le tranchant du *Coutre P*, ſuivant la direction qu'on veut donner à la fente, on frappe ſur le dos de ce coutre avec la maſſe *I*, (*Fig.* 1 *&* 12); cette fente étant commencée, pour la continuer, on place la piece de bois preſque horizontalement dans la poſition *K L*; de maniere que le bout *K* paſſe ſous la branche *A B* de l'attelier, & le bout *L* ſur la branche *C B*: il eſt évident qu'en appuyant alors ſur le manche *M* du coutre, on fait étendre la fente ſuivant le fil du bois; quand la fente eſt ouverte, on empêche qu'elle ne ſe referme en y introduiſant un coin *Q*; puis on avance fortement le coutre, qui coupe les fibres qui ne ſont point ſéparées; & en appuyant encore ſur le manche, on prolonge la fente qui bientôt s'étend juſqu'à l'extrémité de la piece, que l'on tient toujours de plus en plus ouverte avec le coin *Q*.

Avant d'aller plus loin, il n'eſt pas hors de propos de faire une remarque ſur la façon de manier le coutre; & pour cela je ſuppoſe, pour rendre la choſe plus ſenſible, qu'on veuille fendre le morceau de bois *a b* (*Fig.* 2), avec le coutre *c*, dont la lame eſt fort large; on parviendra bien à forcer la fente de s'étendre juſqu'au bout *b*, ſoit en élevant, ſoit en abaiſſant le manche *c* du coutre; mais l'effet ne ſera pas abſolument le même; car ſi l'on éleve le manche *c*, le tranchant *e* du coutre, appuyera ſur la portion *d b* de la piece de bois *a b*, pendant que le dos *f* du coutre appuyera ſur *g b* de la même piece: or comme *f b* fait un plus long bras de levier que *e b*, la portion *g b* s'élevera, tandis que la portion *d b* reſtera preſque immobile.

Digitized by Google

Si au lieu d'élever le manche *c* du coutre, on appuie deſſus pour l'abaiſſer, le contraire arrivera; c'eſt-à-dire, que le tranchant *e* s'appuyera ſur la partie *g b* de la piece de bois, & le dos *f* ſur la portion *d b*; & comme *f b* fait dans ce cas un plus long levier que *e b*, la portion *d b* de la piece de bois, deſcendra pendant que la portion *g b* reſtera preſque immobile.

Pour faire comprendre que cette circonſtance n'eſt point indifférente aux Fendeurs qui veulent bien conduire leur fente, ſuppoſons que la piece de bois *k l* (*Fig. 3*), ſoit fendue juſqu'en *m*; ſi on ſuppoſe les fibres de ce bois tendues bien parallelement, depuis *k* juſqu'à *l*, & que deux forces pareilles appliquées en *n* & en *o*, agiſſent en ſens contraire pour écarter les parties *n o*, la fente doit naturellement s'étendre en ligne droite juſqu'à *l*, & de ſorte que les morceaux *n i* & *o l* ſeront d'égale épaiſſeur; mais il n'en ſera pas de même ſi nous ſuppoſons une des deux forces appliquées en *p* (*Fig. 4*), & l'autre en *q*; la portion *r p* reſtera droite, & la portion *q s* ſe courbera beaucoup. On ſent évidemment que cela doit être, parce que la puiſſance appliquée en *p*, n'agit, pour augmenter la fente, que par le court levier *p t*; au lieu que la puiſſance appliquée en *q*, agit par un plus long levier *q t*: or, comme la courbure *s q* occaſionne la rupture de quelques fibres ligneuſes en *t*; il en réſulte que la fente quitte la direction qu'on lui ſuppoſoit avoir ſuivant l'axe de la piece, & elle s'approche d'autant plus du côté *f*, que la courbure *q s* eſt plus conſidérable. Les Fendeurs ignorent les conſéquences du raiſonnement que je viens de faire; mais ils ſavent très-bien appuyer ou élever le manche de leur coutre, pour faire prendre à leur fente la direction qui leur convient; c'eſt pour cela qu'ils retournent en ſens différents la piece *K L* (*Fig. 1*), afin de pouvoir manier plus commodément le manche de leur coutre, ſuivant la direction qu'ils veulent donner à la fente: ce n'étoit que par ſuppoſition que j'ai dit que le Fendeur relevoit ſon coutre; car il eſt évident qu'il ne peut faire force qu'en appuyant, & c'eſt pour cela qu'il retourne ſa piece, & qu'il appuye toujours ſur le manche du coutre, ce qui fait le même

Digitized by Google

effet que ſi, ſans changer cette piece de ſituation, il relevoit ſon coutre comme j'ai ſuppoſé qu'il faiſoit.

Le Fendeur ſait encore profiter de la courbure *q s*, (*Fig. 4*), d'une façon plus ſenſible : pour le faire concevoir, ſuppoſons que la piece *k l* (*Fig. 3*), deſtinée à faire deux lattes, ſoit placée dans l'attelier, de la même maniere que la piece de bois *K L* (*Fig. 1*) ; ſi le Fendeur s'apperçoit que la fente s'approche trop de *m*, il met ſa main en *q* (*Fig. 5*); & en appuyant, il fait prendre à cette partie la courbure *q s* ; alors en portant fortement le tranchant du coutre dans l'angle *t*, la fente change bientôt de direction & s'approche de *s*. Les Fendeurs emploient ſouvent & avec ſuccès ces moyens pour fendre en ligne droite des pieces de bois, dont les fibres ont naturellement un peu d'obliquité.

Ces réflexions générales nous ont paru trop importantes ſur cet objet, pour négliger de les rapporter. Je reviens maintenant au détail des outils.

Le coutre (*Pl. XXV. fig. 6*), a deux biſeaux ; c'eſt l'outil qui ſert le plus au Fendeur : la partie *a b* eſt de fer acéré, & tranchante ; elle porte deux biſeaux, comme on le voit par la coupe *e*, la partie *d g*, eſt le dos de ce coutre ſur lequel l'Ouvrier frappe avec une maſſe pour commencer la fente ; ce dos eſt d'environ deux lignes & demie d'épaiſſeur ; la longueur de *c* en *b*, eſt de 9 pouces plus ou moins, ſuivant les ouvrages qu'on a à fendre ; les coutres des Fendeurs de cerches ſont néceſſairement plus longs. La largeur du fer de *d* en *c* eſt ordinairement de quatre pouces ; la partie *c b* qui, comme on le peut voir par la coupe *e*, forme un coin mince & tranchant, eſt terminée par une forte douille *i k*, plus ouverte du côté de *k*, que du côté de *i* ; c'eſt pour cela que le manche qui eſt fait de bois, doit être plus menu par le bout *L* que par le bout *k*, qui eſt entré à force dans la douille & qui excede un peu le fer du coutre.

C'eſt avec ce coutre que l'Ouvrier commence la fente, & qu'il la prolonge tout le long de la piece, comme nous l'avons dit ci-deſſus en parlant de l'attelier. Il eſt évident que ſi la lon-

Digitized by Google

gueur du manche augmente la force du Fendeur, la largeur du tranchant la diminue.

Le grand coutre (*Fig* 7), differe du premier (*Fig. 6*); 1°, en ce que ſon fer eſt de 3 pouces plus long; 2°, ſon manche a 18 pouces de longueur; 3°, la partie *a b c d*, n'a qu'un ſeul biſeau; la partie *a b* eſt acérée & fort tranchante; & la partie *c d* forme un tranchant mouſſe: la coupe de ce coutre eſt repréſentée en *e*; il eſt émincé à la partie *c d*, & échancré en *f* pour le rendre plus léger; car ce coutre ne ſert point à fendre; les Ouvriers l'emploient comme une hache à main pour dégauchir leurs pieces, ainſi qu'on le voit dans la figure 8. Comme le tranchant de ce coutre eſt fort large, il dreſſe mieux les pieces de bois que ne pourroit faire le tranchant d'une coignée à main, dont le fer qui eſt étroit, forme des eſpeces de ſillons ſur le bois.

La figure 9 repréſente une forte cognée d'abatteur, & dont les Fendeurs ſe ſervent quelquefois pour dégroſſir leurs pieces de bois; mais elle leur tient lieu plus ſouvent de maſſe; & c'eſt avec la tête *a* de cette cognée qu'ils ont coutume de frapper des coins de bois dur qu'ils enfoncent dans les fentes des groſſes billes: la forme de ces coins eſt repréſentée par les figures 10; on les fait avec du charme; ils ſont fort longs, minces, & fort tranchants.

Les Fendeurs emploient auſſi des ſcies en paſſe-par-tout, (voyez *Fig. 11*), des mailloches (*Fig. 12*), & quelquefois une maſſe ou gros maillet (*Figure 13*). La lame des ſcies eſt dentée comme *A A* (*Figure 11*), ou eſt faite en feuillet qui porte des dents comme *B B*, auxquelles on donne beaucoup de voie pour faire paſſer plus facilement la ſcie dans le bois verd.

Quand les Fendeurs veulent partager en deux une bille de bois, ils marquent l'endroit de la fente avec le coutre à deux biſeaux ou avec la cognée; ils frappent fortement ces outils avec la maſſe; puis ils mettent le tranchant d'un de leurs coins dans ce ſillon, & en frappant avec la tête de leur cognée, cette fente s'ouvre. S'ils apperçoivent dans la fente quelques filandres de bois, ils les coupent avec le coutre: on eſt ſurpris de voir une groſſe bille de bois ſe ſéparer en deux avec beaucoup

Digitized by Google

de facilité; en ſuppoſant néanmoins que la piece eſt de Chêne, ſans nœuds, & que les fibres du bois ſont fort droites.

La figure 12 repréſente une maſſe ou mailloche ſemblable à celle qu'emploient les Charrons, qui, en pluſieurs circonſtances ſe ſervent auſſi d'un coutre pour fendre le bois qu'ils mettent en œuvre. Cette maſſe ou mailloche eſt faite d'un rondin de charme, ou d'autre bois dur, dans lequel on ménage un manche *a* qui puiſſe être empoigné commodément d'une main: elle ſert preſque uniquement à frapper ſur le dos du coutre à deux biſeaux.

On voit dans la *Figure 14* les coins de fer qui ne ſervent guére qu'aux Ouvriers qui fendent le bois à brûler; comme ce bois, pour l'ordinaire, eſt rempli de nœuds, & que ſes fibres qui ont toutes ſortes de directions, ne ſe fendroient pas avec des coins de bois, on emploie ceux de fer, qu'on chaſſe avec une groſſe maſſe (*Fig. 13*), qui ſert également à frapper les coins de fer & les gros coins de bois que l'on emploie alternativement, lorſque ceux de fer ont fait les premieres ouvertures.

La ſcie en paſſe-par-tout (*Fig. 11*), ſert également aux Bûcherons, aux Scieurs de long & aux Fendeurs; ſouvent même on fournit à ceux-ci les billes toutes ſciées: quand les billes ne ſont pas trop groſſes, on emploie des ſcies pareilles à celles des Charpentiers, pour les débiter.

§. 3. *Des Rames pour les Galeres & pour la Marine.*

Les rames ſe font avec du Hêtre de brin, que l'on fend à peu-près comme l'on fend les cercles de cuve, (voyez *ci-deſſus Livre II*); toute la différence qu'il y a, c'eſt que comme les arbres qu'on doit fendre pour cet objet, doivent être fort longs, il faut les ſoutenir ſur un nombre ſuffiſant de chevalets, & avoir pluſieurs coins qu'on inſere dans la fente pour lui faire ſuivre bien réguliérement le trait qu'on a tracé ſur la piece.

Il faut que les arbres ſoient bien *filés*, de belle fente, & qu'il ne ſe trouve aucun nœud dans l'étendue de 48 à 49 pieds de

Digitized by Google

longueur pour les rames de toutes sortes de galeres; avec cette différence, que pour les rames des Galeres extraordinaires, il faut que les pieds d'arbre puissent fournir en longueur, à compter du bout de la pelle, qui fait le tiers de celle de la rame, 11 pieds; de ce point jusqu'à l'*estrope*, qui est la partie qui porte sur la galere, 20 pieds; de l'estrope jusqu'au bout qu'on nomme le *genou*, 16 pieds: total 47 à 48; & pour les Galeres ordinaires, 41 pieds.

On peut tirer trois ou quatre rames des arbres qui ont plus de deux pieds & demi de diametre vers le pied; mais on n'en peut tirer que deux de ceux qui n'ont précisément que deux pieds.

Lorsque l'arbre a été fendu en 2, 3 ou 4 pieces, on en enleve le cœur, dont on ne peut faire usage: on les livre en cet état, qu'on nomme en *attele* ou *ettele*, dans les Ports où les *Remolats* les travaillent & les perfectionnent.

On livre dans les Ports des rames en attele beaucoup plus courtes pour les Chébecs, les demi-Galeres, les Vaisseaux, les Felouques, Chaloupes, Canots, &c: les Fournisseurs se conforment pour ces usages aux dimensions qui leur ont été fixées par les états de fourniture.

§. 4. *Comment on fend le Bois à brûler.*

ON emploie pour le chauffage toutes les pieces de bois dont on ne peut faire aucun autre usage, ou quand ces pieces sont trop grosses & trop chargées de nœuds pour être œuvrées. Alors on les fend avec des coins de fer & de bois dur. Quand ce sont des souches fort grosses, on vient à bout de les mettre en éclats, en y employant le secours de la poudre à canon. Pour cet effet, on perce avec une tarriere, un trou *a* (*Pl. XXVI. fig. 14*), de 5 ou 6 pouces de profondeur; on le remplit de poudre à canon; on ferme l'ouverture avec une cheville que l'on frappe à coups de masse; ensuite on perce une lumiere en *b* avec une vrille; on amorce cette espece de mine, à laquelle on met le feu avec une lance d'artifice *b*, & l'on a soin de se retirer promptement

Digitized by Google

au loin pour éviter d'être bleſſé par les éclats. Par ce moyen une ſouche ſe fend ordinairement en trois parties comme le repréſente *c d e* (*Fig.* 1 en *B*).

A l'égard des billes ordinaires, on en commence la fente avec un coup de cognée, & on y introduit un coin de fer & d'autres ſucceſſivement, que l'on frappe avec une forte maſſe de bois: les rais pour les roues de voitures ſe fendent de la même maniere, ainſi que nous l'avons dit en parlant des taillis.

§. 5. *Comment on fend les chevilles pour les Tonneliers.*

Il convient que je parle de quelques ouvrages de peu de conſéquence & aiſés à faire, avant de traiter de ceux qui exigent plus d'adreſſe: je vais dire comment on fait les chevilles que les Tonneliers emploient pour les fonds de leurs futailles.

On fait ces chevilles avec toute ſorte de bois: lorſque les Fendeurs ſe trouvent avoir des billes de Chêne qui n'ont que 8 ou 10 pouces de longueur, & qui par cette raiſon ne peuvent être employées à d'autres uſages, ils les mettent à part pour occuper leurs apprentifs à en faire des chevilles; mais quand il arrive que l'on manque de ces billes de fauſſe coupe, on ſe ſert de bois de Tremble, de Peuplier, de Saule ou de Bouleau.

En Bourgogne on fait ces ſortes de chevilles fort longues, parce qu'on en garnit tout le fond des demi-muids; mais dans l'Orléanois, on ne donne à ces chevilles que 8 pouces de longueur pour les demi-quarts; celles pour les quarts, ſont moins longues; en Angoumois, ces chevilles n'ont que 2 pouces de longueur, & ce ſont les Tonneliers qui les font eux-mêmes. Tout le bois qu'on débite en billes pour l'uſage de l'Orléanois, doit être ſcié à 8 pouces de longueur.

Le Fendeur (*Pl. XXVI. fig.* 2), aſſis ſur un bloc de bois, prend une de ces billes *a* entre ſes jambes; il poſe ſon coutre dans l'axe, & frappant avec la maſſe, il diviſe le tronçon en deux parties par la ligne 1, 1 (*Fig.* 3); puis plaçant ſucceſſivement le coutre ſuivant les lignes 2, 2, le tronçon ſe trouve partagé en quatre; & chacune de ces parties ayant été enſuite

partagées

Digitized by Google

partagées par les lignes 3, 3 & 4, 4; il a ſix petites planches, (*Fig. 4*) d'un pouce d'épaiſſeur & de 8 pouces de hauteur ſur différentes largeurs, à cauſe de la rondeur du tronçon. Il fend enſuite chacune de ces petites planches d'abord par la ligne 5 (*Fig. 5*), enſuite par les lignes 6, 6, enfin par les lignes 7, 7 &c. Un pareil tronçon, ſuppoſé de 8 pouces de diametre, fournit environ 40 chevilles.

Il faut enſuite dreſſer ces chevilles avec la plaine, les rendre plus menues par un bout que par l'autre, & les tenir même un peu moins épaiſſes qu'elles n'ont de largeur; mais cette derniere opération ne regarde plus le Fendeur, c'eſt le Tonnelier qui donne cette façon avec la plaine, à meſure qu'il veut employer ces chevilles.

Les fuſées qu'on emploie pour faire les entrevoux des planchers des Payſans, n'étant que de longues chevilles de bois blanc, qu'on ne dreſſe point à la plaine, & auxquelles on donne 2 pieds de longueur ſur 1 & demi ou 2 pouces en quarré, pour ſoutenir du trochis dont on forme les entrevoux de ces planchers, ces fuſées (*fig. 5.*) ſe fendent comme les chevilles de poinçon: on fend de même à Paris des *diligences* ou petits cotrets, pour allumer le feu.

§. 6. *Comment on fend le Paliſſon & les Barres pour les futailles.*

ON appelle *Paliſſon* de petites planches fendues (*Fig. 6*), ou des eſpeces de douves dont on garnit l'entre-deux des ſolives des planchers des fermes & des maiſons de peu de conſéquence. On les fait ordinairement avec du bois blanc fendu à l'épaiſſeur d'un pouce, qui ſe trouve réduite à trois-quarts de pouces quand elles ont été dreſſées à la doloire: leur longueur eſt fixée par la diſtance qui ſe trouve entre les ſolives, & qui eſt communément de 18 pouces, parce qu'on ne met que 6 pouces d'intervalle d'une ſolive à l'autre.

Les barres (*Fig. 7*), pour ſoutenir le fond des futailles, ont à peu-près la même épaiſſeur que les paliſſons; on les fait de

Digitized by Google

différentes longueurs, ſuivant la grandeur des futailles ; mais celles qu'on emploie dans l'Orléanois pour les poinçons ou les demi-queues, doivent avoir 22 pouces de longueur. Comme le paliſſon & les barres ſe fendent de la même maniere, nous parlerons de tous les deux à la fois.

On n'a pas beſoin d'attelier pour fendre les chevilles, parce que les billes dont on les tire ſont fort courtes ; mais on ne peut guere s'en paſſer pour faire le paliſſon & les barres ; néanmoins au lieu de l'attelier (*Pl. XXV. fig. 1*), que nous avons décrit ci-devant ; on emploie ſouvent pour ces petits ouvrages, une chevre à ſcier du bois telle que celle, *Pl. XXVI. fig. 8* : en y plaçant la piece *c* qu'on veut fendre ſous la traverſe d'en bas *a*, & ſur celle du milieu *b*, on a un point d'appui aſſez ſolide pour réſiſter à l'effort du coutre : il eſt cependant plus commode d'avoir un petit attelier qui, à la grandeur près, reſſemble à celui de la Planche XXV. (*fig. 1*).

Quand on a ſcié les billes ſelon la longueur convenable, ſavoir, celles pour en faire du paliſſon, à 18 pouces, & celles pour les barres des demi-queues, à 22 pouces, le Fendeur prend une bille qu'il place verticalement, & poſant ſon coutre dans le diametre de la piece, il le frappe avec une mailloche, & il commence la fente ; puis mettant le même morceau de bois dans la poſition où l'on voit la piece *c*, (*Fig. 8*), il appuie ſur le manche du coutre ; alors la fente s'ouvre, mais il empêche qu'elle ne ſe referme, en y introduiſant un coin ; enſuite il redreſſe le coutre, il le pouſſe plus avant dans la fente, il appuie de nouveau ſur le manche, il fait ſuivre le coin ; de ſorte que la piece de bois ſe trouve ſéparée en deux par la ligne 1, 1, (*Fig. 3*) ; après quoi il ſépare en deux chaque moitié par les lignes 2, 2 ; enfin il fend encore chaque morceau en deux parties, par les lignes 3, 3, &c.

D'une bille de bois blanc de 8 pouces de diametre, on retire 8 paliſſons épais d'un pouce, qui ſe trouvent réduits à 9 lignes après qu'ils ont été dreſſés ; ou 9 barres, parce qu'elles ſont un peu moins épaiſſes que les paliſſons. A l'égard de ceux-ci, on les laiſſe dans toute la largeur des billes dont ils

Digitized by Google

ſont tirés ; mais on peut faire deux barres de celles qui ſont les plus larges.

Je remarquerai en paſſant, que les Fendeurs qui font du douvain de Chêne, mettent à part une partie de leurs rebuts pour en faire des barres ; ce qui fait que l'on voit une aſſez grande quantité de barres qui ſont de bois de Chêne.

A meſure que les Fendeurs ont débité une bille, ils dreſſent groſſiérement les barres & les paliſſons, avec le grand coutre à un ſeul biſeau, comme on le voit (*Pl. XXV. fig. 8*).

Le paliſſon deſtiné pour les bâtiments qui n'exigent aucune propreté, ſont employés tels qu'ils ſortent des mains des Fendeurs ; mais ceux qu'on emploie dans les bâtiments qui méritent plus d'attention, ſont dreſſés ſur le plat avec la doloire, & encore ſur le tranchant avec la colombe : ce travail eſt du reſſort des Tonneliers.

Pour ce qui eſt des barres, on les livre brutes aux Tonneliers, & c'eſt eux qui les dreſſent avec la doloire ou la plaine, & ils les aminciſſent par les deux bouts *a b* (*fig. 7*).

Le paliſſon prêt à être employé, forme, comme nous l'avons dit, de petites planches (*Fig. 6*) ; les barres, (*Fig. 7*), ſe terminent en tranchant par les deux bouts, afin qu'elles puiſſent s'ajuſter mieux dans les jables.

Dans la forêt d'Orléans les Marchands vendent les barres par cent, & ils ajoutent 8 chevilles par chaque barre.

On fend du Chêne de la même façon, pour en faire du bardeau qui ſert à couvrir des moulins ou d'autres bâtiments : on donne aſſez communément à ce bardeau 10 pouces de longueur ſur 5 de largeur, on le dreſſe avec la doloire : on l'attache ſur les couvertures avec des clous comme les ardoiſes.

§. 7. *Comment on fend les Echalas, les Gournables ou chevilles pour les Vaiſſeaux.*

Les échalas de vigne, qu'on nomme dans la forêt d'Orléans *du Charnier*, & dans le Bourdelois *de l'Œuvre*, ne ſont

Digitized by Google

pas toujours de bois de fente ; on les fait ſouvent de menues perches de Tilleul, de Saule, de Peuplier, d'Aune, de Genevrier, de Pin, de Chêne, &c, que l'on coupe à 4 pieds & demi de longueur : on les arrange par bottes de 50 échalas ; 25 de ces bottes font une charretée. Quand on dit que les échalas coûtent 12, 15 ou 18 liv. la charretée, on entend que 1250 échalas valent cette ſomme.

Les plus mauvais échalas de rondin, ſont ceux d'Aune, enſuite ceux de Marſeau, de Saule, de Peuplier ; ceux de Chêne ne valent guere mieux, parce qu'ils ne ſont que d'aubier. Les échalas de Pin ſont très-bons ; ceux de Genevrier ſont encore meilleurs ; & ſi l'on pouvoit en avoir de Cyprès & de Cedre, ils ſeroient de très-longue durée : je conviens que ces arbres ſont rares en France ; mais c'eſt parce qu'on ne veut pas les y multiplier ; car ils viennent avec une facilité étonnante, ſurtout dans les Provinces méridionales du Royaume.

On emploie rarement les gros troncs de bois blanc pour en faire des échalas de fente, parce qu'ils ne valent rien pour cet uſage quand le cœur n'eſt pas ſain ; & que quand ce bois eſt ſain, on l'emploie plus utilement à faire des barres, des ſemelles de galoches, des ſabots, de la voliche, &c. On refend en deux ou en trois les groſſes perches de Saule pour en faire des échalas. Ces perches ſe fendent comme celles qu'on deſtine à faire des cerceaux : comme nous en avons parlé à l'article des taillis, nous nous contenterons d'avertir, que quand on a fait de ces échalas refendus, il faut avoir ſoin de les lier par bottes, avec de bonnes hares qui puiſſent les ſerrer très-fortement, & qu'il ne faut employer ces échalas dans les vignes que quand ils ſont bien ſecs ; autrement, les brins en ſe ſéchant, deviendroient très-courbes, par la raiſon qu'en ſe ſéchant ſans avoir été contenus par aucun lien, la circonférence du bois qui contient plus d'humidité que le centre, ſe retireroit davantage, & l'on courroit riſque de rompre ces échalas en les piquant en terre.

Les échalas de Pin ſont faits de brins de 9, 10 ou 11 ans que l'on arrache : ſans les refendre, on ſe contente ſeulement de

Digitized by Google

les ébrancher & de les couper de longueur; on les lie enſuite par bottes pour les vendre.

Si l'on veut faire des échalas de Genevrier, on doit y deſtiner de jeunes pieds que l'on a ſoin d'émonder, pour les déterminer à former une tige bien droite. J'en ai fait tailler de cette façon qui ont formé de belles tiges; mais j'avois la précaution de laiſſer ramper au pied quelques branches dont l'ombre étouffoit l'herbe: le Genevrier a cet avantage, qu'il ſubſiſte dans les plus mauvais terreins; il eſt vrai qu'il y croît bien lentement, & qu'il n'y forme pas une auſſi belle tige que dans les terreins de médiocre qualité où l'on pourroit les élever avec plus d'avantage.

Dans la plupart des vignobles de l'Orléanois, on ne fait uſage que des échalas de fente de Chêne: voici comment on les fend dans la forêt.

Comme il n'eſt point eſſentiel que ces ſortes d'échalas aient une figure réguliere, on n'emploie à cet uſage que les arbres qui ſont trop noueux pour en faire du douvain, de la latte, de la cerche, &c.

On coupe ces arbres par billes de 4 pieds & demi de longueur (*Pl. XXVI. fig. 9*); on les fend d'abord en deux par le centre *AB*, comme on fend celles pour les barres; enſuite on diviſe encore chaque moitié en deux par la ligne *CD*, toujours du centre à la circonférence, ce qui donne quatre quartiers; chacun de ces quartiers eſt encore diviſé en deux parties par les lignes *E*, *F*, *G*, *H*; de ſorte que chaque bille fournit huit morceaux ou ſegments de cylindre *ACE* (*Fig. 10*), qui doivent être encore fendus de la maniere ſuivante.

On commence par les fendre par la ligne *GF* (*Fig. 10*); on emporte par copeaux avec le grand coutre la partie *H*, qui n'eſt que de l'écorce & de l'aubier; enſuite on fend la planche *AE*, *FG* par les lignes *I*, *K*, qui doivent toujours être des rayons qui ſe dirigent vers le centre *C*, & on en tire trois échalas (*Fig. 11*), qui ſont, pour la plus grande partie, d'aubier: autrefois on rejettoit entiérement l'aubier; mais maintenant, comme le bois eſt devenu plus rare, on emploie tout; quoi-

Digitized by Google

qu'un échalas d'aubier de Chêne dure moins qu'un rondin de ſaule : on fend le reſtant du quartier par la ligne *L M* ; & après avoir diviſé en deux le morceau *F G L M* par la ligne *N O*, on a deux échalas de bon bois ; enfin la portion *L M C*, étant encore fendue par la ligne *P Q*, on a un échalas triangulaire *P Q C* ; & comme le morceau *L M P Q* ſe trouve trop menu pour faire deux échalas, & trop gros pour n'en faire qu'un, on leve une tranche *R S*, qui n'eſt pas à la vérité propre à grande choſe.

Comme la forme des échalas de vigne eſt aſſez indifférente, & qu'on s'embarraſſe peu qu'ils aient un air de propreté, le Fendeur ne ſe donne pas la peine de les dreſſer avec le grand coutre : il les couche entre quatre piquets *A, B, C, D*, enfoncés en terre ; (*Fig. 12*,) où il les arrange comme en *G H*. Ils ſont ſupportés à chaque bout par deux morceaux de bois *E F*, afin que l'Ouvrier ait la facilité d'y paſſer les harres pour les lier en bottes comme dans la Figure 13 : chacune de ces bottes doit contenir 50 échalas ; 25 de ces bottes, comme nous l'avons dit, font une charretée, & la quantité de 1250 échalas.

Les Ouvriers ont grande attention de mettre vers la circonférence des bottes & en parement, les échalas faits de cœur de Chêne, & de renfermer au centre ceux d'aubier.

Outre les échalas pour les vignes, on en fait d'autres pour les treillages des eſpaliers ; ceux-ci ont depuis 6 juſqu'à 7 pieds & demi de longueur ; & comme ils doivent être dreſſés avec la plaine par les Jardiniers, & quelquefois à la varlope par les Menuiſiers, on les fait de bois plus parfait. Au reſte, la maniere de les fendre eſt la même que celle des échalas de vigne.

Les gournables ou chevilles que l'on emploie dans la conſtruction des Vaiſſeaux, ſe font de pur cœur de Chêne : il eſt important que ce bois ne ſoit point gras ; le plus fort eſt toujours le meilleur. On fend les gournables comme les échalas ; leur longueur doit être depuis 24 pouces juſqu'à 36 ſur 2 pouc. & demi ou 3 pouces d'équarriſſage. Les gournables pour les Vaiſſeaux de 80 pieces de canon doivent avoir 15 lignes d'équarriſſage ; 14 lignes pour les Vaiſſeaux de 74 & de 64 canons ;

Digitized by Google

13 lignes pour ceux de 50 pieces ; & 12 lignes pour les Frégates : on les vend au millier.

§. 8. *Comment on fend les lattes pour la tuile & l'ardoiſe.*

Juſqu'à préſent je n'ai expliqué que la maniere de fendre les ouvrages les plus communs : ces opérations ſont ordinairement commiſes aux Apprentifs-Ouvriers ; maintenant je vais parler des ouvrages de fente qui exigent plus d'adreſſe & d'expérience : les lattes ſont de ce genre.

On doit avoir déja remarqué que les Fendeurs diviſent leurs quartiers ſuivant deux directions ; tantôt ils les fendent ſuivant les lignes dirigées, comme *AB*, ou *CD*, (*Pl. XXVII. fig. 1*) ; d'autres fois ſuivant des lignes qui forment des rayons *EF*, *EG*, *EH*, *EI*, &c ; mais on doit obſerver qu'ils ne fendent leur bois ſuivant les lignes *AB*, *CD*, &c, que pour les premieres diviſions où il reſte beaucoup de bois, & que les ſubdiviſions qui ſont plus difficiles à exécuter, parce que les pieces qu'on leve ſont minces, ſe doivent faire toujours ſuivant les directions *EF*, *EG*, &c. La raiſon de cela eſt, qu'ils ont apperçu que la fente ſe fait toujours plus réguliérement par des lignes qui s'étendent du centre à la circonférence ; c'eſt-à-dire, ſuivant la direction des inſertions ou mailles, que dans toute autre direction ; & l'on en comprendra la raiſon, ſi l'on veut recourir à ce que j'ai dit dans la *Phyſique des Arbres*, que le tronc d'un arbre eſt formé par des couches qui ſe recouvrent les unes les autres, & qui forment ſur l'aire de la coupe d'un tronçon de bois les cercles *L*, *L*, *L*, *L*, &c. Comme ces cercles ſont plus durs que la ſubſtance qui les unit, cela fait que, quand on dirige la fente ſuivant les lignes *AB*, ou *CD*, &c, il s'y fait des éclats qui ſe détachent des cercles, où le bois a moins d'adhérence, pour reſter unis aux cercles qui ont plus de denſité. La même choſe n'arrive pas quand on fend le bois ſuivant les lignes *EF*, *EG*, *EH*, &c, qui coupent perpendiculairement les cercles *L*, *L*, *L*. Nous avons encore fait remarquer dans le même Traité, qu'on voyoit ſur la coupe d'une piece de bois,

Digitized by Google

des lignes qui s'étendent du centre à la circonférence : Grew compare ces lignes aux lignes horaires des Cadrans ; il les nomme *inſertions* ou *mailles* ; il dit qu'elles ſont formées par le tiſſu cellulaire ; qu'on les apperçoit par plaques brillantes ſur le plat d'un morceau de bois fendu : or il eſt certain que le bois a beaucoup de diſpoſition à ſe fendre par ces points ; & que c'eſt ce qui fait que les arbres ne ſe fendent jamais plus réguliérement, que ſuivant les rayons qui s'étendent du centre à la circonférence. Quelque jugement que l'on porte de cette théorie, le fait n'eſt pas moins certain ; & les Fendeurs ſavent très-bien que leur fente ſeroit peu réguliere, s'ils levoient les pieces minces & délicates ſuivant toute autre direction que *E F*, *E G*, *E H*, &c. Il y a encore une remarque générale à faire & qui eſt importante ; c'eſt que la fente ſe conduit mieux quand les deux portions qu'on ſépare, ſont à peu-près de même épaiſſeur, que quand l'une ſe trouve fort épaiſſe & l'autre très-mince ; c'eſt ce qui fait que les Fendeurs ſéparent toujours, autant qu'il leur eſt poſſible, leurs pieces par moitié ou par tiers : s'ils ont à fendre le quartier *E*, *F* (*Pl. XXVII*, *fig.* 1), en 4 tranches, ils ne commenceront pas par placer leur coutre en *a E*, mais en *b E* ; enſuite ils diviſeront chaque morceau en deux, par les lignes *a E* & *c E*.

Par la même raiſon, s'ils ont à fendre en lattes le quartier *a b c* (*Fig.* 2), ils commenceront par mettre le coutre en *d d*, puis en *e e*, & enſuite en *f f* ; chaque tranche ſera diviſée en lattes, d'abord par la ligne 1, 1, puis par les lignes 2, 2, enſuite par les lignes 3, 3, &c.

Achevons d'expliquer par un exemple, la maniere de fendre les lattes quarrées pour la tuile.

On choiſit pour cela des Chênes ſans nœuds & les plus propres à la fente ; on les coupe par billes de 4 pieds de longueur, que nous ſuppoſerons avoir 9 pouces de diametre ; on les fend d'abord en deux ; chaque moitié encore en deux ; enfin chacun de ces quartiers encore en deux ; ainſi de chaque bille, l'Ouvrier retire huit quartelles ſemblables à *a b c* (*Fig.* 2), qui ſont 5 pouces de *b* en *c*, & 3 & demi de *a* en *c*.

Il

Digitized by Google

Il commence par fendre ces quartiers ſuivant la ligne *d d* (*Fig.* 2), puis *e e*, puis par la ligne *f f*. Il emporte avec le grand coutre l'écorce & une partie de l'aubier *a g e*; enſuite il leve dans la tranche *a c*, *e e*, trois échalas qui ſont preſque entiérement d'aubier, & qui n'ont que 4 pieds de longueur, au lieu de 4 pieds & demi qu'ils devroient avoir; c'eſt la tranche *d d*, *e e*, qui fournit des lattes; cette tranche doit avoir 15 à 16 lignes d'épaiſſeur, parce qu'elle donne la largeur des lattes pour la tuile, qu'on nomme *lattes quarrées*. L'Ouvrier commence par la diviſer en deux par la ligne 1 1; enſuite il fend chaque moitié en deux, par les lignes 2, 2, de ſorte que chaque quart lui fournit trois lattes qui doivent avoir 2 lignes & demie ou 3 lignes d'épaiſſeur.

La ligne *e e* étant plus longue que la ligne *d d*, les lattes doivent être plus épaiſſes d'un côté que de l'autre; les Couvreurs mettent le côté le plus épais en en haut, pour recevoir le crochet de la tuile.

Quand une latte ſe trouve conſidérablement plus épaiſſe par un de ſes bouts que par l'autre, le Fendeur la met entre les deux fourchets de l'attelier; il la courbe en en bas; il appuie deſſus avec ſa main gauche; & avec ſon coutre à deux biſeaux, il en enleve un copeau qu'il conduit juſqu'au bout de la latte; ou bien il ſe contente d'enlever une partie de l'épaiſſeur du bois avec le grand coutre.

Dans une bille de 9 pouces de diametre, la ſeule couronne dont *d d*, *e e* fait une partie, fourniroit environ 96 lattes. L'Ouvrier arrange enſuite les lattes par bottes de 50, (*Fig.* 4), entre quatre chevilles, diſpoſées comme le voit (*Fig.* 5).

Il ne faut que 20 bottes pour faire une charretée, par conſéquent la charretée de lattes ne contient que 1000 lattes. Souvent la latte ſe vend au cent de bottes.

On fend pour Paris, & on débite en lattes quarrées la tranche *a c e e* (*Fig.* 2), qui n'eſt preſque que de l'aubier. On nomme cette latte, *latte blanche*; elle ſert à latter les parties qui doivent être recouvertes de plâtre, comme plafonds, cloiſons, &c: les Maçons prétendent que la latte de cœur de Chêne tache le

Digitized by Google

plâtre; mais ce peut être un prétexte pour employer la latte blanche qui leur coûte moins que l'autre. Dans la forêt d'Orléans, on fait des échalas avec cette tranche. Les lattes à ardoise se fendent comme celles pour la tuile; elles ont de même quatre pieds de longueur, environ deux lignes & demie d'épaisseur; mais comme elles doivent avoir 3 pouces & demi ou 4 pouces de largeur, il faut que la tranche *fgde* (*Fig.* 3), ait 4 pouces d'épaisseur, ce qui oblige de choisir des arbres plus gros, & souvent on renonce à faire des échalas au-dessus de la tranche *fg*, & en ce cas la ligne *fg*; est placée au bord de l'aubier, & l'on tire de la latte de la tranche *de*, *ab*: les bottes de lattes voliches ne sont que de 25 lattes.

A l'égard du triangle *hikl*, (*Fig.* 3), on a coutume d'en faire des échalas: nous remarquerons en passant, que les lattes qu'on emploie en échalas sont peu estimées, non-seulement parce qu'elles sont d'un demi-pied plus courtes que les autres, mais encore parce que celles qui sont prises dans la tranche *acee* (*Fig.* 2), ne sont presque entiérement que de l'aubier.

§. 9. *Comment on fend le douvain, le merrain ou traversin, c'est-à-dire, les douves ou douelles de fond, & celles de long pour les futailles.*

La maniere de fendre les douves ou douelles pour les futailles, differe peu de celle que nous avons expliqué pour les lattes.

Il faut choisir du bois de belle fente qui ne soit point trop gras: il est nécessaire que les rondines soient d'autant plus grosses, qu'on a à faire des douves pour de plus grosses pieces, parce que celles qui sont destinées pour de grosses futailles, sont ordinairement plus larges que celles qu'on doit employer pour des barrils, & qu'on prend toujours la largeur des douves dans le même sens que les lattes de la *Figure* 3; il est évident que la largeur des lattes quarrées, étant de 15, 16 ou au plus 18 lignes, elles peuvent être prises dans un arbre moins gros, que les douves qui ont 4, 5 & même 6 & 7 pouces de largeur.

Digitized by Google

Les Tonneliers ne trouvent jamais le merrain trop large, parce qu'il avance d'autant plus leur ouvrage; néanmoins plus les douves de long ſont étroites, meilleures en ſont les futailles; & j'en ai vu de très-belles dont les douves n'avoient que 2 pouces, 2 pouces & demi ou 3 pouces de largeur.

J'ai dit qu'il falloit choiſir pour le merrain des arbres de belle fente: on en ſentira la néceſſité, quand on fera attention que les futailles qui ne ſont aſſemblées qu'à plat-joint, doivent contenir des liqueurs précieuſes, aſſez exactement pour ne point courir riſque qu'il s'en perde dans les tranſports; or des nœuds qui donneroient aux douves des contours irréguliers, ou qui occaſionneroient un défaut de bois, ne conviendroient point à un aſſemblage exact à plat-joint, ſurtout pour des planches qui n'ont qu'une petite épaiſſeur.

Les futailles qui ſeroient faites avec du bois perméable aux liqueurs, occaſionneroient un grand coulage; c'eſt pour cela qu'on n'y emploie aucuns bois blancs, tels que Saule, Tremble, Peuplier, Tilleul, &c: on n'emploie communément pour les futailles qui doivent contenir du vin ou de l'eau-de-vie, que du Chêne.

Dans le Limouſin, l'Angoumois, &c, on fait de très-bonnes futailles avec le jeune Châtaigner; j'ai vu de groſſes tonnes faites avec de l'Acacia; enfin dans les Provinces méridionales du Royaume, on fait du merrain avec le Mûrier blanc.

On rebute le Chêne qui eſt trop gras, non-ſeulement parce que ce bois eſt perméable aux liqueurs, mais encore parce que comme il eſt fort caſſant, quelque douve pourroit ſe rompre, lorſqu'on roule des pieces pleines ſur un terrein dur où elles pourroient rencontrer un caillou.

Le bois de Chêne extrêmement gras, prend une couleur rouſſe bien différente du bon Chêne dont le bois eſt preſque blanc; c'eſt pourquoi il eſt défendu par les Statuts des Tonneliers d'Orléans, d'employer pour les futailles où l'on renferme des liqueurs, aucunes douves de bois rouge ou vergeté, excepté la douve du bondon qu'il leur eſt permis de mettre de ce bois.

Digitized by Google

Dans les Ports où l'on fait de groſſes recettes de douvain, outre les marques extérieures qui font juger de la qualité du bois, on éprouve les douves en les frappant le plus fortement qu'il eſt poſſible ſur l'angle d'une enclume ou d'une groſſe pierre fort dure : alors ſi elles réſiſtent à ce coup, ou ſi elles ſe rompent, on juge de la qualité de leur bois par les éclats qu'elles forment : ſi elles rompent net & ſans éclats, c'eſt ſigne que le bois eſt gras ; & quand il eſt trop gras, on le rebute. Il eſt bon que ceux qui font exploiter des bois, ſoient avertis des défauts qui pourroient empêcher les Tonneliers d'acheter leur merrain, afin qu'ils évitent de laiſſer employer à cet uſage certains bois qui n'y ſeroient pas propres.

On fait néanmoins à deſſein du merrain & du traverſin avec du Chêne rouge très-gras, avec du Hêtre, ou même avec des bois blancs ; mais ces douves ne ſont propres qu'à faire des tonnes pour le ſucre, des barrils pour renfermer de la clincaillerie ou d'autres marchandiſes ſeches ; & pour ces objets, où l'exactitude n'eſt pas auſſi néceſſaire que quand il s'agit de contenir des liqueurs, on tient les douves fort minces.

Enfin, quand on a choiſi le bois convenable à l'uſage qu'on veut faire des futailles, on coupe les billes plus ou moins longues, ſuivant la grandeur des tonneaux qu'on ſe propoſe de conſtruire. On fend d'abord les billes par quartiers, comme quand on veut faire de la latte ; mais comme il arrive ſouvent que les billes ſont trop courtes pour des échalas ou des lattes, dans les parties qu'on n'emploie pas en merrain, on fait enſorte que le ſegment qu'on fait au-deſſus de *fg*, (*Fig. 3*), emporte tout l'aubier, parce qu'il eſt important qu'il n'y en ait abſolument point dans les douves. On leve enſuite une tranche ſemblable *fg de*, à laquelle on donne la largeur que les douves doivent avoir ; enfin on diviſe cette tranche, ſuivant les lignes 1, 1, 2, 2, &c, en obſervant de donner aux douves une épaiſſeur proportionnée à leur longueur.

A l'égard des tranches *h*, *i*, *k*, *l*, on peut les couper de longueur, & les fendre pour en faire des gournables ou chevilles pour la conſtruction des Vaiſſeaux, ſuppoſé toutefois que ce

Digitized by Google

bois ſoit bien ſain, & ne ſoit pas gras; car dans les recettes des gournables, les prépoſés ſont très-difficiles ſur la qualité du bois, & ils rebutent abſolument celui qui a quelque marque de retour.

Comme l'induſtrie du Fendeur conſiſte à employer utilement tout ſon bois; s'il ne peut pas trouver dans la tranche *d e a b*, (*Fig. 3*), des douves pour de groſſes futailles, il eſſayera d'en débiter pour des barrils, ou des lattes voliches qu'on emploie ſur les jointures des batteaux, ou pour des ouvrages de moindre conſéquence; car ces ſortes de billes ſont trop courtes pour les débiter en lattes propres aux Couvreurs.

Quand le douvain eſt fendu, le Fendeur le dégauchit groſſiérement avec le grand coutre à un biſeau: on le vend en cet état aux Tonneliers, qui le dreſſent ſur le plat avec la doloire, & ſur le chant avec leur colombe; ces opérations ſont partie de l'art du Tonnelier dont il n'eſt pas ici queſtion.

§. 10. *Tarif de la longueur, largeur & épaiſſeur du traverſin & du merrain pour quelques futailles de différentes grandeurs.*

	Longueur.	*Largeur.*	*Epaiſſeur.*
Pieces de 4.			
Merrain.	51 pouces.	6 pouces.	15 lignes.
Traverſin. . . .	38 pouces.	7 pouces.	18 lignes.
Pieces de 3.			
Merrain.	48 pouces.	6 pouces.	15 lignes.
Traverſin. . . .	34 pouces.	7 pouces.	15 lignes.
Pieces de 2.			
Merrain.	45 pouces.	6 pouces.	12 lignes.
Traverſin. . . .	30 pouces.	7 pouces.	14 lignes.
Demi-queue.			
Merrain.	36 à 37 pouc.	5 à 6 pouces.	7 à 9 lignes.
Traverſin. . . .	24 à 25 pouc.	5 à 8 pouces.	7 à 9 lignes.

Les Fendeurs ont ſoin de mettre de côté les pieces les plus courtes ou celles qui ſont échancrées par les bouts, parce

Digitized by Google

qu'elles peuvent être employées à faire des chanteaux ou *accoinſons* pour les fonds.

Comme les jauges varient ſelon les différentes Provinces, on doit proportionner la longueur des douves à celle des futailles, qui ſont le plus en uſage dans le pays où l'on en doit faire la conſommation.

Quand les Tonneliers n'emploient que des douves étroites, leur ouvrage en eſt bien meilleur; mais auſſi leur prix doit être moindre que celui des plus larges, parce qu'il en entre beaucoup plus que de celles-ci dans la conſtruction d'une futaille.

A Orléans, les Tonneliers achetent ordinairement le merrain au millier, aſſorti & compoſé de 1400 douelles ou douves de long, & 700 de douves de fond, propres à faire des maîtreſſes pieces & des chanteaux.

Le merrain pour les demi-queues, jauge d'Orléans, a deux pieds 6 pouces de longueur, 5 à 6 pouces de largeur: le traverſin a 2 pieds de longueur ſur 6 à 7 pouces de largeur; l'épaiſſeur de toutes ces douves, tant de long que de fond, eſt de 5, 6 ou 7 lignes au ſortir des mains du Fendeur.

Les Tonneliers ont grande attention de flairer les douves avant de les employer, pour s'aſſurer ſi elles n'ont aucune mauvaiſe odeur; car comme ils répondent du vin qui contracteroit un goût de fût dans les futailles qu'ils vendent, il leur eſt important d'éviter cette perte. Il m'eſt arrivé d'avoir fait remplir de bon vin, des tierçons que j'avois fait faire avec des douves puantes que les Tonneliers avoient rebutées; & ce vin n'y a pris aucun goût: il eſt cependant certain qu'il y a des futailles qui gâtent le vin; mais je puis aſſurer que ni les Fendeurs ni les Tonneliers n'ont point de méthode ſûre pour les connoître parfaitement: ils rebutent abſolument les douves faites avec du bois du pied des arbres où il s'eſt trouvé des fourmillieres, quoiqu'il ne ſoit pas certain qu'elles puiſſent gâter le vin.

Digitized by Google

§. II. *Maniere de fendre les Cerches pour les Boiſſeliers.*

LES Cerches ſont des planches minces, de bois de fil, & fendues comme les douves : elles ſervent à faire les caiſſes des tambours, les bordures des tamis, les ſeilles, les minots, les boiſſeaux & d'autres meſures de toutes grandeurs juſqu'au demi-litron, qui eſt la plus petite meſure pour les grains.

Les cerches ſont toutes faites de bois de Chêne; & l'on choiſit pour ces ouvrages les bois de la plus belle fente.

La cerche eſt plus avantageuſe au Marchand que le merrain; le merrain plus que la latte; & la latte plus que les échalas.

Les Marchands vendent aux Boiſſeliers pour faire des ſeilles, des boiſſeaux, &c, des cerches de trois eſpeces : celles qui retiennent le nom de *cerches* pour le corps des ſeaux, ont depuis 10 pouces juſqu'à un pied, ou 13 pouces de largeur ſur 3 pieds, ou 3 pieds 6 pouces de longueur, & 3 à 4 lignes d'épaiſſeur, dreſſées à la plaine. Les cerches qu'on nomme *bordures*, ſont de la même longueur & de la même épaiſſeur, mais elles n'ont que 4 à 5 ou 6 pouces de largeur. On en fournit encore qu'on nomme *garnitures* ou *Apreſt-marchand* : celles-ci ne différent des *bordures*, que parce qu'elles ont 6, 7 ou 9 pouces de largeur.

Les cerches pour les minots, ont quatre pieds & demi de longueur ſur 14, 15, 16 ou 17 pouces de largeur : les plus larges ſont réſervées pour les caiſſes de tambours : on vend encore aux Boiſſeliers des *enfonçures* ; ce ſont des planches fendues : celles pour les ſeilles ont 10 à 12 pouces en quarré, & 5 à 6 lignes d'épaiſſeur : il s'en fait de plus grandes pour les minots.

Les Marchands ont coutume de livrer par *aſſortiment* aux Boiſſeliers les cerches & enfonçures : un aſſortiment eſt compoſé de huit bottes de grandes cerches ; chaque botte en contient ſix, en tout 48 ; plus, 16 bottes de garnitures ou *Apreſt-marchand* : ces bottes contiennent 12 cerches, en tout 192 :

Digitized by Google

les bottes de bordures contiennent plus de 12 cerches, & leur nombre augmente à proportion qu'elles ſont plus étroites; enfin pour compléter un pareil aſſortiment, on livre ſix fonds pour chaque botte de grandes cerches, en tout 48.

Dans quelques endroits, une fourniture complette eſt compoſée de 108 corps de ſeaux en 18 bottes; plus, 108 bordures en 9 bottes, ou 216 bordures diſtribuées en 18 bottes & 108 fonds.

Une bille de belle fente, de 3 pieds 6 pouces de longueur & de 4 pieds de diametre, peut fournir 200 cerches pour corps de ſeaux; ce qu'on retranche du cœur avant de la fendre, fournit de bons échalas. On donne à peu-près 7 liv. aux Fendeurs pour fendre un aſſortiment complet.

On pourroit imaginer que pour avoir des cerches d'un pied, & de 14 pouces de largeur, il faudroit fendre l'arbre par ſon diametre, & enſuite par des lignes paralleles pour fournir de la garniture & de la bordure, mais cela n'eſt pas praticable; il faut néceſſairement carteler l'arbre, ainſi que nous l'avons dit pour débiter la latte, & comme nous le ferons voir encore dans le paragraphe ſuivant.

§. 12. *Ordre que ſuivent les Fendeurs dans leur travail.*

Un arbre ſuppoſé tel que celui de la Planche XXVII. (*Fig. 6*) & marqué *A*, ne pouvant être propre à faire une belle piece de charpente à cauſe des branches *a*, *b*, *c*, & des nœuds qui s'y rencontrent, on l'abandonne aux Fendeurs qui le ſcient par billes, pour les débiter en ouvrages auxquels on les juge propres, relativement à leur groſſeur & à la longueur qu'il eſt poſſible de donner à chaque bille.

En ſuppoſant qu'un pareil arbre a 12 pieds de circonférence par le pied; on commence par donner un trait de ſcie en *e*, pour en ſéparer la culaſſe (*Fig. 7*), qu'a fourni l'abattage. On fend cette culaſſe en deux par la ligne *g g*; chaque moitié encore en deux par les lignes *h*, *h*, ce qui donne des quartiers comme la *Figure 8*; on ôte le bois du cœur de ces quartiers,

Digitized by Google

quartiers, représenté par le triangle ponctué *kk* (*Fig. 8*) : on fend enſuite ces quartiers par les lignes *n*, *n*, *n*, (*Fig. 9*) ; enfin on refend ces tranches par planches de demi-pouce d'épaiſſeur, qui ſervent à faire des fonds de ſeaux. Comme les culaſſes ne peuvent pas fournir tous les fonds néceſſaires, on y ſupplée en coupant une rondelle entre les nœuds du corps de l'arbre ; comme par exemple en *a b* de la *Figure 6*, lorſqu'on peut y en trouver une de 7, 8, 9 ou 10 pouces de longueur : quelques-uns de ces fonds ſont faits de deux pieces ; alors on les aſſujettit avec de petits gougeons de fer.

Lorſqu'on peut lever dans le même arbre, entre *a* & *e* (*Fig. 6*), une bille bien ſaine & ſans nœuds, de 3 pieds cinq à ſix pouces de longueur, on la deſtine à faire de la cerche pour les corps de ſeaux.

Suppoſons qu'une bille telle que celle de la *Figure* 10, ſe trouve avoir 3 pieds 6 pouces de longueur, & 4 pieds de diametre : pour la débiter en cerches, l'Ouvrier qui doit la fendre en deux par la ligne ponctuée *r r*, place perpendiculairement le tranchant de la cognée ſur cette ligne ; & frappant ſur la tête de la cognée avec la mailloche *t* (*Fig. 11*), il commence une petite fente vers chaque extrémité du diametre *rr* (*Fig.* 10).

Quand ces deux ouvertures ſont faites, il place dans chacune le tranchant d'un coin de bois de Charme, de Cormier ou de tout autre bois bien dur : ces coins *x* (*Fig. 11*) ſont fort longs, & ils ont peu d'épaiſſeur ; & par cette raiſon, la tête de la cognée ſuffit pour ouvrir une fente ; ſouvent même il n'eſt pas beſoin d'employer un troiſieme coin pour diviſer en deux une pareille bille ; néanmoins lorſque le Fendeur apperçoit quelques éclats qui tendent à interrompre le droit fil du bois, il introduit en cet endroit un troiſieme coin qui procure une ſéparation réguliere des deux moitiés : chaque moitié eſt fendue enſuite en deux par la ligne *y y* (*Fig. 12*), & les quartiers de même en deux, par les lignes *z*, *z* ; puis ces chanteaux, dont le Fendeur enleve le bois du cœur qui fait un triangle, comme *k k* (*Fig. 13*), le ſont auſſi en cartelles par les lignes *&*, *&* ; & celles-ci ſont encore fendues en deux pour en former d'au-

Digitized by Google

tres plus minces ; on porte celles-ci dans la loge où l'on travaille les cerches.

Mais en levant le triangle *k k*, il faut que le Fendeur prenne garde que la partie *m o*, *n o*, (*Fig. 14*), porte 11 à 12 pouces, qui eſt la largeur requiſe pour faire les cerches de ſeaux, dans un arbre de 4 pieds de diametre. Comme on ſe contente ordinairement de lever des cerches de 11 à 12 pouces de largeur, ce qui fait 22 à 24 pouces, le Fendeur peut emporter un priſme de 10 pouces de hauteur en *k k* (*Fig. 13*) ; & en ôtant, comme nous allons le dire, deux pouces de bois en *o*, il lui reſte un madrier de 12 pouces de *m* en *o*, & de 3 pieds 5 à 6 pouces de *m* en *n* ; on porte ces madriers à la loge des Fendeurs où l'on acheve de fendre les cerches. En ſuppoſant qu'une tronce (*Fig. 10*), ait 4 pieds de diametre, c'eſt-à-dire, 144 pouces de circonférence, chaque tranche ou chaque ſeizieme de cette tronce (*Figure 14*), doit avoir 9 pouces d'épaiſſeur du côté de *o o* ; mais elle n'aura au plus que 3 pouces du côté de *m n*. Comme dans chacune de ces ſeiziemes parties, on doit lever 12 cerches, il faut partager le côté *o* en 12 parties, & auſſi le côté *m n* en 12 ; & quand les cerches ſeront fendues, elles auront 9 lignes d'épaiſſeur du côté de *o*, & ſeulement 3 lignes du côté de *m n*. Les Fendeurs, ſans prendre aucune meſure, exécutent cependant ces diviſions très-exactement : reprenons l'ordre de leur travail.

Le Fendeur ayant un genou en terre, & tenant de la main droite le coutre, emporte, en hachant, le ſecteur *o*, *q*, *o* (*Fig.* 14) ; ainſi il équarrit la piece en emportant l'écorce avec une partie de l'aubier ; cela ſe fait avec un coutre à deux biſeaux, dont la lame a un pied de longueur : il fend enſuite ſur la fourche ou l'attelier (*Pl. XXV. fig. 1*), la tranche en 2 par la ligne *p q* (*Fig. 14*) ; il fend encore chaque moitié en 3, & chaque tiers en 2, ce qui fait les 12 cerches.

J'ai dit ci-deſſus comment l'Ouvrier conduit la fente bien droite ; mais je dois faire remarquer ici que quand les arbres ſont moins gros, comme les cartelles forment un coin plus aigu, il ne ſeroit pas poſſible de diviſer le côté *n m* (*Fig. 14*), en

Digitized by Google

autant de cerches que le côté *o*; par exemple, si l'arbre n'avoit que 36 pouces de diametre, c'est-à-dire, 108 pouces de circonférence, chaque cartelle d'un seizieme ne pourroit avoir que 6 pouces & demi d'épaisseur du côté de *n*, pendant que celle que l'on tireroit d'une rondelle de 4 pieds de diametre, auroit 9 pouces; & par conséquent si l'on vouloit conserver aux cerches la même épaisseur du côté de *n*, on n'en pourroit tirer que 8 au lieu de 12; cependant on pourroit refendre la partie *o* en 12, puisque la partie *n* de la bille de quatre pieds de diametre peut être divisée en cette quantité, quoiqu'elle n'ait que 3 pouces au plus de largeur; mais la cartelle d'une bille de 3 pieds de diametre, n'a que 18 pouces de largeur de *n* en *o* (*Fig. 13*): si en ôtant le cœur de cette cartelle, & en la pelant de son écorce, on en tiroit un pied de bois, comme on fait aux cartelles d'une bille de 4 pieds, cette cartelle ne se trouveroit plus avoir que 6 pouces de largeur, & elle ne pourroit fournir que de la bordure. Pour tirer de ces cartelles des cerches pour les seaux, on se contente de n'enlever que 5 pouces ou 5 pouces & demi du cœur, & on ne retranche qu'un pouce & demi du côté de l'écorce; alors la largeur de cette cartelle sera de 11 pouces, ce qui est suffisant pour faire des corps de seaux; mais aussi chaque cartelle n'aura que 2 pouces ou 24 lignes d'épaisseur du côté de *n* (*Fig. 15*), ce qui ne peut fournir que 8 ou 9 cerches; & comme on perdroit du bois en ne levant que 8 cerches du côté de *o*, on commence par faire deux levées *r* & *s* (*Fig. 15*), dans la partie la plus épaisse, avec lesquelles on fait des bordures ou de *l'apprêt-marchand*; reste la piece *on*, qu'on fend en deux; puis chacune de ces moitiés encore en deux, & encore chacune de ces pieces en deux, & on aura 8 cerches pour des corps de seaux; ce qui aura été retranché du cœur, fournira de très-bons échalas, mais qui n'auront que 3 pieds 5 à 6 pouces de longueur; en tout cas on pourroit en faire des gournables.

Quand les billes n'ont que 2 pieds & demi de diametre, on ne peut tirer que 4 cerches dans la partie *on*, & de la bordure dans les levées *r*, *s*; si les troncs sont encore moins

Digitized by Google

groſſes, on n'en tire que de l'*apprêt-marchand* & des bordures.

Lorſque les nœuds & les branches ne permettent de donner aux billes que 2 pieds & demi de longueur, on n'en tire que des cerches pour les quarts ou les litrons, & de la bordure pour l'aſſortiment de ces ouvrages.

Il arrive quelquefois qu'une cerche fendue a trop d'épaiſſeur du côté de l'aubier; alors le Fendeur prend le coutre à un biſeau, avec lequel il enleve un *bordillon*, qui eſt une bordure mince & étroite qui ſert à lier les bottes; & ſi le bois n'eſt pas aſſez épais pour permetre de faire cette levée, il n'enleve ſeulement que quelques copeaux, ce qui épargne de la peine au Planeur.

Quand les billes ſont trop menues pour faire de la cerche, on les débite en merrain, en traverſin, en lattes, ou en échalas.

Les trois Ouvriers qui ſont ordinairement attachés à une loge, ſe réuniſſent pour mener le paſſe-par-tout & couper les billes. Chacun ſe diſtribue & ſe charge d'une partie de l'ouvrage: l'un cartelle & enleve le cœur du bois des billes; l'autre écorce les cartelles & fend les cerches, les bordures & les fonds. Ces fonds ſortent des mains du Fendeur dans l'état où ils doivent être pour être vendus; mais les cerches doivent paſſer par les mains du Planeur pour être miſes d'épaiſſeur.

Le banc à dreſſer (*Pl. XXVIII. fig. 1*), eſt compoſé d'une planche inclinée *a b*, de 4 pieds & demi de longueur, 8 pouces de largeur, un pouce & demi d'épaiſſeur: près l'un de ſes bords & environ à 2 pieds du bout antérieur *b*, cette planche eſt percée en *g* d'un trou, pour recevoir la queue d'un mentonnet *h*; cette queue eſt fermement aſſujettie dans la planche du deſſous *c d*: la planche ſupérieure *a b*; eſt ſoutenue à 2 pieds du terrein par 2 pieds *i i*, qui entrent d'un bon demi-pied en terre, & la partie *c* du bas de cette même planche eſt arrêtée par quelques piquets & chargée d'un gros tronc d'arbre *k*, qui augmente ſa ſolidité; la planche du deſſous excede par le bout *d*, de 8 à 9 pouces l'à-plomb de la planche inclinée; elle a un mouvement de charniere en *a*, où elle eſt retenue à l'aiſe par une cheville

Digitized by Google

clavetée ; de ſorte que quand le Planeur veut changer la ſituation de ſa cerche, il éleve le mentonnet *h*, en ſoulevant le bout *d* de la planche avec ſon pied ; quand il a placé convenablement ſur la planche ſupérieure la cerche *l m*, il l'aſſujettit fermement en cette ſituation, en appuyant ſon pied ſur l'extrémité *d* de la planche de deſſous, qui lui fournit un levier aſſez long pour preſſer fortement le mentonnet *h* contre la cerche *l m* : après quoi il enleve des copeaux avec ſa plane, & il diminue l'épaiſſeur qui eſt toujours trop grande du côté de l'aubier ; il retourne la cerche pour en faire autant à la partie qui étoit ſous le mentonnet. Quand ce côté de la cerche eſt réduit à peu-près à la même épaiſſeur que le côté qui répondoit au cœur du bois, le Planeur, pour s'aſſurer ſi cette cerche eſt de l'épaiſſeur convenable dans toute ſa longueur, la retire du banc ; il en poſe un bout à terre, la fait ployer d'abord dans une partie, enſuite dans une autre (*Fig.* 2) ; & après avoir reconnu par la roideur de la cerche l'endroit où il y a trop de bois, il la remet ſur la planche *a b*, pour enlever ce ſurplus avec la plane ; il retire enſuite cette planche, la fait plier en aile de moulin pour voir ſi l'épaiſſeur eſt égale vers les deux bords ; la grande habitude qu'il a contractée, lui facilite le moyen de la réduire en très-peu de temps, à l'épaiſſeur convenable dans toute ſa longueur ; après quoi, & afin qu'elle ne ſe deſſéche point, il la couvre d'un tas de copeaux verds.

Le Fendeur & le Planeur continuent ainſi leur travail juſqu'au ſoir, & finiſſent par rouler les cerches par bottes, comme nous allons l'expliquer.

Quand il eſt queſtion de rouler les cerches, le Fendeur & le Planeur ſe réuniſſent pour travailler de concert à cette opération. D'abord ils piquent en terre deux barres de fer *A A* (*Fig.* 3), qu'on nomme *chenets*, pointues par un bout, & percées par en haut de pluſieurs trous, dans leſquels ils ajuſtent les crochets *B B* avec des clavettes : ces crochets ſoutiennent à différentes hauteurs, & ſuivant la longueur des cerches, la tringle de fer *C C*.

On place cet établiſſement au-deſſus du vent & vis-à-vis un

Digitized by Google

grand feu de copeaux *D* (*Fig. 4*), auquel on préſente les cerches *E* (*Fig. 3 & 4*).

Le bois qui eſt de bonne qualité, au lieu d'un œil rougeâtre qu'il avoit, devient blanc lorſqu'il eſt chauffé : il n'en eſt pas de même du bois roux ; celui-ci ne perd jamais cette couleur : au reſte, les cerches échauffées deviennent fort tendres & capables de ſe plier à volonté ; de temps en temps on les retire, on les retourne & on appuie le genou deſſus (*Fig.* 2), pour connoître ſi elles ont acquis de la ſoupleſſe : pendant que le bois chauffe, le Fendeur prend un battant ou une demi-bordure ou bordurette (*Fig. 5*), qui eſt une bordure manquée, étroite & mince ; il fait un trou à chaque bout ; il la plie en rond ; il paſſe dans les trous une laniere (*Fig. 6*), qui eſt faite d'un copeau de bois verd fort mince, levé avec la plane ſur une jeune branche de Charme ou de Chêne ; enſuite il fait tourner chaque bout de cette laniere autour de la bordurette ; & pour l'arrêter, il en paſſe l'extrémité entre la laniere & le bout de la bordurette ; enſorte que plus les bouts de la bordurette font d'effort pour s'écarter, plus le nœud ſe reſſerre ; ce nœud eſt repréſenté en *H* (*Fig. 8*) : le diametre total du lien que forme cette bordurette, eſt de 12 à 14 pouces.

On prépare auſſi deux gardes ou battants *I* (*Fig. 8*), qui conſiſtent en deux petites planches minces que les Fendeurs ménagent en faiſant les fonds des ſeaux : nous en expliquerons bientôt l'uſage.

Les cerches étant bien chaudes & ſuffiſamment pliantes, le Fendeur en tire trois du haloir ; il en poſe une à terre, ſur le bout de laquelle il place un rouleau (*Fig. 9*), qui a 3 pieds 4 pouces de longueur, 9 pouces & demi de diametre ; à un des points de ſa circonférence eſt une grande mortaiſe *M* (*Fig. 9 & 10*), longue d'un pied 4 pouces, & profonde de 2 pouces : la coupe de ce rouleau eſt repréſentée dans la *figure* 10, & fait voir la forme de cette mortaiſe : le Fendeur y engage le bout de la cerche (*Fig. 11*) ; & en tournant le rouleau, il fait prendre à cette cerche la courbure qui convient pour la mettre en botte ; ſur le champ il la déroule, & en met

Digitized by Google

une autre à la place pour lui faire prendre le même pli. Quand ces trois cerches ont été roulées l'une après l'autre, il engage de nouveau l'extrémité de l'une d'elles dans la même mortaise ; & lorsqu'il en a plié ou roulé environ 6 pouces, il pose une seconde cerche sur celle-là ; il tourne un peu le rouleau, & place encore une troisieme cerche sur la seconde (*Fig 11*). Comme il faut plus de force pour plier ces trois cerches, le Fendeur & le Planeur se réunissent pour mener ensemble le rouleau ; ils ont soin que ces trois cerches soient roulées & bien serrées ; ensuite un troisieme Ouvrier souleve le rouleau par un bout, un autre retire ces trois cerches & les place dans le lien (*Fig.* 7) ; comme ce lien a un peu plus de diametre que ces trois cerches roulées, elles s'y déroulent un peu, de maniere que les bouts de la cerche extérieure ne se joignent pas : ces bouts ne manqueroient pas de se rompre vers les bords, s'ils n'étoient simplement réunis que par la bordurette ; parce que ce bois est de fil, & que cette cerche fait effort pour se redresser ; pour empêcher cela, on met sous le lien, les gardes *I, I* (*Fig.* 8) qui sont, comme je l'ai dit plus haut, deux petits bouts de planches minces : ces gardes appuyant sur toute la largeur des cerches, empêchent qu'elles ne se fendent.

L'Ouvrier n'a encore mis dans le lien que 3 cerches, & il en faut 6 pour faire la botte. Il tire du haloir trois autres cerches, les roule séparément, & ensuite toutes trois à la fois, ainsi que les premieres, & il les place à force dans le vuide de la botte (*Fig.*7), qui se trouve alors complette (*Fig.* 12) : on les empile six à six les unes sur les autres, afin que les Marchands voyent plus aisément si les cerches ont la largeur qu'ils desirent.

Nous avons dit qu'on tiroit les cerches qu'on nomme *apprêt-marchand*, autrement les bordures, de billes plus menues, ou dans des levées qu'on fait au bord des cartelles, & j'en ai établi la largeur : on met celles-ci par bottes comme les cerches de seaux, avec cette différence qu'il en entre 12 dans chaque botte, & que comme elles sont étroites, on n'y met point de garde, parce qu'il n'y a point à craindre qu'elles se fendent ; on n'emploie point aussi de demi-bordures pour les lier ; on se con-

Digitized by Google

tente de percer les deux bouts de la bordure extérieure *F F* (*Fig.* 7), & d'y mettre une ſeule laniere *H*.

Les cerches pour les quarts & les litrons, ſe font comme les autres, excepté qu'on les leve dans des billes plus courtes, & dans des arbres moins gros.

ARTICLE VII. *Des ouvrages de Raclerie.*

ON fait dans les forêts avec du Hêtre, quantité de petits ouvrages que l'on nomme *Raclerie*. Ils s'exécutent la plupart de la même maniere que la fente des cerches, par des Ouvriers à qui on vend le bois en grume, & qui le travaillent également dans les forêts : nous allons entrer dans les détails qui leur ſont particuliers.

§. I. *Des Cerches pour Clayettes, Chaſerets, Cliſſes ou Ecliſſes.*

TOUTES ces dénominations ſont ſynonymes, & ſignifient des cerches étroites & fort minces, dans leſquelles on dreſſe les fromages.

On fait quelquefois ces ſortes de petites cerches minces avec du bois de Chêne ; mais le plus ordinairement on y emploie le Hêtre, parce que ce bois peut être réduit à une moindre épaiſſeur, & qu'il convient mieux pour les fromages ; c'eſt auſſi par cette raiſon que l'on y deſtine les pieces de bois qui ſont de la plus belle fente. Indépendamment de tout cela, l'exploitation la plus avantageuſe pour les Marchands, eſt toujours celle qui peut fournir les pieces les plus délicates.

Les cerches pour les clayettes doivent avoir 3 pieds à 3 pieds & demi de longueur ; il ſuffit que celles pour les caſerettes aient deux pieds ; la largeur des unes & des autres eſt de 3 pouces, 3 pouces & demi ou 4 pouces.

En conſéquence, 1°, quand on peut lever entre deux nœuds ou entre deux branches, une bille de 3 ou 3 pieds & demi de longueur, on la deſtine pour en faire des clayettes ou écliſſes : ſi la

Digitized by Google

si la bille ne peut être que de 2 pieds, on se contente d'en faire des chaserets (*Fig. 16*); 2°, comme la largeur des clayettes & des chaserets n'est que de 3 à 4 pouces, on les peut prendre dans des arbres plus menus que les cerches pour les seaux, dont la largeur doit être d'un pied, ou de 6 pouces pour l'*Apprêt-marchand*.

Si l'on fait ces sortes d'ouvrages avec du bois de Chêne, il faut retrancher au moins une partie de l'aubier: dans le Hêtre, la portion de l'arbre qui est la plus précieuse, est le bois qui se trouve immédiatement sous l'écorce; c'est cette partie qui se fend le mieux, & que les Fendeurs conservent avec le plus de soin. Ces Ouvriers commencent par scier les tronçons d'une longueur convenable pour les clayettes ou les chaserets; ainsi en supposant une bille de 24 pouces de diametre & de 3 pieds de longueur, ils la fendent d'abord en deux, puis par quartiers, puis par demi-quartiers; ils emportent 8 pouces du bois du cœur, dont il seroit cependant possible de tirer de menus ouvrages; mais le plus souvent on en fait du bois à brûler: la tranche se refend en deux, puis encore en deux, comme pour les cerches à seaux, excepté qu'on ne donne à celles-ci qu'une ligne ou une ligne & demie d'épaisseur. On acheve de mettre les clayettes d'épaisseur avec la plane, sur le chevalet que nous avons décrit en parlant des cerches à seaux: on chauffe ces feuilles comme les cerches à seaux; mais comme elles sont plus minces, & par conséquent plus aisées à plier, on n'emploie point de rouleau, mais on les roule sur le moulinet (*Pl. XVIII. Fig. 14*). C'est une espece d'attelier qui consiste en une fourche semblable à celle de l'attelier des Fendeurs, mais beaucoup plus légere; les deux branches n'ont gueres que trois pouces de diametre, & elles sont assez resserrées pour qu'il n'y ait de l'une à l'autre branche, au bout où elles s'écartent le plus, que 6 pouces de distance. On soutient cette espece de fourche à quatre pieds de hauteur sur des fourchets enfoncés en terre; & le tout est assez solidement établi, pour qu'en passant une cerche toute chaude, successivement dans toute sa longueur, entre les deux branches du moulinet, & en appuyant dessus, on

Digitized by Google

la force de prendre une courbure qui la diſpoſe à être miſe en botte : ayant percé une de ces cerches (*Fig. 15*), pour arrêter les deux bouts par un lien, un Ouvrier prend les cerches qui ont été pliées au moulinet 3 à 3, & en les pliant, il les force d'entrer dans celle qui ſert de lien ; & quand il en a mis ainſi ſucceſſivement 12 les unes dans les autres, la botte (*Fig. 13*), ſe trouve compoſée de 13 écliſſes, y compris celle qui ſert de lien : le Marchand paye le Fendeur à raiſon de 10 ſous du cent, & il les vend à la groſſe, qui eſt compoſée de 160 bottes, 36 ou 38 livres.

Ces écliſſes ſe vendent auſſi à des Vanniers qui les garniſſent d'oſier pour faire des chaſerets (*Fig. 16 & 17*), ou ils les vendent tout garnis d'oſier aux Boiſſeliers : comme il y a des Provinces où l'on dreſſe les fromages ſur des clayons (*Fig. 18*), en ce cas on ne garnit point d'oſier les cerches. Les Payſans dreſſent leurs fromages dans des écliſſes qu'ils retiennent avec un lien de ficelle ou d'oſier ; dans d'autres endroits on dreſſe les fromages dans des chaſerets, dont le fond eſt garni d'oſier (*Fig. 16 & 17*).

§. 2. *Lattes pour les fourreaux d'épée.*

LES lattes pour les fourreaux de ſabre & d'épée, ſont de vraies lattes de Hêtre qui ont 3 pieds 4 pouces de longueur, 3 pouces & demi de largeur par un bout, & 2 pouces & demi par l'autre : on les fait les plus minces qu'il eſt poſſible : les habiles Ouvriers en font qui n'ont qu'une ligne & demie d'épaiſſeur ; mais, pour l'ordinaire, leur épaiſſeur eſt de deux lignes.

On deſtine à ces ouvrages des billes de 14 pouces de diametre ou environ. On fend ces billes par quartiers, enſuite par demi-quartiers, & l'on a ſoin de réſerver du côté de l'écorce, une tranche de 3 pouces & demi d'épaiſſeur ; le cœur de la bille ſe met avec le bois à brûler ; enſuite le Fendeur réduit avec le coutre un des bouts de la tranche à deux pouces & demi environ d'épaiſſeur.

Digitized by Google

Il fend la tranche ainſi préparée en deux comme pour la latte ; chaque morceau encore en deux, & il continue ainſi juqu'à ce que ces lattes n'aient au plus que deux lignes d'épaiſſeur. Comme la façon ſe paye au cent à l'Ouvrier, & que le Marchand les vend au compte ; il eſt évident qu'on tire d'autant plus de profit d'un arbre, qu'on fend les lattes plus minces.

Le Fendeur remet les lattes au Planeur qui les dreſſe ſur le chevalet, & les réduit à moins d'une demi-ligne d'épaiſſeur. Le Fendeur fait une table de ſon moulinet, en poſant ſur les branches de la fourche une planche épaiſſe ; c'eſt ſur cette planche qu'il poſe les cerches pour clayettes & chaſerets lorſqu'il les met en botte ; c'eſt auſſi ſur cette planche que celui qui fait les lattes pour fourreaux d'épée, les poſe, pour les mettre en botte de 25, liées de trois lanieres.

Les Ouvriers ne rejettent pas les lattes rompues ; ils les mettent au milieu des bottes, où elles ſont retenues par celles qui ſont entieres ; de ſorte qu'il y a telles bottes où il ne ſe trouve de lattes entieres que celles qui font la couverture.

Le Marchand donne aux Ouvriers 10 ſous du cent de lattes ; & il les vend à la groſſe de 3000 feuilles ou lattes, ſur le pied de 36 ou 38 liv.

§. 3. *Pieces pour les Rouets.*

Les Fendeurs débitent encore des pieces qu'on vend aux Tourneurs pour faire des rouets. L'ouvrage des Fendeurs pour cet objet, eſt de débiter les planches qui forment le banc ou table du rouet, & les cerches qui font la jante de la roue.

On ſcie les billes pour faire ces cerches à 6 pieds de longueur ; & comme il ſuffit qu'elles aient 4 pouces de largeur, on les prend dans des arbres de 18 à 20 pouces de diametre : en les écœurant, on obſerve de n'en ôter que le ſuperflu, & que la tranche pour les cerches, puiſſe porter 4 pouces de large : on refend cette tranche en deux, & ainſi juſqu'à ce qu'on ait réduit les cerches à deux lignes ou deux lignes & demie d'é-

Digitized by Google

paiſſeur dans le plus mince ; on les dreſſe enſuite à la plane ſur le chevalet, on les chauffe, & on les diſpoſe ſur le moulinet à prendre la courbure qu'elles doivent avoir, ſans le ſecours du rouleau, parce que, comme les bottes ont un grand diametre, il faut peu de force pour plier ces cerches, qui d'ailleurs ſont minces : en cet état, on en forme des bottes de 12 cerches.

A l'égard des bancs, comme ils doivent avoir deux pieds & demi de longueur & 9 à 10 pouces de largeur, & 10 à 11 lignes d'épaiſſeur, on les prend dans des billes plus courtes & plus groſſes.

Les Marchands vendent ces ſortes de cerches environ 25 ſous la botte, formée de 12 pieces ; & les planches pour le banc ou table, ſur le pied de 8 livres le cent.

§. 4. *Des Layettes.*

LES Ouvriers qui s'occupent à faire des *Layettes*, s'établiſſent ordinairement aux bords des forêts de Hêtres ; c'eſt-là qu'ils font les boîtes à perruque, des coffrets qu'on nomme *layettes*, parce qu'ils ſervent à renfermer les layettes des enfants : les boîtes pour mettre des confitures ſeches, & pour une infinité d'autres uſages. Ces ouvrages ſe vendent tout aſſemblés aux Layetiers de Paris par aſſortiment de ſix, qui, diminuant toujours de grandeur, s'emboîtent les uns dans les autres. Ces boîtes ne ſont aſſemblées qu'avec des clous de fil d'archal ou de laiton, ainſi que les charnieres & les crochets qui les ferment. Nous ne nous étendrons pas davantage ſur cet art qui ſe pratique plus ſouvent dans les Villes que dans les forêts. Mais les planches que les Layetiers y emploient & qu'on nomme *hauſſes* ou *goberges*, ſont fendues au coutre dans les forêts, ou on les dreſſe auſſi à la plane, préciſément comme la cerche de ſeau ; elles ont ordinairement 3 pieds & demi de longueur, 4 à 6 pouces de largeur, & doivent avoir, dreſſées & blanchies, 3 lignes à 3 lignes & demie d'épaiſſeur ; celles qui n'ont que 2 lignes ou 2 lignes & demie, ne ſont employées que pour les petites boîtes : les hauſſes ſe vendent par bottes.

Digitized by Google

§. 5. *Des Copeaux pour les Gaîniers, & ceux dont on fait les Rapés.*

Il n'y a aucun ouvrage de fente auſſi délicat à faire que les copeaux ; mais il n'y a point auſſi d'exploitation plus avantageuſe pour le Marchand. Ainſi, quand on peut eſpérer d'avoir un grand débit du copeau, on deſtine à cet uſage les bois propres à la plus belle fente.

Comme le copeau doit être très-mince, on le vend toujours très-cher, relativement au bois qu'il conſomme : ſi un Hêtre pouvoit être entiérement débité en copeaux, il produiroit une ſomme conſidérable, quoiqu'il coûte beaucoup de main-d'œuvre, & qu'on perde beaucoup de bois. On coupe les billes à 3 pieds & demi de longueur ; on les cartelle & on les écœure pour en former des parallélipipedes *a b* aſſez réguliers (*Pl. XXIX. fig. 1*); on abat dans toute la longueur les angles *a* & *b*, pour qu'ils ſe tiennent plus ſolidement ſur l'établi, comme on voit en *k* (*Fig. 4*) ; enfin, par le moyen d'une machine dont nous allons donner la deſcription, on leve les copeaux ſur celle des faces, qui répond de l'écorce au cœur de l'arbre ; de ſorte qu'à l'épaiſſeur près, les copeaux ſont fendus comme les clayettes & tous les autres ouvrages de fente, c'eſt-à-dire, du centre à la circonférence.

Comme la feuille de copeau eſt trop mince pour pouvoir être enlevée avec le coutre, on emploie un gros rabot qui la leve avec préciſion & avec promptitude. On penſe bien qu'il faudroit que l'Ouvrier eût des bras prodigieuſement vigoureux pour faire agir un rabot capable d'enlever les feuilles de copeaux d'un quart de ligne d'épaiſſeur, de 3 pieds & demi de longueur, & de 6, 12, ou quelquefois 14 pouces de largeur ; auſſi emploie-t-on la machine repréſentée (*Pl. XXIX. fig. 2 & 3*), qui multiplie la force : quatre hommes ſont employés à la faire mouvoir. Voici la deſcription de la machine que j'ai vu ſervir à cet uſage : on auroit pu y retrancher une lanterne & une roue ſans perdre de force.

Digitized by Google

A (*Fig.* 2 *&* 3), eſt une lanterne qui porte onze fuſeaux; *B* hériſſon qui a 12 dents; *C*, une autre lanterne à 8 fuſeaux & qui eſt enarbrée avec le hériſſon *B*: *D*, hériſſon qui porte 17 alluchons; *E*, une bobine que l'on voit ponctuée à la Figure 2; elle eſt enarbrée avec le hériſſon *D*: tout ce rouage eſt porté par deux jumelles paralleles *L L*: *K* eſt la piece de Hêtre qui doit être réduite en copeaux: elle eſt reçue & ſolidement affermie entre deux autres jumelles *M M* (*Fig.* 2, 3 *&* 4): *G* eſt le rabot qui doit lever les copeaux: les jumelles *LL*, & *MM*, ſont ſoutenues par des montants *O O*, aſſemblés dans deux forts patins *N N*: *HH* eſt la corde qui communique le mouvement du rouage au rabot: *I*, eſt un rouleau qu'on peut hauſſer & baiſſer pour maintenir la corde à la hauteur convenable. Le gros & fort rabot *G* détache les copeaux de la piece de bois *K*: un homme monté ſur un gradin, ſaiſit la poignée *P* du rabot, qu'il dirige dans ſa marche, & qu'il retire en arriere quand le copeau eſt levé; & deux autres hommes ſont appliqués aux manivelles *F*, qui obligent la corde *H* de ſe rouler ſur la bobine *E*. Par cette machine, la force des hommes eſt multipliée; mais il ſeroit aiſé de l'augmenter encore davantage: on pourroit auſſi la ſimplifier en ſupprimant la roue *B* & la lanterne *A*. On met ordinairement en *Q* une bobine ſemblable à *E*, parce que celle-ci étant établie plus bas, on roule la corde ſur la bobine la plus élevée, quand le bloc de bois *K* a beaucoup d'épaiſſeur; & l'on tranſporte la corde ſur la bobine placée plus bas, quand, après avoir levé beaucoup de copeaux, le bloc eſt devenu plus mince, afin que la tirée de la corde ſoit toujours à peu-près horiſontale & parallele au plan ſupérieur de ce bloc: on conçoit que cela eſt néceſſaire pour que le rabot ſoit bien mené. Pour faciliter encore la direction de la corde, on la fait paſſer ſur le rouleau *I*, qui eſt reçu entre deux montants, & qu'on peut élever ou baiſſer à volonté.

Il eſt clair que quand on fait agir les manivelles, la corde *H*, ſe roulant ſur une des bobines, le rabot eſt tiré ſur le bloc, & en détache un large copeau; & quand le fer ou lame du rabot eſt parvenu au bord oppoſé du bloc, après en avoir

Digitized by Google

détaché un copeau, les Ouvriers appliqués aux manivelles, les tournent en ſens contraire, pendant que celui qui eſt à la conduite de la poignée *P* du rabot, le rappelle en arriere pour le mettre en état de reprendre un autre copeau. Il eſt inutile de dire qu'il faut avoir des rabots de différentes grandeurs, ſuivant qu'on veut enlever des copeaux plus ou moins larges, comme depuis 6 juſqu'à 14 pouces.

Nous avons dit ci-devant, qu'il falloit quatre hommes pour ſervir cette machine; & cependant on n'en a vu juſqu'à préſent que trois occupés; ſavoir un qui conduit le rabot, & deux qui tournent les manivelles: le quatrieme eſt chargé de ramaſſer & arranger les copeaux.

Ces quatre Ouvriers travaillant enſemble font 800 feuilles de copeaux par jour; on leur paye 4 ſous de la botte, formée de 50 feuilles; & elle ſe vend environ 16 ſous.

Quand celui qui ramaſſe les feuilles de copeaux, en a raſſemblé 50, il les porte ſous une preſſe (*Fig. 5*), formée de deux fortes membrures *a b*, *c d*, qui peuvent être rapprochées l'une de l'autre par deux vis *e f*, au moyen des leviers de fer *g h*. Il arrange les feuilles entre ces plateaux, dont la longueur doit être proportionnée à celle des copeaux; & après les avoir ſerrés entre ces plateaux avec les vis, il coupe avec une plane tout ce qui déborde, à peu-près comme les Relieurs rognent les feuilles des livres: au ſortir de la preſſe, il lie chaque botte avec trois liens; c'eſt en cet état qu'on vend les copeaux.

On vend à bas prix ceux qui ſont rompus aux Marchands de vin qui en font des rapés pour éclaircir leurs vins: on prétend que les copeaux de Hêtre leur donnent de la qualité. Ces copeaux ſe raſſemblent en bottes de la même maniere qu'on le voit repréſenté par la Figure 6. Comme les Marchands trouvent un débit aſſez avantageux du bois à brûler, les Ouvriers ne ménagent point les bois qu'ils fendent pour les cerches & autres ouvrages de cette eſpece; celui qu'ils enlevent du cœur des pieces & qui pourroit ſervir à faire des lattes pour les fourreaux d'épées, eſt jetté au bois de corde: il eſt vrai que la partie de l'arbre qui ſe fend le mieux eſt toujours celle qui

Digitized by Google

eſt plus voiſine de l'écorce, & qu'on ne pourroit pas faire d'auſſi belle fente du bois du cœur; mais il y a des cas où les Ouvriers devroient être plus économes du bois. Par exemple, pour aſſujettir le bloc, deſtiné à faire des copeaux, ſur les pieces qui le ſoutiennent, ils entaillent le deſſous en chanfrain, comme on le voit en *K* (*Fig. 4*); & cette partie ne peut plus ſervir à faire du copeau. Il ne ſeroit pas difficile d'imaginer un moyen ſimple d'aſſujettir ce bloc d'une autre façon, ſans en rabattre les angles inférieurs, & par conſéquent on tireroit un plus grand nombre de copeaux de cette piece de bois.

Les Gaîniers emploient beaucoup de copeaux; les Miroitiers en font auſſi uſage pour garantir le tein des glaces.

§. 6. *Des Panneaux ou Battans de Soufflets.*

COMME on fait des ſoufflets de différentes grandeurs, on coupe les billes de 12, 14 & 18 pouces de longueur.

On fend ces billes par quartiers qu'on écorce ſouvent fort peu, afin de ménager la largeur qui eſt néceſſaire pour les grands ſoufflets; car on ne choiſit ni le plus gros ni le plus beau bois pour cette ſorte d'ouvrage, qui a encore l'avantage de n'exiger que des billes aſſez courtes.

Le Fendeur emporte avec ſon coutre le bois qu'il y a de trop du côté de l'écorce, pour en former des eſpeces de planches (*Fig. 7*), qui ſoient à peu-près d'égale épaiſſeur du côté de l'écorce & du côté du cœur.

Un Ouvrier ébauche le ſoufflet avec une hache bien tranchante, & emporte les angles *a*, *b*, *c*, *d*; & comme le tuyau du ſoufflet doit être placé du côté de *e*, il laiſſe les levées *a*, *b*, plus épaiſſes que celles *c*, *d*, ce qui commence déja à donner une loſange qui fait la forme alongée au corps du ſoufflet.

Le ſoufflet dégroſſi paſſe au Planeur qui, ſur une ſellette ſemblable à celle dont ſe ſervent les Planeurs de cerches, réduit cette loſange à l'épaiſſeur qu'elle doit avoir; ſavoir 14 à 15 lignes du côté de *e*, & 10 à 11 lignes du côté de *f*.

Il eſt bon de remarquer que ſur la ſellette à planer, il y a une planche

Digitized by Google

planche à laquelle eſt faite une entaille ou mortaiſe qui en traverſe l'épaiſſeur auprès de la ſerre; c'eſt ſur cette planche que l'on poſe verticalement le panneau que l'on veut planer ſur ſon épaiſſeur.

Quand le Planeur a mis d'épaiſſeur le panneau de ſoufflet; il le rend à celui qui l'a ébauché; celui-ci le préſente ſur un patron, & trace avec de la pierre noire la figure exacte que ce panneau doit avoir (*voy. Fig. 8*), & ſur le champ il emporte avec ſa hache tout le bois qui excede le trait de la pierre noire; & avec autant de promptitude que d'adreſſe, il forme la poignée *g* (*Fig. 8*), ainſi que tout le contour du ſoufflet juſqu'à *f*, avec aſſez de préciſion, pour que le Planeur, qui reprend enſuite ce panneau, n'ait plus qu'un coup à donner ſur le tranchant, pour perfectionner le contour, qui ſe trouve déja bien régulier au ſortir des mains du premier Ouvrier.

On ſait que les ſoufflets ſont formés de deux panneaux, dont celui de deſſous porte la ſoupape & la tuyere *a b c d* (*Fig. 9*); le panneau ſupérieur *e f g h*, eſt plus court, parce que la portion *e h c d*, qui porte la tuyere, appartient à celui de deſſous. Autrefois on travailloit à part ces deux panneaux, on conſommoit plus de bois, & les Boiſſeliers étoient alors embarraſſés à trouver des panneaux qui puſſent s'ajuſter l'un à l'autre. On a remédié à ces petits inconvénients, en levant les deux panneaux dans la même piece; ainſi, après qu'elle a été formée, comme *a b c d e* (*Fig. 9*), on paſſe un trait de ſcie par la ligne ponctuée depuis *a*, juſqu'à *h*, & pour cela, on aſſujettit pluſieurs panneaux enſemble, comme dans la *Fig. 9*, dans une *encoche*, qui eſt une piece de bois *AB* (*Fig. 10*), de 12 à 15 pouces de diametre, & d'environ 28 à 30 pouces de longueur: cette piece eſt ſoutenue à 4 pieds & demi du terrein par quatre forts pieds *c, c, c, c*, qui entrent en terre de quelques pouces; & pour augmenter la ſolidité de cette eſpece d'établi, on charge les pieds de derriere avec des bûches *D*, qui ſervent outre cela de degrés au Scieur pour s'élever au-deſſus de l'*encoche*.

Le devant de cette piece de bois eſt creuſé d'une grande mortaiſe longue de 9 pouces de *E* en *F*, large de 3 pouces,

Digitized by Google

& profonde de 4 pouces : c'eſt dans cette mortaiſe que l'Ouvrier met ſix ſoufflets à la fois par le bout de la tuyere ; il les y aſſujétit avec des coins aſſez fermement, pour qu'un compagnon qui poſe un de ſes pieds ſur le billot, & l'autre ſur les ſoufflets, puiſſe conjointement avec un ſecond Ouvrier placé dans une foſſe au-devant de l'encoche, paſſer tous deux le trait de ſcie entre chaque panneau pour les ſéparer. Il eſt eſſentiel que ces ſoufflets ſoient fixés dans l'encoche, de maniere que leurs ſurfaces ſoient exactement verticales ; afin que tous les panneaux ſoient d'égale épaiſſeur ; il faut encore que les Ouvriers appuient bien légérement la ſcie, quand ils refendent les poignées pour ne les pas rompre ; mais quand ils ſont à la partie évaſée du ſoufflet, ils menent la ſcie à grands traits pour avancer la beſogne : lorſque le feuillet de la ſcie eſt parvenu à la mortaiſe de l'encoche, l'ouvrage eſt fini, parce qu'il n'y a que la partie du panneau *e h d c* (*Fig. 9*), qui s'y trouve engagée, & celle-là ne doit point être ſéparée.

Ce ſont les Boiſſeliers à qui l'on vend ces panneaux ainſi préparés, qui achevent de les ſéparer, & ils n'ont plus que le trait de ſcie *e h* (*Fig. 9*) à y donner. Ce ſont auſſi les mêmes Boiſſeliers qui font faire par les Tourneurs quelques moulures ſur les panneaux des ſoufflets qu'ils veulent enjoliver.

§. 7. *Des Battoirs à leſſive.*

Les battoirs à leſſive ſont faits par les mêmes Ouvriers qui font les ſoufflets. On ſcie les billes dont on les tire, à 12 ou 13 pouces de longueur ; la partie évaſée du battoir doit avoir 12 pouces de large, & l'épaiſſeur, vers le manche, doit être d'environ 15 lignes. Quand la bille a été débitée en planches, on les dreſſe à la plane ; puis on y préſente un patron dont on trace le contour avec de la pierre noire ; enſuite un Ouvrier emporte avec la hache tout ce qui eſt hors du trait, & le Planeur acheve l'ouvrage. (*Voyez Pl. XXX. fig. 4.*)

On enfume ces battoirs de la même maniere que les ſabots.

Digitized by Google

§. 8. *Des Ecopes.*

POUR faire les *Ecopes* (*Pl. XXX. fig. 5 & 6*) dont ſe ſervent les Bateliers, pour vuider l'eau qui entre dans leurs bateaux, on coupe les billes de bois à 4 pieds de longueur, parce que le manche *a b*, a 2 pieds & demi de longueur, & la cuiller *b c*, 18 pouces. On ne fend chaque bille qu'en quatre, de ſorte que chaque quartier *d d d d* (*Fig. 7*), doit faire une écope.

On dégroſſit avec la hache, la cuiller & le manche de l'écope; on creuſe la cuiller avec un *aceau* très-courbe & qui a le tranchant aſſez large (*Fig. 8*), & on finit de creuſer la cuiller avec un autre outil (*Fig. 9*), qu'on nomme *tie*, qui eſt une acette peu recourbée, mais dont la lame n'a que 2 pouces de largeur; cet inſtrument qui eſt très-tranchant, mené à petits coups, perfectionne l'intérieur de la cuiller; enfin, on met l'écope ſur la ſellette, où le Planeur en perfectionne l'extérieur.

§. 9. *Des Pelles à four & autres.*

COMME les pelles des Boulangers doivent avoir des pales de 18 à 20 pouces de longueur ſur 11 à 12 pouces de largeur, on eſt obligé d'y employer de gros arbres qui aient au moins 4 pieds de diametre; & quand le manche eſt de la même piece que la pale (*Fig. 10*), comme ce manche doit avoir 7 pieds de longueur, il faut des billes de 8 pieds 7 à 8 pouces de longueur, ce qui conſomme beaucoup de gros bois. On équarrit l'arbre, on le fend par quartiers & on l'écorce; chaque quartier eſt refendu en deux autres quartiers; chacun de ces demi-quartiers l'eſt encore en deux, & ainſi juſqu'à ce qu'ils ſoient réduits en planches d'environ quatre pouces d'épaiſſeur qui doivent fournir deux pelles. On trace une pelle ſur une face de la planche ainſi réduite (*Fig. 10*); on emporte avec la hache tout le bois ſuperflu; on refend avec le coutre cette planche qui donne par ce moyen deux pelles, que l'on acheve de perfectionner ſur le chevalet avec la plane.

Digitized by Google

On fait des pelles dont la pale eſt longue & étroite pour enfourner les pains longs, & pour certains uſages des Pâtiſſiers, (*Fig. 11*).

On conſomme néceſſairement beaucoup de bois pour les pelles, parce que leur manche eſt pris dans une tranche qui eſt de toute la largeur de la pale ; il eſt ſenſible que ſi l'on enlevoit à la ſcie les côtés *A* & *B* (*Fig. 10*), on pourroit employer ce bois à faire des petits ouvrages de fente ; mais ce n'eſt pas l'uſage.

J'ai vu des pelles dont le manche étoit rapporté (*Fig. 12*) ; elles ſont un peu plus lourdes, & ne ſont pas ſi ſolides que celles d'une ſeule piece ; mais auſſi elles dépenſent beaucoup moins de bois ; & comme le manche en eſt plus arrondi, il y a des Boulangers qui les préferent aux autres.

Les pelles à fumier (*Fig. 13*), & celles pour remuer les grains (*Fig. 14*), ſe font comme celles à four ; mais comme le manche de celles à fumier n'a que 2 pieds 6 pouces de longueur, & la pale, quatorze pouces de longueur ſur 10 à 11 pouces de largeur, & que le manche des pelles à grain, ainſi que la pale eſt de même longueur ſur 8 à 9 pouces de largeur, on coupe les billes plus courtes, & on y emploie des arbres moins gros. Il y a encore des pelles pour charger les terres & les gravois, qui ne different de celles à fumier, que parce que la pale en eſt plus petite. Les pelles à fumier & à gravois ſont plus épaiſſes en bois que celles à grain, & elles ſont peu creuſées dans leur face ſupérieure ; au lieu que les pelles à grain ſont minces & légeres, mais plus creuſées, ce qui exige qu'on tienne les tranches de bois un peu plus épaiſſes, afin d'y former des bords. Au reſte, quand les tranches ont été fendues & dreſſées à la plane, on y trace la figure de la pelle ; on emporte tout le bois ſuperflu avec la hache ; on forme le manche & le dos de la pale avec la plane ſur le chevalet, & on creuſe le dedans de la pale des unes & des autres avec l'aceau & la tie ; & l'on finit par les enfumer comme les ſabots.

Digitized by Google

§. 10. *Travail de l'Ouvrier Arçonneur, des Atelles de colliers de chevaux, &c.*

Les Marchands de bois font faire quelquefois par leurs Ouvriers exploitants des atelles de colliers, des bâts, des arçons de ſelle ; mais plus ordinairement, ce ſont des Ouvriers particuliers que l'on nomme *Arçonneurs* *, & qui viennent s'établir aux bords des forêts, qui travaillent ces ſortes d'ouvrages pour leur propre compte, & qui en achetent le bois des Marchands.

Il faut que le bois, pour être propre à ces uſages, ſoit ſans nœuds, & qu'il puiſſe ſe fendre aiſément ; néanmoins il n'eſt pas auſſi important qu'il ſoit de belle fente, que pour quantité d'autres ouvrages de raclerie, parce que l'*Arçonneur* exécute une partie de ſon travail avec la ſcie.

Il commence par ſcier ſes billes à la longueur de 3 pieds 6 pouces, s'il ſe propoſe de faire les plus grandes atelles ; car pour les petites atelles, ces billes doivent être plus courtes, & il ſe conforme à cet égard à l'uſage des pays ; car il y en a où les atelles portent de grandes oreilles, & d'autres où elles ſont terminées par un petit crochet. Après que la bille a été fendue en quartiers & en demi-quartiers, l'Arçonneur poſe une atelle ſur une de ſes faces, pour en tracer le contour avec la pierre noire (*Pl. XXX. fig. 1*) ; enſuite il retranche le cœur *A* de ce quartier, & ébauche l'ouvrage avec une hache, il s'aide auſſi de l'aceau ; & quand la cartelle a reçu le contour de l'atelle (*Fig. 2*), il refend à la ſcie la piece de bois en autant d'atelles de 10 à 11 lignes d'épaiſſeur qu'elle en peut fournir. L'Arçonneur aſſujettit perpendiculairement ſur un chevalet (*Fig. 3*), les cartelles dégroſſies, pour les refendre horiſontalement avec une ſcie de long, comme font les Ebéniſtes, mais il eſt ſeul à mener cette ſcie : voici comment il aſſujettit les cartelles.

Cette pratique eſt cependant aſſez mal imaginée. Le chevalet *A B* (*Fig. 3*), conſiſte en un ſoliveau de 5 pieds de longueur, de 6, 8 ou 10 pouces de largeur, & de 8 à 9 pouces

* Dans les forêts, on appelle ces Ouvriers *Arcoleurs*.

Digitized by Google

d'épaiſſeur ; il eſt ſoutenu comme un banc ordinaire, par quatre pieds ſolides *C*, qui l'élevent de deux pieds & demi au-deſſus du terrein.

Au milieu eſt une coche ou entaille *DE*, de 4 à 5 pouces de profondeur. L'Ouvrier place verticalement les cartelles dans cette coche, où il la ſerre fortement avec des coins. Comme la piece a 3 pieds & demi de longueur, & qu'elle n'eſt retenue ici que par une de ſes extrémités, dans une coche qui n'a que 4 à 5 pouces de profondeur, la ſcie appliquée en *F*, a une grande puiſſance pour la déranger ; ce qui oblige l'Ouvrier de l'aſſujettir par un, deux ou trois arcboutants *G*, dont il retient ceux des côtés ſur le chevalet avec des taſſeaux, & un troiſieme qu'il appuie contre un arbre ou un mur à l'aide d'une entaille.

Si on ſe repréſente l'attitude de l'Ouvrier, tenant horizontalement une ſcie à refendre, on concevra qu'il doit être bien gêné en commençant chaque trait de ſcie à la hauteur de cinq pieds : pour plus de facilité, il incline la cartelle en arriere ; & à meſure qu'il avance les traits de ſcie, il en change la poſition, ſelon ſa commodité.

Quand les atelles ont été refendues, on les finit avec la hache & l'aceau ; chaque atelle ſe travaille en particulier : on finit par les enfumer, & on les vend par paquets aux Bourreliers.

§. II. *Maniere de faire les Bâts.*

L'ARÇONNEUR ſe ſert pour faire les bâts du même chevalet (*Pl. XXX. fig. 3*) ; d'un grand couteau tout de fer (*Pl. XXXI. fig. 1*), & qui eſt fort tranchant du côté de *a* ; d'un fort ciſeau en bec-d'âne (*Fig. 2*), & de la tie (*Pl. XXX. fig. 9*). Il travaille ſur un établi à peu-près ſemblable à celui du Menuiſier ; ſes outils ſont pendus à des râteliers attachés au fond de ſa loge, ou à la muraille s'il travaille chez lui.

Il emploie de gros corps d'arbres qu'il refend en cartelles, comme pour faire les atelles ; mais il faut ici que les cartelles aient au moins 28 à 30 pouces de face, ſuivant la grandeur des

Digitized by Google

bâts ; car ceux des Mulets doivent être beaucoup plus grands que ceux qu'on fait pour les ânes.

Un bât eſt formé de deux pieces cintrées *a*, *b* (*Pl. XXXI. fig. 3*), que l'on nomme *courbes* (*Fig. 4*); celle du devant *a*, eſt plus relevée que celle de l'arriere *b* : ces deux courbes ſont liées par deux pieces ou eſpeces de planches *c*, preſque plattes (*Fig. 3 & 5*) ; on les nomme *les lobes*. Comme les fils du bois traverſent les courbes, quand on les évuide, on coupe les fibres par le travers.

Quand la cartelle a été fendue à une épaiſſeur convenable pour en pouvoir tirer pluſieurs courbes les unes ſur les autres, comme pour les atelles ; l'Ouvrier en trace tous les contours avec un patron (*Fig. 4*) ; puis il emporte avec la hache & la tie, tout le bois qui excede le trait de la pierre noire ; enſuite il aſſujettit la cartelle ſur le chevalet (*Pl. XXX. fig. 3*), avec des coins ; il ſépare autant de courbes qu'il en peut prendre dans l'épaiſſeur de ſa piece de bois, & emploie pour cela la ſcie à refendre, de la même maniere que l'Arçonneur, & ainſi que nous l'avons expliqué dans le paragraphe précédent.

Les courbes ſciées doivent être épaiſſes ; ce qui eſt néceſſaire pour qu'on puiſſe les finir avec la plane, la tie, & même quelquefois avec une rape à bois. Les *lobes* ſe prennent, ainſi que les courbes, dans des cartelles d'environ 3 pieds & demi de longueur, que l'on diviſe ordinairement en trois ; de ſorte que ſuivant la grandeur des bâts, chaque partie doit avoir 15 à 17 pouces de long. La cartelle n'a beſoin que d'être équarrie ; & comme elle eſt ordinairement aſſez épaiſſe pour en fournir pluſieurs, on la refend ſi le bois eſt de belle fente, ou on la ſépare à la ſcie, comme les courbes ; enſuite, avec l'acette & la tie, on la creuſe un peu ſur une de ſes faces, & on donne un peu de convexité à la face oppoſée ; enfin l'Arçonneur creuſe ſur la face ſupérieure deux rainures *d*, *d* (*Fig. 5*), plus larges au fond qu'à l'entrée, pour recevoir les languettes *e*, *e*, des courbes (*Fig. 4*), qui étant plus épaiſſes au bord *e* qu'au fond, forment un aſſemblage à queue d'aronde : comme les languettes de ces courbes entrent dans les rainures des lobes, la courbe de l'avant ſe trouve liée avec la courbe de l'arriere,

Digitized by Google

ce qui fait le bât monté. Ces rainures & ces languettes se font avec le couteau (*Fig. 1*), & le bec-d'âne (*Fig. 2*). Ce travail produit beaucoup de copeaux qui ne servent qu'à brûler.

Quelquefois, pour ménager le bois, on fait les courbes de deux pieces *e*, *e* (*Fig. 4 & 6*), qui s'assemblent à mi-bois, & qui sont jointes avec de la colle forte: les Bourreliers les fortifient encore avec une petite bande de fer. On enfume les courbes, les lobes & les atelles, comme nous l'expliquerons dans la suite.

§. 12. *Du travail des Arçons pour les selles.*

L'ÉTABLI de ces Ouvriers consiste en une forte table ronde qu'ils appuient contre un mur quand ils travaillent chez eux, ou contre les poteaux de leur loge lorsqu'ils travaillent dans la forêt; souvent un billot solide leur suffit.

Leurs outils sont une hache, un aceau & une tie dont le fer est creusé comme une gouge: ils manient ces instruments avec beaucoup d'adresse lorsqu'ils creusent les parties qui doivent être concaves, & qui, au sortir de l'aceau & de la tie creuse, se trouvent coupeés fort uniment, proprement & régulièrement; ils font encore grand usage de rapes à bois.

Il y a des arçons de quantité de formes différentes; celle que nous prendrons ici pour exemple (*Fig. 7*), se nomme *arçon de cavalerie*. Le dos de cet arçon est formé de trois pieces, savoir le pontet *a*, & les deux bouts *b*, *b*: le devant est également formé de trois pieces; savoir, le devant d'arçon *c*, & les deux pointes *d*, *d*; le devant est joint à l'arriere par les deux panneaux *e*, *e*. L'Ouvrier trace toutes ces pieces sur des patrons de cuir ou de carton; il les ébauche avec la hache, les perfectionne avec l'aceau & la tie; puis il les assemble toutes à mi-bois, & les joint avec de la colle forte; enfin il les finit avec la rape à bois.

L'arçon de femme, (*Fig. 8*), outre les pieces que je viens de nommer, & qui sont indiquées par les mêmes lettres, a de plus un dos *f*.

Quoique

Digitized by Google

Quoique les Arçonneurs ne consomment pas beaucoup de bois, ils ne s'embarrassent point, pour le ménager, d'entretailler les pieces les unes dans les autres. Ils prennent une bille de Hêtre qu'ils refendent & qu'ils coupent de la longueur qui leur convient; ils travaillent chaque piece en particulier, & abattent tout le bois superflu avec la hache & l'aceau. Quoique toutes les pieces soient jointes les unes avec les autres à mi-bois, savoir, les pointes avec le pontet (*Figure 7*), & que l'union de ces pieces exige de la précision, néanmoins ils ne travaillent chacune de ces pieces qu'avec l'aceau & la rape, qu'ils savent manier avec beaucoup d'adresse; ils se conduisent par leurs patrons, qu'ils présentent fréquemment sur les pieces qui doivent s'assembler à mi-bois: on enfume ces pieces.

§. 13. *Du travail des Tourneurs.*

IL y a encore des Tourneurs qui s'établissent dans les forêts où l'on exploite beaucoup de Hêtre: ces Ouvriers font avec ce bois des moules à suif, des sébilles de toutes grandeurs, des fonds & des dessus de lanternes d'écurie, des rouets de poulie, des égrugeoirs, &c.

En détaillant le travail des moules à suif & des sébilles, il sera facile de comprendre comment se font les autres ouvrages.

Le Tourneur établit son tour d'une façon très-grossiere sous une loge. Il enfonce en terre, & il assujettit solidement avec des coins, deux poteaux, *A*, *B* (*Pl. XXXI. fig. 9*), qu'il lie ensemble par les deux traverses *C*, *C*; le poteau *B*, porte une pointe & sert de poupée; en conséquence il n'y a que la poupée *D* qui soit mobile: *E*, est une piece de fer qui est représentée séparément en *E* (*Fig. 16*), & qui est attachée par un bout sur la poupée *D*, & appuyée par l'autre bout sur une des traverses *F*, qui servent à donner de la solidité au tour; car ces pieces *F*, sont appuyées sur les poteaux de la loge: *G*, est la perche à ressort à laquelle est attachée la corde *H*, qui, après avoir fait deux révolutions sur le mandrin ou la *Clouiere I*, va

Digitized by Google

s'attacher à l'extrémité de la marche ou pédale *L* : la hauteur des poteaux *A*, *B*, eſt de 3 pieds 8 pouces ; la diſtance entre eux eſt de 3 pieds ; la poupée *D*, a 8 pouces à peu-près de hauteur, & il y a ordinairement 1 pied 6 ou 8 pouces de la poupée *D*, au poteau *B* : *M* eſt un billot ſur lequel l'Ouvrier ébauche & dégroſſit ſon ouvrage.

Il commence par fendre en deux une rondine (*Figure 10*), qui eſt d'un pied & demi de hauteur, & dont chaque moitié doit ſervir à faire un moule à ſuif ou une ſébille; il trace à volonté un cercle ſur la face plate du morceau fendu (*Fig. 11*) ; il en abat les angles avec ſa hache, & en très-peu de temps il ébauche très-adroitement ſon morceau de bois, & lui donne une figure très-approchante du dehors d'un moule à ſuif, d'une ſébille ou de tel autre ouvrage qu'il ſe propoſe de tourner.

Il poſe le moule ébauché ſur le billot *M*; il place pardeſſus un mandrin *I* (*Fig. 12*), qui eſt garni à un de ſes bouts de pointes de clous, & qui pour cette raiſon eſt nommé *Clouiere* (*Fig. 13*); il frappe pour faire entrer les pointes dans ſa piece de bois, qu'il met enſuite ſur le tour, de façon que la pointe de la poupée *D* (*Fig. 9*), entre dans le morceau de bois qu'on travaille, & la pointe du poteau *B*, dans la clouiere, autour de laquelle s'enveloppe la corde *H*, ou plutôt la courroie ; car c'eſt preſque toujours de cette derniere, dont ſe ſervent ces Ouvriers, au lieu que les Tourneurs ordinaires emploient une corde de boyau.

La poupée étant bien aſſujettie par ſon coin, l'Ouvrier poſe le pied ſur la marche pour faire aller le tour; & en appuyant une main ſur la piece qu'il tourne, il juge au tact ſi elle eſt bien ou mal centrée : ſi le centre eſt trop haut ou trop bas, il frappe ſur ſa piece avec ſa mailloche pour qu'elle tourne plus rond ; enſuite l'Ouvrier appuyant ſon dos ſur une planche *K*, placée derriere lui, & inclinée comme un pupitre, il prend en main un ciſeau *A*, qu'on nomme *plane* (*Fig. 16*), parce qu'il a le tranchant droit ; il l'appuie ſur le ſupport *E* (*Fig. 9 & 16*), & il travaille la ſurface extérieure du moule.

Quand ce moule eſt travaillé par dehors, il l'ôte du tour, &

Digitized by Google

il le retourne de façon que la pointe de la poupée *D*, entre dans la clouiere, & la pointe du poteau *B* dans le moule; après quoi, avec l'outil *B* (*Fig.* 16), il commence à le creuſer en faiſant une rainure entre le noyau & le moule; il approfondit enſuite cette rainure avec les outils *C*, *D*, *F*, *G* (*Fig.* 16), dont les crochets augmentent toujours de grandeur, de ſorte que le dernier *G*, porte 7 pouces: quand il juge qu'il approche de l'épaiſſeur que doit avoir le moule vers ſon fond, il gratte l'extérieur du moule avec ſon ongle, & il juge par le ſon que le bois rend, s'il y reſte aſſez de bois. Comme la rainure eſt aſſez large pour que l'Ouvrier ait la liberté d'incliner ſon outil, il creuſe le noyau en deſſous avec ſes crochets; mais à la profondeur ſeulement de 3 à 4 pouces, ce qui ſuffit pour qu'il puiſſe le détacher du fond du moule; il ſe ſert pour cela de deux ciſeaux courbes (*Fig.* 14), qui n'ont que 4 pouces de longueur; il enfonce un de ces ciſeaux dans la rainure à différents points, & en le frappant avec un marteau dans le ſens des fibres du bois, il détache aiſément & proprement ce noyau.

Quand le noyau eſt détaché, l'Ouvrier retouche l'intérieur du moule (cette opération ſe réſerve pour la fin de la journée); il reprend chaque moule l'un après l'autre ſur le tour; il emploie une clouiere (*Figure* 13), plus longue & moins groſſe que celle dont il s'étoit ſervi en premier lieu; il en fait entrer les clous dans le fond intérieur du moule; il remet cette piece ſur le tour, & travaille l'intérieur avec les crochets; & comme il ne reſte plus qu'à perfectionner l'endroit du fond où étoit attachée la clouiere, il ſe ſert, pour finir cette partie, d'un petit aceau recourbé, ou d'une tie, & quelquefois même il ſe contente de gratter cet endroit. Les moules finis d'être travaillés, ſont mis en tas & recouverts de copeaux pour empêcher qu'ils ne ſe fendent au hâle juſqu'au Samedi, jour où on les enfume.

Les noyaux que l'on a enlevés des moules, paſſent à d'autres Ouvriers qui en font des ſébilles, que l'on travaille préciſément comme les moules à ſuif.

Si l'on ne veut pas employer les noyaux qui ſortent de ces

Digitized by Google

ſébilles pour en faire de plus petites, on les réſerve pour en faire du charbon. La façon des grandes & des petites ſébilles ſe paye un même prix l'une dans l'autre.

A chaque coup de pied que donne le Tourneur, les moules à ſuif font un tour & demi : l'Ouvrier paroît travailler lentement; mais ſes copeaux ſont bien formés, & l'ouvrage avance. Ce ſont ces mêmes Tourneurs qui fabriquent & qui réparent toutes les pieces de leur tour, ainſi que leurs outils pour leſquels ils emploient ordinairement de vieilles limes.

Ces Tourneurs font encore avec du Hêtre, de l'Orme & du Frêne, les rouets de poulies.

§. 14. *Des Poulies & des Cuillers à pot, des Egrugeoirs, &c.*

POUR faire les rouets de poulie, on cartelle des tronces de Hêtre, de Frêne ou d'Orme, ſciés ſelon la longueur que doit avoir le diametre des poulies; on trace ſur les planches fendues dans ces cartelles, le contour du rouet de poulie; on l'ébauche avec la hache, après quoi on la fixe ſur le tour avec la clouiere, ou mandrin à pointes : enfin on les finit & on y forme la gorge par les mêmes procédés que nous avons décrits dans le paragraphe précédent.

Les cuillers à pot & les égrugeoirs ſont toujours faits de bois blanc; on les tourne à peu-près comme les ſébilles.

§. 15. *Remarques générales.*

Dans certaines forêts, il eſt d'uſage d'abandonner les copeaux aux Ouvriers qui en font leur profit; dans d'autres endroits il leur eſt ſeulement permis pour leur uſage, d'en brûler dans leurs loges. Les Marchands qui exploitent du charbon, réſervent les gros copeaux pour mettre au centre de leurs fourneaux, ou bien ils les vendent par tas ramaſſés de l'étendue d'une corde, aux Payſans des environs, ou par charretées.

Les Ouvriers qui travaillent dans les forêts, établiſſent tous

Digitized by Google

leurs atteliers ſous des loges faites avec des fourches enfoncées en terre, des traverſes qui ſervent de ſablieres & de filieres, par-deſſus leſquelles ils mettent des copeaux, des rames & du genêt en aſſez grande quantité, pour qu'ils puiſſent être garantis de la pluie; ils ménagent une place découverte auprès de leur loge, où ils chauffent les bois qui doivent être pliés, tels que les cerches; c'eſt auſſi dans cet endroit qu'ils enfument leurs ouvrages: ſouvent ils conſtruiſent une autre loge en pain de ſucre près de la premiere, & ſemblable à celle des Sabotiers (*Pl. XXIV. fig. 8*), au milieu de laquelle il y a toujoursdu feu allumé, & où ils couchent & font bouillir leur marmite.

§. 16. *Maniere d'enfumer les ouvrages de Raclerie.*

QUOIQUE j'aie dit ci-devant comment on enfume les ſabots, je reviens cependant ici à parler encore de cette opération, parce que les Ouvriers qui travaillent la raclerie, s'y prennent un peu différemment. Ici, comme pour les ſabots, on enfume l'ouvrage auprès de la loge: c'eſt ordinairement le Samedi au ſoir & après le ſoleil couché, qu'on enfume tout ce qui a été travaillé pendant le cours de la ſemaine; & l'on choiſit le ſoir préférablement au plein jour, parce qu'on peut mieux remarquer le progrès du feu, & le gouverner en conſéquence.

Il y a des ouvrages, tels que les moules à ſuif & les ſébilles, qu'on n'enfume que par le dehors; d'autres, comme les battoirs de leſſive, les pelles, &c, s'enfument des deux côtés.

Pour cette opération, on place ſur le chan une groſſe piece de bois équarrie *A B* (*Pl. XXXI. fig.* 17), de 9 pieds de longueur, & de 2 pieds d'épaiſſeur; on poſe ſur cette piece les deux madriers *D E*, *F G*, de ſorte que les bouts *D* & *F* poſent à terre, & les bouts *E G*, ſur le bloc de bois. Ces madriers ont 7 à 8 pieds de longueur, & ils doivent être aſſez forts pour ſupporter les pieces dont on les chargera; enfin on place ſur ces madriers à différentes hauteurs pluſieurs fortes perches *H*, *I*, *K*, *L*, ſur leſquelles on arrange les pieces qui doivent être enfumées, la face tournée vers le bas.

Digitized by Google

Quand toutes les perches ſont garnies, on allume au-deſſous de petits copeaux humides qui rendent beaucoup de fumée & donnent peu de flamme : lorſqu'on eſt obligé de ſe ſervir de copeaux ſecs, on les mêle de gazons afin d'empêcher qu'ils ne brûlent avec trop d'ardeur. L'Ouvrier qui conduit le feu doit y veiller avec une attention continuelle, non-ſeulement pour que le feu ne prenne pas à l'ouvrage, mais encore pour que les pieces ne prennent pas trop de couleur, & qu'elles ne ſoient point noircies.

Quand les premieres pieces ont été convenablement enfumées, on en remet d'autres, & on retourne celles qui demandent à être enfumées des deux côtés.

On enfume ces ouvrages, non-ſeulement pour leur faire prendre une couleur qu'on trouve plus agréable que la couleur naturelle du bois, mais encore pour empêcher que les pieces ne ſe fendent : malgré cette précaution, il arrive ordinairement que ſur 2000 moules à ſuif conſervés pendant un an dans un magaſin au frais, il s'en trouve 2 à 3 cents de fendus. Les bâts, les atelles & les pelles ſe mettent pluſieurs à la fois les unes ſur les autres pour être enfumées : on n'enfume point les cuillers à pot.

ARTICLE VIII. *Du toiſé des Bois en grume.*

ON vend une grande quantité de bois en grume ; ſavoir, aux Charpentiers pour faire des pilots ; aux Charrons pour la plus grande partie de leurs ouvrages ; à l'Artillerie pour les affûts ; aux Fendeurs ; aux Tourneurs, & à ceux qui font des ouvrages de raclerie. Aſſez ſouvent ces bois en grume ne ſe toiſent point : les Charrons achetent les moyeux de roues à la paire ; les pieces pour limons, & les brancards à la piece ; les menus bois à la toiſe de longueur, les gros compenſant les menus. Chaque forêt a ſes uſages différemment établis, & ſi bien connus des vendeurs & des acquéreurs, que les uns & les autres n'ont point de fraude à craindre. Par exemple, les bois en grume de la forêt de Compiegne ſe vendent à la ſomme

Digitized by Google

qui eſt de huit ſolives ; mais lorſque ces pieces ſont bien équarries, elles ne produiſent que cinq ſolives ; de ſorte qu'il faut environ vingt ſommes pour faire un cent de ſolives. Le plus ſûr, tant pour l'acquéreur que pour le vendeur, eſt de toiſer les bois en grume, non pas ronds comme des cylindres, ainſi que l'on compte les mâts, mais comme s'ils avoient été équarris ; parce qu'il ne ſeroit pas juſte de payer l'écorce & l'aubier, autant que le bon bois. Il eſt vrai que l'acheteur y perd les copeaux ; mais auſſi il épargne les frais de l'équarriſſage. L'acheteur eſt encore favoriſé en ne comptant pas les pieces équarries à vive-arrête ni réduites au quarré ; il examine ſi ces pieces diminuent réguliérement de groſſeur, depuis le point de l'abattage juſqu'au menu bout, ſans qu'il y ait de défournis conſidérables ; pour cet effet il prend avec une chaînette le pourtour ou la circonférence au milieu de la piece ; il ſouſtrait de cette longueur la dixieme partie, & il diviſe le reſtant en quatre, ce qui lui donne l'équarriſſage.

Si la piece étoit mal faite, plus groſſe au milieu que vers les extrémités, à raiſon des loupes, des nœuds trop conſidérables, &c ; il prendra la circonférence aux deux extrémités, & même en trois endroits différents ; & joignant ces ſommes, il les diviſera par deux ou par trois, ce qui lui donnera la groſſeur moyenne, ſelon laquelle il operera comme nous l'avons dit ; puis connoiſſant l'équarriſſage des pieces, il les réduira en ſolives ou en pieds-cubes, ainſi qu'il le jugera à propos.

Exemple : un arbre de belle taille aura 10 pieds de circonférence au milieu ; ſi l'on retranche un dixieme, reſte 9 pieds, qui étant diviſés par quatre, donnent pour l'équarriſſage de la piece, 2 pieds 4 pouces. Cette regle eſt aſſez équitable pour le Chêne ; mais comme le Hêtre a une écorce fort mince, & qu'il n'a point d'aubier, il paroît juſte de ne diminuer qu'un vingtieme.

Comme les Voituriers ſont chargés de voiturer l'écorce & l'aubier, on leur paye leur voiture ſans aucune diminution ; ainſi un arbre qui porte dix pieds de circonférence au milieu, eſt payé au Voiturier comme s'il portoit 2 pieds 6 pouces

Digitized by Google

d'équarriſſage. Nous paſſons légérement ſur ces toiſés, parce que nous aurons occaſion d'en parler plus amplement dans la ſuite.

Si cependant on veut toiſer les bois en grume avec plus de préciſion, on pourra ſuivre une méthode qui eſt en uſage en Flandre & qui m'a été communiquée par M. Fougeroux de Blaveau, Ingénieur du Roi : je joints ici ſon Mémoire tel qu'il me l'a envoyé.

ARTICLE IX. *Méthode pour meſurer les Bois en grume, telle qu'elle ſe pratique dans les forêts de Flandre.*

ON meſure les bois ronds propres à la charpente, ſoit ſur pied, ſoit abattus, ſoit en faiſceaux.

Le cent de faiſceaux de bois en grume, produit ordinairement en bois équarri, 300 pieds de gîte.

Le pied de gîte a 16 pouces quarrés de baſe, & un pied de hauteur, & eſt par conſéquent la neuvieme partie du pied-cube; ainſi le cent de faiſceaux produit le tiers de 100 pieds-cubes, ou bien 33 $\frac{1}{3}$ pieds-cubes, ou bien 3 faiſceaux font un pied-cube *.

Le faiſceau eſt toujours de 30 pouces de hauteur; ſa baſe doit contenir en bois équarri 19,2 pouces, pour que ſon cube ſoit égal à 576 pouces-cubes, ou au tiers d'un pied-cube; ce qui donne une piece de bois de 4,38 pouces de côté. Mais comme une piece de cette meſure doit être priſe dans une piece de bois rond, il faut chercher quelle peut être la circonférence du cercle qui peut produire une piece de bois équarri de 4,38 pouces; & cette circonférence ſera la longueur du premier faiſceau.

Pour cela on cherchera le diametre du cercle dont le côté du quarré inſcrit, ſeroit de 4,38 pouces, qu'on trouvera de 61,9 pouces, & la circonférence de 19,45; ainſi on pourra dire qu'une piece de bois rond, dont la circonférence a été trouvée de 19,45, donnera une piece de bois équarri de 4,38 de côté, ou une ſurface de 19 pouces 2 lignes, ou un faiſceau multiplié

* On s'eſt ſervi de décimales dans tous les calculs qui ne ſont pas définitifs.

par

Digitized by Google

par 30 pouces. Cette longueur de 19,45 eſt donc la meſure de la circonférence d'un arbre qui produit un faiſceau ; cette quantité revient à 19 pouces 5 lignes, un peu plus ; mais comme il ſe perd toujours une certaine quantité de bois en équarriſſant, la pratique a démontré qu'il falloit lui donner 19 pouces 6 lignes.

Ainſi 19 pouces 6 lignes eſt la longueur du premier faiſceau; maintenant, ſi l'on veut avoir la longueur du ſecond faiſceau, ou la circonférence du cercle, dont la ſurface ſeroit double, laquelle par conſéquent multipliée par 30 pouces, donneroit deux faiſceaux; les ſurfaces étant comme le quarré des circonférences ou des diametres, on aura : La ſurface qui produit un faiſceau, eſt à une ſurface double, ou 1 eſt à 2, comme le quarré de la circonférence qui produit un faiſceau, eſt au quarré de la circonférence qui produit deux faiſceaux ; & extrayant la racine quarrée de ce nombre, on aura la circonférence du cercle qui produira une piece de bois équarrie, dont la ſurface multipliée par une longueur de 30 pouces, donnera deux faiſceaux.

Ainſi la proportion ſera $1 : 2 :: (19,5)^2 2$ ou $380,25 : x^2 = 760,50$, dont la racine quarrée eſt 27, 57, qui ſera la longueur que doit avoir la ſeconde meſure ou ſecond faiſceau. Par une ſemblable proportion, on aura la longueur du troiſieme faiſceau, de 33, 7, ainſi des autres. On pourroit, ſelon cette méthode, graduer une regle, ſur laquelle on rapporteroit, par le moyen d'une ficelle, la circonférence de l'arbre, pour connoître combien elle contiendroit de faiſceaux ; mais les Ouvriers ſe ſervent d'une méthode graphique pour diviſer leur regle, qui eſt fort juſte.

Ils élevent une perpendiculaire à l'extrémité d'une ligne, (*Pl. XXXII. fig. 1 & 2*), & portent ſur chacune de ces deux lignes, 19 pouces & demi que nous avons trouvé être la longueur du premier faiſceau, & tirent la diagonale, qui eſt la circonférence du cercle, dont la ſurface eſt double de celle de 19 pouces & demi ; laquelle diagonale eſt de 27, 57, comme nous l'avons trouvée par le calcul, & par conſéquent la longueur du ſecond faiſceau. Ils portent enſuite cette diagonale *a b*, ſur un

Digitized by Google

des côtés, comme de *c* en *d*, & tirent la nouvelle diagonale *d b*, qui eſt la circonférence du cercle, dont ſa ſurface eſt triple, ou la longueur du troiſieme faiſceau : portant enſuite cette nouvelle diagonale de *c* en *f*, ils tirent la nouvelle diagonale *f b*, qui fait la quatrieme meſure ; par ce moyen ils graduent leur regle *C G*, juſqu'à la groſſeur des plus gros arbres, & mettent à côté des diviſions, les chifres 1, 2, &c, qui indiquent le nombre de faiſceaux toujours meſurés de la partie *c* inférieure de la regle.

DÉMONSTRATION.

LA démonſtration de cette méthode eſt évidente ; car l'angle *a c b* étant droit, la diagonale *a b* eſt la racine quarrée de la ſomme de deux quarrés *a c*, *c b*, ou d'une ſurface double de celle d'un faiſceau ; & par conſéquent le côté homologue de cette ſurface.

La diagonale *d b*, eſt la racine quarrée de la ſomme des deux quarrés des côtés *d c*, & *b c* ; mais le quarré du côté *d c* eſt double de celui du côté *c b*, donc la diagonale *d b* eſt le côté homologue d'une ſurface triple de celle qui auroit la ligne *b c* pour côté, & par conſéquent la longueur du troiſieme faiſceau, & ainſi des autres ; & comme les ſurfaces des cercles ſont entr'elles comme le quarré de leurs circonférences, la ſurface du cercle qui aura deux faiſceaux de circonférence, ſera double de celle du cercle qui n'aura qu'un faiſceau de circonférence ; puiſque le quarré qui a deux faiſceaux pour côté, eſt double de celui qui n'a qu'un faiſceau pour côté, ainſi des autres.

OPÉRATION.

ON meſure avec une ficelle la groſſeur d'un arbre au milieu du tronc ; on rapporte cette ficelle ſur la regle, & l'on voit ſi elle contient 1 ou 2 faiſceaux ; on multiplie enſuite ce nombre de faiſceaux, par le nombre de 30 pouces que contient la longueur de l'arbre, & l'on a tout de ſuite la quantité de faiſ-

Digitized by Google

ceaux, & par conſéquent de pieds de gîte, en multipliant le nombre de faiſceaux par 3, ou de pieds-cubes, en diviſant le nombre de faiſceaux par 3.

On pourroit s'éviter une opération, en diviſant un parchemin en faiſceaux en place d'une regle; par ce moyen on auroit tout de ſuite le nombre de faiſceaux de la circonférence.

Comme les Marchands, lorſqu'ils vont faire l'examen d'un bois ſur pied, ſont bien aiſes, avant d'en faire le marché, de ſavoir le produit qu'ils pourront en retirer, ſur-tout des arbres un peu conſidérables, ils ont beſoin d'une pratique ſimple pour en connoître la hauteur; chacun s'en fait une à ſa mode. Celle que nous avons indiquée dans le Chapitre II du Livre III de cet ouvrage, eſt une des plus ſimples & des plus exactes. Voyez *page* 259.

La hauteur de l'arbre étant connue, ils en prennent la groſſeur à 4 ou 5 pieds de terre, & ont, par la méthode ci-deſſus détaillée, le nombre de faiſceaux ou de pieds-cubes contenus dans l'arbre, qui peut être employé en charpente.

REMARQUES.

COMME la meſure en pieds de gîte & en faiſceaux, n'eſt pas uſitée en France, on peut ſe ſervir de la même méthode pour réduire tout de ſuite les bois ronds, en pieds-cubes ou ſolives; il ſuffit ſimplement, partant du même principe, de changer la diviſion de la regle ou du parchemin avec lequel on meſure la circonférence.

Pour cela, on remarquera :

1°, Que la ſolive eſt égale à 3 pieds-cubes.

2°, Que la ſolive ſe diviſe en 6 pieds de ſolives, dont chacun vaut un demi-pied cube.

Ainſi toute meſure qui donnera des ſolives, ou pieds de ſolives, ſe réduira aiſément en pieds-cubes, & réciproquement.

La ſolive ſe repréſente ordinairement par une piece de bois de 6 pouces d'équarriſſage & de 12 pieds de longueur; une pareille piece contient une ſolive ou 3 pieds-cubes; c'eſt dans

Digitized by Google

cette forme que je la conſidérerai pour ſervir de baſe à ma meſure, pour la réduction des bois ronds en pieds-cubes ou ſolives.

Ma premiere meſure ſera la circonférence du cercle qui étant équarri, porte une piece de bois de 6 pouces quarré : cette piece, ſur un pied de longueur, donnera un quart de pied-cube ou un douzieme de ſolive; ainſi il en faudra 4 pieds de long pour produire un pied-cube, & 12 pieds pour faire une ſolive.

Cette circonférence étant la premiere meſure, ou *faiſceau*, les autres en ſeront multiples; c'eſt-à-dire, circonférences de ſurfaces multiples : ainſi, pour avoir le cube de l'arbre propoſé; après avoir meſuré ſur la regle, ou avec le parchemin, le nombre de meſures que contient ſa circonférence, on multipliera le nombre trouvé par le quart du nombre de pieds contenu dans la longueur, ſi c'eſt en pieds-cubes qu'on veut avoir le réſultat; ou par la douzieme partie, ſi c'eſt en ſolives qu'on veut avoir le ſolide de la piece.

EXEMPLE.

Soit une piece de 3 meſures un quatrieme de circonférence & de 24 pieds de longueur, dont on veut avoir le cube, en pieds & en ſolives.

OPÉRATION.

1°, Si c'eſt en pieds-cubes, on multipliera 3 faiſceaux ou meſures $\frac{1}{4}$, par le quart de 24 pieds ou 6 pieds $3^{\text{meſ.}}\frac{1}{4}$ ou $\frac{3}{12}$.

par . . . . $6^{\text{pieds.}}$

18

1 — 6

Et on aura . . . . . $19^{\text{pieds.}}$ 6 pouces pour le toiſé de l'arbre en pieds-cubes.

2°, Si l'on veut avoir le cube de la piece en ſolives, on mul-

Digitized by Google

tipliera les 3 meſures un quart de la circonférence, par le douzieme de la longueur ou de vingt-quatre pieds, & on aura . . . . . $3^{\text{mef. } \frac{1}{4}}$

multiplié par . . . $2^{\text{pieds.}}$

Ce qui donnera . . . . . 6 ſolives trois pieds

pour le toiſé de l'arbre en ſolives, ce qui revient au même que par l'opération précédente, puiſque 6 ſolives 3 pieds font 19 pieds-cubes & demi ou 6 pouces.

Méthode pour graduer la regle, ou le parchemin.

ON cherchera la circonférence d'une piece qui puiſſe fournir 6 pouces d'équarriſſage, & on trouvera cette circonférence de 26 pouces 8 lignes; mais on prendra 27 pouces à cauſe du déchet pour l'écorce; & cette longueur de 27 pouces ſera la premiere meſure dont on ſe ſervira pour graduer la regle ou le parchemin, par la même méthode expliquée ci-deſſus. Pour y parvenir, on élevera une perpendiculaire *A C*, (*Pl. XXXII. fig.* 2), à l'extrémité d'une ligne *A D*; du point *A*, on portera les 27 pouces que nous avons trouvés pour la longueur de la premiere meſure, ſur les lignes *AC*, *AD*, aux points *B* & *E*, & *A E* ſera la longueur de la premiere meſure: pour avoir la ſeconde meſure, on tirera la diagonale *B E*, qu'on portera de *A* en *F*, & *AF* ſera la longueur de la ſeconde meſure: pour avoir la troiſieme meſure, on tirera une nouvelle diagonale *B F*, qu'on portera de *A* en *G*; & *AG* ſera la troiſieme meſure. On continu a de la même façon de graduer la regle ou le parchemin *AD*, juſqu'à la longueur de la circonférence des plus gros arbres que l'on peut avoir à meſurer.

Mais comme il peut y avoir des arbres à meſurer qui aient une plus petite circonférence que 27 pouces; ou qu'il peut arriver que dans de plus gros arbres, la longueur des circonférences ne ſoit pas une meſure juſte de faiſceaux, alors il ſera avantageux d'avoir des ſubdiviſions du premier faiſceau, ou d'un faiſceau à l'autre. Pour avoir ces ſubdiviſions, on menera

Digitized by Google

au-dessus de la base AB de 27 pouces, qui a servi pour le tracé des mesures, une parallele ab, qui lui soit égale, afin de ne pas embrouiller la figure ; sur cette ligne, comme diametre, on décrira un demi-cercle ; puis on la divisera en autant de parties que l'on veut avoir de divisions dans le faisceau ou mesure : le mieux seroit de la diviser en douze parties, afin que la division de la mesure fût correspondante à celle du pied. De toutes les divisions faites sur le diametre, on élevera des ordonnées vers la circonférence : d'une des extrémités a du diametre, on tirera des cordes à tous les points où la circonférence est rencontrée par les ordonnées, & on les rapportera par des arcs de cercle sur le diametre ab, & par des paralleles sur la base AB, qui lui est égale, puis par des arcs sur le côté AC destiné à la division de la regle ; & ces cordes ainsi rapportées, feront les divisions de la premiere mesure, correspondantes à celles que l'on aura faites sur le diametre ab ; c'est-à-dire, que $A\frac{1}{4}$ sera la circonférence du cercle qui portera l'équarrissage d'une piece égale en superficie, au quart de celle qui a la mesure entiere pour circonférence circonscrite, ou 6 pouces de côté : $A\frac{1}{2}$ sera la mesure de l'arbre qui portera l'équarrissage d'une piece égale à la moitié de la superficie de celle de 6 pouces de côté, ou de 18 pouces quarrés, ainsi de $A\frac{3}{4}$.

Nota. Qu'au lieu de $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, on pourroit mettre 3, 6, 9 parties, en supposant la mesure divisée en 12.

Ainsi le premier faisceau sera divisé en autant de parties que l'on aura divisé de fois le diametre ab dans la figure 2, Pl. XXXII, en 8 parties ; mais le mieux seroit de le diviser en 6 ou en 12.

Présentement, pour avoir les divisions intermédiaires, entre 1 & 2 faisceaux ou mesures, on tirera des diagonales du point E de la premiere mesure, aux divisions $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{4}$ de la base AB ; & les distances $F\frac{1}{4}$, $E\frac{1}{2}$, $E\frac{3}{4}$, rapportées le long de la ligne AC, partant toujours du point A, donneront les points intermédiaires $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, entre 1 & 2 mesures ou faisceaux : on en fera autant pour avoir les mesures intermédiaires entre les autres faisceaux.

Digitized by Google

Pour éviter les erreurs, il faut ſe ſouvenir :

1°, Que pour réduire une piece en pieds-cubes, il faut multiplier le nombre de meſures & de parties de meſures de la circonférence, par le $\frac{1}{4}$ de la longueur de la piece meſurée en pieds.

2°, Que pour réduire une piece en ſolives, il faut multiplier le nombre de meſures & parties de meſures de la circonférence, par le $\frac{1}{12}$ de la longueur de la piece meſurée en pieds.

EXPLICATION des Planches & des Figures du Livre IV.

PLANCHE XIV,

Relative à la formation des Fentes.

LA FIGURE 1 repréſente un cylindre de bois : *a, d, d, d,* les cercles annuels ; *b b,* un barreau levé dans le diametre de ce cylindre ; *c c,* barreau levé ſuivant la direction des fibres longitudinales ; *e, e,* direction des fibres longitudinales ; *f, f,* rayons qu'on apperçoit ſur l'aire de la coupe d'un morceau de bois.

Figure 2, cylindre de glaiſe.

Figure 3, tranche très-mince levée ſur l'aire d'un cylindre de glaiſe : *a f,* diametre de cette tranche : *a, b, c, d,* différentes couches de terre que l'on ſuppoſe être de denſités inégales : *a,* 1, 2, 3, 4, *m, f,* &c, la circonférence de cette tranche, pendant qu'elle eſt humide : *e e e,* point où ſe réduit cette circonférence quand la glaiſe eſt devenue ſeche.

PLANCHE XV.

La FIGURE 1 repréſente une tranche fort mince d'un cylindre de bois : les couches 1, 2, 3, 4, 5, 6, &c, ſont ſuppoſées être de denſités inégales : *s,* lignes courbes *d ef,* & *a b,* re-

Digitized by Google

préſentent la forme que doit prendre une fente par la contraction des couches 1, 2, 3, &c.

La Figure 2 fait voir un rayon ſemblable à *a b* (*Fig. 1*), & fait entendre ce qui doit réſulter de la contraction des rayons.

La Figure 3 ſert à faire connoître ce qui doit réſulter de la contraction des rayons & des couches ligneuſes.

PLANCHE XVI, *relative à la peſanteur du bois de différents points du corps d'un arbre, & à la forme de certaines fentes.*

LA FIGURE 1 ſert à démontrer la différence de denſité du bois du cœur d'avec celui de la circonférence.

Par la *Figure 2*, on voit la différence de denſité du bois du pied d'un arbre d'avec celui de la cîme.

La Figure 3, fait voir comment les couches ligneuſes ſe ſéparent les unes des autres dans les *bois roulis* lorſqu'ils ſe deſſechent.

La Figure 4, fait comprendre pourquoi les bois ſe fendent plus aiſément dans la direction du centre à la circonférence que dans toute autre.

Figure 5, arbre en retour *cadranné* dans le cœur.

Figure 6, arbre auquel on a donné un trait de ſcie de *a* en *b*, pour prévenir qu'il ne s'y forme point trop de fentes.

PLANCHE XVII. *Elle fait voir comment le bois ſe contracte en ſe ſéchant, & ce qui en réſulte.*

FIGURE 1, piece de bois dont les parties numérotées 1 & 3, ſont reſtées en grume, & celles numérotées 2 & 4, ont été équarries.

Figure 2, exemple des fentes qui ſe forment entre l'écorce & le centre de l'arbre.

Figure 3, fentes qui s'étendent de la circonférence vers le centre.

La Figure 4 fait voir la quantité de fentes qui ſe forment ſur une piece de bois qui a été équarrie auſſi-tôt qu'elle a été abattue

Digitized by Google

abattue, & qu'on a laiſſé ſe deſſécher trop promptement ; il faut remarquer que le bois qui en a été retranché, a empêché que les fentes ne ſoient auſſi grandes que dans les pieces en grume.

Figure 5, corps d'arbre refendu en deux par la ligne *a b*.

Figure 6, autre corps d'arbre refendu en quatre par les lignes *c d*, & *e f*.

La *Figure 7* démontre ce qui réſulte du rapprochement des fibres de la *figure 5*.

Par la *Figure 8*, on peut voir ce qui réſulte de la contraction des fibres de la *figure 6*.

PLANCHE *XVIII. Cette Planche fait voir différentes aires de coupes de pieces de bois faites en différents points, & les fentes qui en réſultent.*

On voit par la *Figure 1*, que dans une piece de bois quarré *a c e f*, refendue à la ſcie par une ligne *d h*, les faces qui répondent au cœur deviennent convexes, & les faces oppoſées concaves.

Par la *Figure 2*, on voit ce qui arrive à une piece ronde, ſciée par une ligne *a b*, ſoit à la partie *f* dans laquelle le bois du cœur eſt compris, ſoit à la partie *g* qui ne contient pas de bois du cœur.

Les *Figures 3, 4, 5* & *7*, font voir que les pieces de bois où il ſe trouve du bois du cœur de l'arbre, ſont plus ſujettes à ſe fendre que celles où il ne ſe trouve pas de ce bois.

La *Figure 6* repréſente un tuyau de bois, & fait voir qu'il eſt peu ſujet à ſe fendre.

PLANCHE *XIX. Cette Planche fait voir qu'une piece de bois dans laquelle le cœur d'un arbre eſt compris, eſt plus expoſée aux fentes que lorſque cette partie n'y eſt pas renfermée.*

FIGURE 1, ſurface d'un cube de bois qui étant encore verd, avoit la forme que déſignent les lettres *A, B, C, D*, & qui étant devenu ſec a pris celle de *a b c d* : on voit en *K* où ſe

Digitized by Google

trouve le cœur de l'arbre, qu'il s'y eſt formé de grandes fentes *L, L*, &c.

Figure 2, autre cube qui avoit, étant verd, la forme *EFGH*, & que la ſéchereſſe a réduit à celle de *efgh*: le cœur du bois *K* qui ſe trouve hors de la piece, eſt très-peu fendu: ces deux Figures ont été deſſinées très-exactement d'après nature.

PLANCHE XX. *Cette Planche démontre ce qui arrive aux planches ſciées dans des arbres encore verds.*

FIGURE 1, corps d'arbre refendu en planches encore tout verd: ces planches devenues ſeches & poſées les unes ſur les autres, ne peuvent ſe toucher aux points *m, n, o, p, q*, & ont peu de fentes.

Par la *Figure 2*, on voit que la Planche *a a, b b*, ne s'eſt point bombée comme celle de la *figure 1*, & que les ouvertures *a, a* & *b, b*, ſont produites par la contraction des parties extérieures de l'arbre *c c*.

PLANCHE XXI. *On voit par les Figures, que les planches ſe courbent à raiſon du racourciſſement des fibres longitudinales du bois.*

FIGURE 1, tronc d'un jeune arbre fendu en quatre parties, par les lignes *a b* & *c d*.

La *Figure 2* fait voir que chaque partie de cet arbre s'eſt courbée du côté de l'écorce.

La *Figure 3* montre comment les fibres longitudinales ſe racourciſſent à meſure que les arbres ſe deſſechent.

Figure 4, piece de bois quarré refendue en deux parties *a, a*.

On voit par la *figure 6*, que les bouts d'une piece refendue s'écartent en *a a*: cet écartement a été exprimé trop conſidérable dans cette gravure.

Figure 7, arbre fendu en trois parties, leſquelles s'écartent les unes des autres en forme de lardoire.

Figures 8 & 9, corps d'arbres refendus en planches.

La *Figure IX* ſert à démontrer pourquoi il y a des planches

Digitized by Google

qui ſe tourmentent, & d'autres qui ne ſe courbent point, & encore pourquoi les unes ſe fendent, & d'autres ne ſe fendent pas.

Les *Figures 10, 11* & *12* ſervent à rendre raiſon de ces faits.

PLANCHE *XXII. Cette Planche eſt relative aux tentatives faites pour empêcher les bois de ſe fendre.*

Les *Figures 1, 2* & *3*, font voir dans quelles circonſtances les fentes portent le plus de préjudice, & comment on pourroit en grande partie le prévenir.

Figure 4, numéros 1, 2, 3, 4, portions de cônes & de pyramides tronquées, qui contiennent le cœur du bois des pieces: aux numéros 5, 6, 7, 8, le cœur eſt hors des pieces : ces pieces, quoique cerclées & bien ſerrées, ſe ſont néanmoins fendues.

PLANCHE *XXIII, relative aux bois qui ſe livrent en grume pour le ſervice de l'Artillerie.*

FIGURE *1*, flaſque d'un affût marin.
Figure 2, fond d'un affût marin.
Figure 3, eſſieu d'un affût marin.
Figure 4, roue d'un affût marin.
Figure 5, flaſque d'un affût de campagne.
Figure 6, moyeu de la roue d'un affût de campagne.
Figure 7, jante d'un affût de campagne.
Figure 8, rais d'une roue d'affût.
Figure 9, eſſieu d'un affût de campagne.
Figure 10, moitié de la limoniere de l'avant-train d'un affût.
Figure 11, piece qui porte la cheville ouvriere aux avant-trains des affûts.

PLANCHE *XXIV. Détail du travail des Sabotiers.*

Figure 1, chevre ſur laquelle les Sabotiers coupent le bois.
Figure 2, paſſe-par-tout ou ſcie dont ils ſe ſervent.

Digitized by Google

Figure 3, *h*, maſſe des Sabotiers; *i*, ciſeau qui ſert quelquefois à fendre; *k*, coutre, inſtrument bien plus commode pour fendre; *m*, rondine qui doit être fendue; *g*, coin de fer qui ſert à fendre les groſſes rondines.

Figure 4, quartier d'une rondine propre à faire un ſabot.

Figure 5, *A*, billot: *a*, ſerpe pour ébaucher les ſabots.

Figure 5 * 6, herminette avec laquelle on forme l'entrée & le talon d'un ſabot.

Figure 6*, *E*, rondine propre à faire un ſabot; *F*, la même rondine ſur laquelle eſt ponctuée la figure d'un ſabot.

Figure 6 **, (vers le bord oppoſé de la planche) ſabot *H* qui n'eſt qu'ébauché; & au-deſſous de la *figure* 6, *G*, ſabot paré & fini en dehors.

Figure 7, piece de bois entaillée, dans laquelle on aſſujettit avec des coins une paire de ſabots qui doit être évidée.

Figure 8, loge des Sabotiers: on voit dans cette loge la même piece en place.

Figure 9, vrille *K*, avec laquelle on commence à percer les ſabots: *h*, *i*, *l*, cuillers de différentes grandeurs pour les creuſer.

Figure 10, crochet ou *rouette*, pour polir & effacer les ſillons que les cuillers ont pu faire au-dedans du ſabot.

Figure 11, plane ou paroir pour finir les ſabots en dehors.

Figure 12, *a*, coupe d'un ſabot, ſuivant ſa longueur, pour en faire voir l'épaiſſeur: *b*, ſabot garni de ſon *emblai*: *c*, *d*, ſabots en uſage dans le Limoſin; ils ont une grande entrée & ſont garnis d'une courroie: *e*, ſabot garni d'un *miton* de peau de mouton; *f*, petit fer dont on arme quelquefois le deſſous du talon; *g*, autre petit fer qui s'attache ſous le fort du pied.

Figure 13, *A*, Ouvrier qui ébauche un ſabot: *B*, autre Ouvrier qui perce; *C*, autre qui creuſe: *D*, autre qui pare & finit le ſabot.

Figure 14, *A*, forme de ſoulier pleine: *B*, forme briſée; *C*, ſemelle de galoche; *D*, talon pour homme; *E*, talon pour femme.

Digitized by Google

PLANCHE XXV. *Outils à l'uſage du Fendeur.*

FIGURE 1, attelier du Fendeur : *A B C*, grande piece fourchue ; *D E F*, pieds qui la ſoutiennent ; *G H*, pieces de bois enfoncées en terre pour donner de la ſolidité à l'attelier : *I*, mailloche pour frapper ſur le coutre : *O N*, piece diſpoſée pour être fendue avec le coutre *P* : *K L*, piece en partie fendue : *M*, le coutre : *Q*, coin qui entretient l'ouverture de la fente.

Les *Figures* 2, 3, 4 & 5 font voir comment le Fendeur peut conduire la fente bien droite.

Figure 6, coutre à deux biſeaux ſervant à fendre : *e*, coupe de ce coutre.

Figure 7, grand coutre à un biſeau ; *e*, coupe de ce coutre : il ſert à parer les pieces de bois, comme on peut le voir dans la *figure* 8.

Figure 9, grande cognée.

Figure 10, grand coin de bois.

Figure 11, *A*, ſcie dentelée ou paſſe-par-tout : *B B*, ſcie avec une denture ordinaire.

Figure 12, maſſe.

PLANCHE XXVI. *Travail du Fendeur.*

FIGURE 1, *A*, groſſe tronce noueuſe, qu'on veut fendre avec de la poudre : *a*, trou de tarriere rempli de poudre à canon, & fermé d'une cheville frappée à force : *b*, lance à feu pour allumer la poudre.

Figure 1 *, *B*, la même piece de bois éclatée en trois parties par l'effet de la poudre à canon.

Figure 2, Apprentif-Ouvrier occupé à fendre des chevilles de poinçon entre ſes jambes.

Figure 3, cet Apprentif commence par fendre la bille en deux par la ligne 1, 1, puis par les lignes 2, 2, puis par celles 3, 3, &c.

Figure 4, enſuite il fend ces mêmes tranches, par les lignes 5, 6, 6, 7, 7 & 4, 4.

Digitized by Google

Figure 5, bille deſtinée à être fendue pour en faire des fuſées pour les entre-voux des planchers.

Figure 6, paliſſon ou petite planche ſervant aux entre-voux des Fermes.

Figure 7, barre pour les fonds des futailles.

Figure 8, chevre ſervant d'attelier pour fendre les barres & les paliſſons.

Figure 9, bille ſciée de longueur pour faire des échalas de vigne : les lignes ponctuées *A B*, *C D*, *E F*, *G H*, indiquent comment on doit diviſer cette piece par quartiers.

La *Figure* 10 indique comment on doit fendre le quartier *A E C*, pour en tirer ſix ou ſept échalas : les autres quartiers ſe fendent de même.

Figure 11, un échalas.

La *Figure* 12 fait voir comment on arrange les échalas entre quatre piquets pour en former des bottes.

Figure 13, une botte d'échalas liée avec des harts.

PLANCHE XXVII. Travail du Fendeur de Lattes & de Cerches.

La *Figure* 1 fait voir comment le Fendeur cartelle les pieces, toujours du centre à la circonférence *E A*, *E G*, *E H*, *E I*.

La *Figure* 2 repréſente un de ces quartiers qu'il fend d'abord par les lignes *a c*, *e e*, *d d*, *f f*; enſuite, & pour lever les lattes, par les lignes 1, 1, 2, 2, 3, 3, &c.

La *Figure* 3 indique la même opération pour la latte voliche.

Figure 4, petit attelier où l'on forme les bottes.

Figure 5, botte liée.

Figure 6, arbre abattu, & tel qu'on le délivre aux Fendeurs, qui y donnent un trait de ſcie en *e* pour retrancher la culaſſe.

Figure 7, la même culaſſe qui doit être cartelée par les lignes *g g*, *h h*, &c.

Figure 8, cartelle dont on doit retrancher le bois du cœur, ſelon la ligne ponctuée *k k*.

Figure 9, la même cartelle *écœurée*, & qui doit être refendue, ſuivant la direction des lignes ponctuées *n n*, pour en faire des fonds de ſeaux.

Digitized by Google

Figure 10, tronce de bois deſtinée à faire des cerches pour des corps de ſeaux. Elle ſe fend d'abord par la ligne *r r*. La fente ſe commence avec le tranchant de la cognée, ſur la tête de laquelle on frappe avec la maſſe *t* (*fig.* 11), & cette premiere fente s'acheve avec les coins *x*.

La *Figure* 12 fait voir comment on cartelle chaque moitié de la tronce (*fig.* 10), d'abord par la ligne *y y*, enſuite par les lignes *z*, *z*, enfin par les lignes *&*, *&*.

La *figure* 13 indique la partie du bois du cœur qui doit être enlevée d'une cartelle, ſelon la ligne ponctuée *k k*.

La *Figure* 14 fait voir comment on écorce cette même cartelle, dont on enleve la portion *o q o*.

Figure 15, portions de bois *r s*, qui s'enlevent par le Fendeur, & dont il fait des bordures ou de *l'Aprêt-marchand*.

PLANCHE XXVIII. *Suite du travail du Fendeur.*

FIGURE 1, ſelle à planer, avec l'Ouvrier en attitude, pour dreſſer les cerches avec la plane.

Figure 2, Ouvrier qui plie les cerches en différents ſens, pour connoître ſi elles ſont par-tout d'égale épaiſſeur.

Figure 3, cerches préſentées au feu, appuyées ſur une barre de fer, ſoutenue par deux chenets.

Figure 4, profil d'une cerche *E*, & des chenets qui la ſoutiennent vis-à-vis le feu.

Figure 5, bordure préparée pour lier les bottes.

Figure 6, laniere de bois qui attache la bordure des bottes.

Figure 7, bordure garnie de cette laniere.

Figure 8, petites planches qui ſervent de *gardes* pour empêcher que les bords de la bordure ne ſe fendent.

Figure 9, rouleau ſervant à plier les cerches.

Figure 10, coupe de ce rouleau.

La *Figure* 11 fait voir la diſpoſition de trois cerches qui doivent être roulées.

Figure 12, botte de cerches : *a a* bordure qui aſſujettit cette botte ; *b*, laniere qui lie la bordure ; *c c*, gardes ; *d*, cerches.

Digitized by Google

Figure 13, botte d'écliſſes.

Figure 14, moulinet qui ſert à plier les écliſſes & les cerches de rouet, pour les diſpoſer à être miſes en bottes.

Figure 15, écliſſe liée, préparée à recevoir celles qui doivent former une botte.

Figure 16, chaſeret garni d'oſier, le fond mis en bas.

Figure 17, chaſeret garni d'oſier, le fond mis en en haut.

Figure 18, écliſſe à fromage poſée ſur un clayon, ou tournette d'oſier.

PLANCHE XXIX. *Maniere de faire des Copeaux & des Panneaux de ſoufflets.*

FIGURE 1, piece parallélipipede de Hêtre, ébauchée pour en faire des copeaux.

Figure 2, machine pour former les copeaux, vue en élévation.

Figure 3, la même machine vue en plan. *A, B, C, D*, rouages qui augmentent la force des Ouvriers qui font tourner les manivelles; *FH*, corde qui communique le mouvement des rouages au rabot *G*: *I*, rouleau qui ſe hauſſe, ou qui ſe baiſſe, pour que la tirée de la corde ſoit horizontale: *K*, piece de bois ſur laquelle on leve les copeaux: le graveur a fait cette piece trop forte par proportion avec le rabot: *LL, MM, NN*, bâti de forte charpente.

Figure 4, coupe tranſverſale de la même machine, par le milieu du rabot: *MM*, bâti de charpente: *K*, piece de bois ſur laquelle on leve les copeaux: *G*, corps du rabot, au-deſſus duquel paroît le fer taillant de ce rabot.

Figure 5, preſſe où l'on dreſſe & où l'on rogne les copeaux.

Figure 6, copeaux tels qu'on les vend en paquet.

Figure 7, cartelle de Hêtre, deſtinée à faire des panneaux de ſoufflets.

Figure 8, panneau de ſoufflet groſſiérement ébauché.

Figure 9, le même panneau fini & plané.

Figure 10, encoche, ou établi dans lequel on aſſujettit les panneaux

Digitized by Google

panneaux de soufflets, pour les séparer chacun en deux parties, dont celle du dessous doit être la plus longue.

EXPLICATION de la Planche XXX, qui contient en détail, la façon de faire les Ecopes, les Pelles à four, à bled & à fumier, les Battoirs de lessive, & les Attelles de collier de Chevaux & de Mulets.

FIGURE 1, cartelle destinée à faire des attelles.

Figure 2, la même cartelle figurée en attelles, & qu'il n'est plus question que de séparer par des traits de scie pour en avoir plusieurs semblables à *B*.

Figure 3, encoche où l'on assujettit les attelles de la figure 2, pour les séparer ensuite par un trait de scie.

Figure 4, battoir pour la lessive.

Figure 5, écope vue de côté.

Figure 6, écope vue par-dessus.

Figure 7, coupe d'un rondin dans lequel on doit lever quatre écopes.

Figure 8, aceau.

Figure 9, tie.

Figure 10, piece de bois préparée pour faire des pelles à four.

Figure 11, pelle à four pour les Pâtissiers.

Figure 12, pelle à four pour les Boulangers.

Figure 13, pelle à fumier.

Figure 14, pelle pour remuer les grains.

EXPLICATION de la Planche XXXI, qui expose le travail de l'Arçonneur; & celui des Tourneurs qui font les Sébilles & les Moules à suif.

FIGURE 1, ciseau de fer.

Figure 2, bec d'âne.

Figure 3, bât de mulet, monté.

Figure 4, courbe d'un bât.

Digitized by Google

Figure 5, lobe d'un bât.

Figure 6, moitié d'une courbe faite de deux pieces.

Figure 7, arçon de Cavalerie : *a*, le pontet : *b*, *b*, les deux bouts : *c*, le devant d'arçon : *d*, *d*, les pointes : *e*, *e*, les panneaux.

Figure 8, arçon de femme garni de son doſſier *f*.

Figure 9, tour tel qu'on l'établit dans les forêts pour tourner les moules à ſuif, les ſébilles, les rouets de poulies, &c : *A*, *B*, deux forts poteaux : *C*, *C*, deux pieces horizontales qui les aſſemblent : *D*, poupée mobile : *E*, croſſe ou ſupport : *F*, pieces ſervant à donner de la ſolidité aux poteaux *A*, *B*, & qui ſervent outre cela à appuyer le ſupport, & à porter la planche inclinée *K*, ſur laquelle s'appuie l'Ouvrier quand il travaille : *G*, perche à reſſort : *H*, corde : *I*, mandrin : *L*, pédale : *M*, billot ſur lequel on ébauche les pieces.

Figure 10, rondine qui doit être fendue en deux pour faire deux moules à ſuif.

Figure 11, moitié de rondine ſur laquelle eſt tracé un moule.

Figure 12, ſébille travaillée, poſée ſur ſa clouiere ou mandrin à pointes *I*.

Figure 13, clouiere.

Figure 14, ciſeaux courbes qui ſervent à détacher le noyau de bois que l'Ouvrier enleve de l'intérieur du moule qu'il tourne.

Figure 15, moule à ſuif ſortant des mains du Tourneur.

Figure 16, outils du Tourneur.

Figure 17, diſpoſition du chevalet pour enfumer les pieces travaillées.

PLANCHE XXXII.

Les FIGURES de cette Planche ſervent à l'explication de la méthode qui ſe pratique en Flandre pour toiſer les bois ronds.

Fin du quatrieme Livre.

Digitized by Google

Fig. 1.





Digitized by Google

Digitized by Google

Fig. 1.





Fig. 3.

Digitized by Google

Digitized by Google



Digitized by Google

Digitized by Google

Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 4.





Fig. 6.



Fig. 8.



Digitized by Google

Digitized by Google



Digitized by Google

Digitized by Google



Digitized by Google

Digitized by Google

Fig. 1.



Digitized by Google

Digitized by Google



Digitized by Google

Digitized by Google

Fig. 4.



Fig. 2.



Fig. 3.



Digitized by Google

Digitized by Google







Digitized by Google

Digitized by Google



Digitized by Google

Digitized by Google



Digitized by Google

Digitized by Google



Digitized by Google

Digitized by Google



Digitized by Google

Digitized by Google



Digitized by Google

Digitized by Google

Fig. 2.



Fig. 3





Digitized by Google

Digitized by Google



Digitized by Google

Digitized by Google



Digitized by Google

Digitized by Google

Parchemin
ée





Digitized by Google

Digitized by Google

LIVRE CINQUIEME.

De l'exploitation des Bois quarrés.

Comme les ouvrages de Charpenterie, tant pour les Bâtiments civils, que pour les Vaiſſeaux, conſomment beaucoup de bois quarrés, on doit, quand on exploite une forêt, mettre à part toutes les belles & grandes pieces pour les équarrir. Ce n'eſt cependant pas toujours la pratique des Marchands de bois: quand ils apperçoivent qu'ils trouveront un débit plus avantageux du bois de fente, ils font débiter en billons les plus belles pieces, & ils les réduiſent, pour ainſi dire, en copeaux pour en faire de la latte, du merrain, & ſur-tout de la cerche. Comme toutes ces choſes & autres peuvent ſe trouver dans des arbres de moyenne groſſeur, & qu'on peut y employer des bois qui commencent à être gras; on ſacrifie rarement de beaux & grands arbres pour ces ſortes d'ouvrages : mais je ſuis toujours fâché de voir couper par morceaux les plus belles pieces pour les débiter en cerches; car ſi l'on ſe rappelle ce que nous avons dit ſur l'art du Fendeur, on comprend qu'on ne peut lever de belles & grandes cerches que dans de fort gros arbres, ſains, exempts de nœuds, & dont le bois n'eſt point fort gras. Il ſeroit à deſirer qu'on ne fît de la cerche qu'avec les billes courtes qui peuvent ſe prendre entre deux nœuds; ſi ces pieces viciées ne fourniſſoient pas autant de cerches qu'on en conſomme, il n'y auroit pas grand mal, puiſqu'il eſt poſſible de faire de petits ſeaux aſſez légers avec du merrain de bois blanc cerclé de fer très-mince: la rareté des beaux bois de charpente devroit déterminer les

Digitized by Google

Marchands de bois à prendre ce parti, excepté dans les cas où la difficulté des chemins les obligeroit de réduire les bois par petites pieces, pour pouvoir être enlevées à dos de bêtes de ſomme.

Je ſuppoſe que les Bûcherons ont abattu les arbres ainſi que nous l'avons expliqué; qu'ils les ont ébranchés; qu'ils ont converti en bois de corde les branches qui ne ſont propres qu'à cet uſage; qu'ils ont fait des fagots & des bourrées avec les rames; & qu'enfin le menu bois a été converti en charbon. Je ſuppoſe encore qu'on a délivré aux Fendeurs les bois qui ſont propres à faire de la fente & de la raclerie; enfin qu'on a vendu aux Charrons & aux Fourniſſeurs de l'Artillerie, les pieces qui ſe vendent en grume; & aux Charpentiers celles qui ſont propres à faire des pilots. Après l'enlevement de tous ces bois, il ne doit plus reſter dans la vente que les pieces qui doivent être équarries; alors les Marchands doivent connoître à peu-près ce qu'ils pourront avoir de bois quarré, ſuivant les regles d'approximation que nous allons rapporter.

§. 1. *De la réduction des bois ronds en bois quarrés.*

SI la circonférence d'un arbre eſt moindre que deux toiſes, on défalque la neuvieme partie, & on diviſe le reſtant en quatre, ce qui donne ſon équarriſſage. Par exemple, ſi la circonférence eſt de 12 pieds, ou 144 pouces, cette ſomme étant diviſée par 9, il vient 16 au quotient; leſquels ſouſtraits de 144, il reſte 128, qui diviſés par 4, feront connoître que la piece aura 23 pouces d'équarriſſage.

Si l'arbre avoit 3 ou 3 toiſes & demie de circonférence, il faudroit ſouſtraire ſept parties: s'il avoit 4 ou 4 toiſes & demie, on ôteroit 7 parties, & du reſtant, une vingtieme partie: s'il avoit 6 ou 6 toiſes & demie, on ôteroit la cinquieme partie, & du reſtant, la vingtieme partie: s'il avoit 7 ou 7 toiſes & demie, on ôteroit la quatrieme partie, & du reſte, la ſeizieme. Si l'arbre avoit 9 toiſes, on ôteroit la quatrieme partie, & du reſte, la ſixieme. Les ſouſtractions étant faites, on diviſe la

Digitized by Google

ſomme reſtante par quatre, pour avoir la valeur de chaque face.

Par ces approximations, les Marchands pourront faire un inventaire ſuffiſamment exact des bois quarrés qu'ils pourront tirer des arbres de leurs ventes, afin de ſe rendre compte à eux-mêmes.

§. 2. *Diſtinction des bois droits & des bois courbes.*

LES bois droits ſont les plus précieux pour le ſciage & pour les charpentes des bâtiments civils; car je comprends dans ce que j'appelle *bois droits*, des pieces qui n'ont qu'un peu de courbure, & que les Charpentiers ſavent employer pour faire des jambes de force, & pluſieurs autres pieces qui n'exigent abſolument pas que les bois ſoient parfaitement droits. Mais les bois fort courbes ſont très-recherchés pour différents ouvrages, comme pour les roues des moulins, les ceintres des voûtes, pour la conſtruction des bateaux, & ſur-tout pour celle des Vaiſſeaux; car on peut dire que la Marine emploie toute ſorte de bois droits ou courbes, pourvu qu'ils ſoient de bonne qualité & d'un échantillon convenable; les courbes mêmes ſont ſouvent plus précieuſes que les pieces droites. Il eſt donc à propos d'expliquer comment on doit équarrir toutes ſortes de pieces de bois droits ou courbes, & détailler comment les *Chabins*, (c'eſt ainſi qu'on nomme les Ouvriers la plupart Auvergnats, chargés d'équarrir les bois), doivent s'y prendre pour tirer tout le parti poſſible des bois qu'ils doivent travailler. Je vais d'abord parler des bois qui ſont droits & alignés ſur toutes leurs faces.

Digitized by Google

CHAPITRE PREMIER.

Méthode pour équarrir les Bois droits.

ON peut dire en général que les pieces de bois droites ne peuvent jamais être trop longues, à moins que la groſſeur de la tête ne differe trop de celle du pied. Ainſi, avant de rogner ces pieces, il faut les bien examiner & tâcher de leur faire porter le plus de longueur qu'il eſt poſſible ſuivant une ligne droite, & ſans trop trancher le fil du bois; ſi la piece eſt un tant ſoit peu courbe dans un ſens, il vaut preſque toujours mieux ſuivre cette courbure que de l'affamer vers la partie convexe.

Pour ménager toute la longueur que l'arbre peut porter, il faut, avant de le couper de longueur, le faire rouler ſur le terrein, en examiner avec ſoin tous les côtés, & voir celui qui s'aligne le plus droit, afin de juger par le coup d'œil, juſqu'où cette ligne peut s'étendre; quand on a décidé cette longueur, on fait couper l'arbre à la ſcie par l'extrémité d'en haut qui eſt le plus menu de la piece.

On fait enſuite tourner l'arbre ſur chacune de ſes faces avec le ſecours des leviers, juſqu'à ce qu'on ait trouvé le côté qui s'alignera le mieux dans toute ſa longueur; puis on le cale ſolidement, & on l'appuie fermement pour qu'il ne puiſſe changer de ſituation.

On prend enſuite le diametre du petit bout avec une regle diviſée en pouces; la moitié de la moyenne proportionnelle du tiers & du quart, indiquera de combien de pouces il faut charger la ligne ſur le corps d'arbre que l'on a deſſein d'équarrir, d'abord ſur deux faces oppoſées: donnons un exemple.

Je ſuppoſe un arbre d'environ 30 pieds de longueur, & qui ait au petit bout *A B* (*Pl. XXXIV. fig.* 1), où il a été rogné, 24 pouces de diametre, franc d'écorce; il faut prendre le tiers de ce diametre, qui eſt 8 pouces; puis prendre le quart qui eſt

Digitized by Google

6 pouces ; lesquels, ajoutés aux huit précédents, feront 14 pouces, dont la moitié est 7 ; c'est la quantité de bois qu'il faut retrancher de cet arbre, moitié du côté *A*, & moitié du côté *B*, pour son premier équarrissage, ou pour le parage des deux premieres faces : on divisera donc 7 pouces en deux, & ce sera 3 pouces & demi de bois qu'il faudra retrancher, ce qui indique de quelle quantité il faut charger la ligne *e h* & *f g*, sur chaque côté de l'arbre ; après quoi il ne restera plus à cette piece, quand elle sera travaillée sur ces deux faces opposées, que 17 pouces vers la tête, au lieu de 24 qu'elle avoit en grume. A l'égard du pied, on doit avoir attention de lui laisser 2 à 3 pouces de plus qu'au petit bout : ce surcroît de dimension sert à redresser les pieces quand elles se sont déjettées ; d'ailleurs, il arrive souvent que dans un bâtiment, une piece de charpente est plus chargée à un de ses bouts qu'à l'autre, ou qu'elle doit être soutenue du côté du petit bout par une cloison ; dans ces cas, on place le gros bout vers le côté qui doit supporter une plus grande charge.

Les deux coups de lignes *e h* & *f g*, étant jettés sur toute la longueur de la piece, & tracés bien à plomb sur les bouts, doivent être exactement suivies par l'Ouvrier dans toute leur longueur.

Pour bien dresser ces deux premieres faces, l'Ouvrier commence par faire de distance en distance des entailles *d d* (*Planch. XXXIII. fig.* 2), qu'il approfondit jusqu'aux lignes *c c*, & ensuite il enleve le bois *f f* qui se trouve compris entre ces entailles, ayant attention de ne point entrer plus profondément dans la piece que les lignes *c*, *c*, & de conduire ces faces bien à plomb ; c'est pour cette raison qu'il faut que les pieces soient solidement calées ; au reste, c'est le coup d'œil qui doit guider l'Ouvrier pour former ces faces bien à plomb.

Le premier parage étant fait sur les deux faces opposées, on renverse la piece sur le côté qui est le moins à vive-arrête, comme on le voit représenté (*Pl. XXXIII, fig.* 2). L'Ouvrier examine avec attention le contour que sa piece doit avoir ; il la cale de façon que les faces travaillées soient bien de niveau,

Digitized by Google

c'eſt-à-dire, bien paralleles à l'horizon, afin que les quatre faces ſe coupent exactement à angle droit.

Si la piece n'a aucune courbure, on jette un coup de ligne ſur les faces qui ont été parées en premier lieu, & l'on fait enſorte qu'elles n'avivent pas trop la piece, mais qu'il paroiſſe des défournis & un peu d'aubier aux angles, pour faire voir au Marchand que la piece n'a pas été trop frappée ſur ſes quatre faces.

Les lignes *c*, *c* (*Fig.* 2) étant jettées, & les entailles *d d* étant faites de diſtance en diſtance, on emporte les entre-deux *f f*, comme nous l'avons déja dit, en prenant ſoin que la cognée n'entre point trop dans la piece, & que les faces ſoient bien perpendiculaires à l'horizon; car quand un mauvais Ouvrier ne conduit pas ſes faces à plomb, les Charpentiers ſont obligés d'ôter beaucoup de bois lorſqu'ils les travaillent pour les mettre en œuvre, ce qui les affoiblit. Au reſte, il eſt facile de s'appercevoir de ce défaut, en préſentant une équerre ſur les angles de la piece équarrie.

Il arrive quelquefois qu'on a beſoin que certaines pieces ſoient beaucoup plus groſſes par un bout que par l'autre; par exemple, pour faire des meches de cabeſtans (*Fig.* 3), des arbres tournants de moulin (*Fig.* 4. *A*), des jumelles de preſſoir (*Fig.* 5), &c; dans ce cas, on fait enſorte que les lignes *c*, *c* (*Fig.* 2) ſe rapprochent vers le petit bout, ou bien on fait une retraite vers *a* (*Fig.* 3), & l'on équarrit ſéparément la partie *b a*, & la partie *c a*.

D'autres fois on équarrit *méplat* une piece, comme on en peut voir la coupe *a b c d* (*Pl. XXXIV. fig.* 2): on verra dans la ſuite qu'il y a des circonſtances où cette façon d'équarrir eſt très-avantageuſe; par exemple, pour les bordages & les précintes; comme il faut que ces pieces ſoient à vive-arrête, il faut que les plançons qui doivent fournir ces pieces n'aient point de défourni, ce qui fait qu'il eſt ſouvent avantageux de les débiter méplat. Il y a à la vérité un peu à perdre ſur le *cubage*; car en ſuppoſant que la piece quarrée *e f g h* (*Pl. XXXIV. fig.* 1), ait 16 ſur 16, la ſurface de ſa coupe ſera de 256; au lieu

Digitized by Google

lieu que la piece méplate *a b c d* (*Fig. 6*), ayant 19 ſur 13, la ſurface de ſa coupe ne ſera que de 247; ce qui fait 9 pouces de moins, qui ſe multiplient dans toute la longueur; mais auſſi on a moins de défournis, & les bordages ſont plus larges; d'ailleurs, on peut lever à la ſcie, aux côtés en *I K*, deux bordages, & deux croûtes *L M*, qui payeront bien leur façon; enfin ſi cette piece étoit chargée dans le ſens *LM*, elle ſeroit plus forte, même que la piece *e f g h* (*Fig.* 1). Nous aurons occaſion de parler ailleurs plus en détail de cette façon de débiter les bois.

ARTICLE. *Façon d'équarrir les Bois courbes.*

CES ſortes d'arbres exigent plus d'attention de la part des Ouvriers que les bois droits; mais comme ils ſont très-précieux pour la Marine, ils méritent qu'on prenne à leur égard ces ſoins particuliers.

A moins que ces bois n'aient une courbure très-conſidérable, on doit chercher à leur en donner plus qu'ils n'en ont naturellement, ayant cependant attention d'éviter de trop trancher les fibres du bois.

Pour y parvenir, après avoir paré la piece (*Pl. XXXIII. fig.* 13) ſur ſon droit, & lui avoir formé deux faces oppoſées, comme je le dirai bien-tôt, on trace ſur cette piece un trait *e f g* du côté qui eſt convexe; on charge la ligne ſur les bouts *e* & *g*, & l'on fait enſorte que ſon milieu *f* approche le plus qu'il eſt poſſible de l'écorce, comme on le voit dans cette figure. Pour tracer réguliérement ce trait, on pique dans la piece en différents endroits, des pointes de fer ſur leſquelles on couche le cordeau, ou, encore mieux, on ſe ſert d'une regle très-mince & flexible qu'on fait porter ſur toutes ces pointes; puis on trace avec de la craie la ligne *h f i*, & l'on fait enſorte de lui donner la courbure la plus réguliere qu'il eſt poſſible.

Lorſque la courbure extérieure & convexe eſt bien formée, elle ſert à tracer la courbure concave ou intérieure *a d b*; on

Digitized by Google

a ſoin qu'il reſte des défournis en *a* & en *b*, & que la piece ſoit plus frappée en *d*.

A l'égard du parage de ces pieces ſur le plat, j'ai déja dit qu'il ſe faiſoit comme aux pieces droites ; on les frappe ſeulement davantage comme quand on veut équarrir méplat, afin de leur donner plus de largeur pour que les Charpentiers puiſſent y promener leurs gabaris, & augmenter ou diminuer la courbure ſuivant que les circonſtances l'exigent. Ainſi on peut donner comme un principe général de l'exploitation des bois courbes, qu'il faut beaucoup les frapper ſur le plat, & ôter très-peu de bois aux ſurfaces courbes ; c'eſt pour cela qu'on eſt dans l'uſage de commencer par travailler les deux ſurfaces droites ; les courbes en deviennent plus aiſées à travailler, & l'on y emporte peu de bois : on laiſſe, par exemple, tout le bois *g b* & *e a* (*Fig.* 13).

Les pieces qui ne peuvent s'aligner droites dans aucun ſens ne ſont pas d'une grande utilité, ni pour la charpente, ni pour la conſtruction des vaiſſeaux : on verra néanmoins que ces courbures ſur deux ſens, quand elles ne ſont pas conſidérables, ne doivent point faire rejetter les groſſes pieces ; qu'on les débite en plançons pour les bordages ; & que cette courbure en deux ſens devient très-précieuſe, quand elle peut ſervir à faire des *barres d'arcaſſe* ou des *liſſes d'ourdi*.

Quoique les Ouvriers qui débitent les bois dans les forêts, ſoient ſuppoſés ſavoir à peu-près quelle peut être la deſtination des pieces qu'ils travaillent ; ce ſont cependant les Charpentiers qui aſſignent leur véritable deſtination ; ainſi il ne faut regarder ce que nous allons dire ſur les dimenſions des pieces que comme des à-peu-près.

Digitized by Google

CHAPITRE II.

Dimenſions des Pieces qu'on débite pour les Bâtiments civils.

On doit ménager aux pieces toute la longueur qu'elles peuvent porter; cependant voici les longueurs qu'on a coutume dans les forêts, de donner aux pieces qu'on deſtine à la charpente, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 & 30 pieds, & ainſi en augmentant de 3 en 3 pieds; rarement en fait-on au-deſſus de 24; de même qu'on ne débite point de bois quarré au-deſſous de 6 pieds.

A l'égard de leur équarriſſage, ceux qui n'ont que 3 pouces & demi ou 4 pouces, ſont réſervés pour les chevrons de rempliſſage, & jambettes ou aiſſeliers; on fait auſſi des *jambettes* & des *aiſſeliers* de 4 & 6, ou de 5 & 7, pour les chevrons de ferme qui portent ce même équarriſſage: ainſi que leurs *contrefiches*: on fait encore des *coyaux* & des *empanons* avec des bois de 4 pouces d'équarriſſage. Les bois qui en ont 5 & 6, s'emploient pour les *entraits*, les ſablieres des petits bâtiments & les cloiſons.

Les plates-formes ont aſſez ſouvent 4 & 6 juſqu'à 4 & 12 pouces; les bois qui portent 7 & 8 pouces, ſont d'un grand uſage: on les emploie pour les *faîtes* & *ſous-faîtes* des grands bâtiments, *chevrons de croupe*, leurs *entraits*, *pannes* & *ſablieres*, *arrêtieres*, *liens*, *jambettes*, *coyaux*, *liernes*, &c.

Suivant la grandeur des appartements, on emploie des *ſolives*, *ſoliveaux* & *chevêtres*, tantôt de 4 & 6, tantôt de 5 & 7, ou même de 10 & 11 pouces, lorſqu'on y emploie de fortes ſolives & qu'on ſupprime les poutres.

On donne aux *poutres* depuis 15 pouces juſqu'à 24, ſuivant leur portée & la charge qu'elles doivent ſoutenir.

A l'égard des *limons* d'eſcaliers, leur force & leur longueur

Digitized by Google

varient beaucoup : les Charpentiers les prennent dans les pieces qui approchent le plus des dimenſions qu'ils jugent convenables.

Je ne parle point non plus des bois courbes qu'on emploie pour les ceintres, les plafonds, &c, parce que leur courbure varie beaucoup : à l'égard des plafonds, on les forme preſque toujours de pieces preſque droites, que l'on taille ſelon les courbes requiſes.

Il ne faut pas croire que les bois dont je viens de donner les dimenſions, ſoient toujours employés aux uſages indiqués : un chantier qu'on garniroit de pieces de chacune de ces dimenſions, ſeroit réputé bien aſſorti pour les bâtiments *civils*.

ARTICLE I. *Des principales Pieces pour les Preſſoirs.*

DANS les bois qui ſe trouvent à portée des vignobles, où des endroits où l'on fait du cidre, on fera bien de conſerver les principales pieces qui peuvent ſervir aux preſſoirs.

Les anciens preſſoirs étoient preſque tous à arbre ou à levier ; mais comme il eſt difficile de trouver des pieces de 42 ou 46 pouces d'équarriſſage, & de 25 à 28 pieds de longueur, preſque tous les preſſoirs qu'on fait maintenant, ſont à roue ou à étau ; ainſi nous ne parlerons ici que de ceux-là. Voici quelles en ſont les pieces les plus précieuſes ; car les autres ſe peuvent prendre dans les aſſortiments ordinaires de bois quarrés.

Les jumelles (*Pl. XXXIII. fig.* 5), doivent être de Chêne & pivotées, parce que le bas *A* doit avoir au moins deux pieds d'équarriſſage : le corps *B*, dans une longueur de 10 pieds, porte 14 à 15 pouces d'équarriſſage ; & au-deſſus il doit y avoir une tête *C*, de 3 à 4 pieds de longueur, & de 18 à 19 pouces de groſſeur. On n'équarrit pas cette partie à vive-arrête, non plus que la culaſſe *A*, afin de ménager la groſſeur de la piece, & ſouvent on profite d'un fourchet pour former cette tête : la longueur totale des jumelles doit être de 18 à 20 pieds.

Il faut des pieces de 13 à 14 pieds de longueur, & de 12 à

Digitized by Google

14 pouces d'équarriſſage, pour faire les *ſous-arbres* & *les portes-may* : on prend les pieces de *may* dans des bois quarrés de 10 pieds de longueur ſur 10 pouces d'équarriſſage.

L'écrou eſt fait d'une piece d'Orme,& doit être d'une groſſeur conſidérable; il doit avoir 13 à 14 pieds de longueur, 28 à 30 pouces de largeur, & 24 pouces d'épaiſſeur.

Les meilleures vis ſe font de Noyer; on en fait auſſi de Cormier & d'Orme : elles doivent avoir 6 pieds de longueur, 16 pouces d'équarriſſage vers la culaſſe, & 12 pouces au moins à l'extrémité oppoſée.

Les chanteaux de la roue ont 5 pieds de longueur, 5 pouces d'épaiſſeur, & 18 pouces de largeur : on les prend, autant qu'il eſt poſſible, dans des pieces un peu courbes, pour éviter la perte du bois en les ceintrant.

Les autres pieces ſe trouvent dans les aſſortiments de bois de charpente.

ARTICLE II. *Des Pieces les plus conſidérables pour la conſtruction des Moulins à chandelier.*

LES deux pieces de croiſée qui portent le pied du bourdon, doivent avoir 22 pieds de longueur, 16 pouces d'équarriſſage, les quatre liens, même équarriſſage, & 12 pieds de longueur.

Le *bourdon* qu'on nomme en quelques endroits l'*attache*, 20 pieds de longueur, 24 pouces d'équarriſſage dans toute ſa longueur.

Le *couillard* eſt formé de quatre pieces, de 18 pouces de largeur, 8 pouces d'épaiſſeur, trois pieds de longueur.

Les deux pieces de *charti*, 18 pieds de longueur & 14 pouces d'équarriſſage.

Le *ſommier* qui poſe ſur le bout d'en haut du bourdon, 12 pieds de longueur, 24 pouces de largeur, & 18 pouces d'épaiſſeur.

Les deux *pannes meulieres*, 18 pieds de longueur, & 8 pouces d'équarriſſage.

Digitized by Google

L'*arbre tournant*, 20 pieds de longueur, 24 pouces d'équarriſſage par la tête, 9 pouces au petit bout, quatre chanteaux de bois d'Orme pour le rouet, chacun de 7 pieds de longueur, 2 pieds de largeur, 4 pouces d'épaiſſeur.

Les quatre *paremens* qui portent les dents ſont faits de bois d'Orme, ils doivent avoir chacun 8 pieds de longueur, 9 pouces de largeur, & 5 pouces d'épaiſſeur.

Les *plateaux* pour la *lanterne*, 2 pieds de longueur ſur pareille largeur, & 5 pouces d'épaiſſeur.

La *priſon*, 8 pieds de longueur, 12 pouces de largeur, 8 pouces d'épaiſſeur.

Deux *ventrieres* de 16 pieds de longueur, 12 pouces de largeur, 10 pouces d'épaiſſeur chacun.

Le *joug* qui porte l'arbre, 12 pieds de longueur, 12 pouces d'équarriſſage.

Le *pâlier*, 8 pieds de longueur, 10 pouces d'équarriſſage.

Les quatre *poteaux-corniers*, 18 pieds de longueur, 9 pouces d'équarriſſage.

Les deux ſeaux, 12 pieds de longueur, 10 pouces d'équarriſſage.

La *queue*, 25 pieds de longueur, 15 pouces d'équarriſſage au gros bout, 8 pouces à l'autre: elle doit être un peu courbe.

Deux *corps de verge* de 25 pieds chacun de longueur, 10 pouces de largeur par un bout ſur 8 d'épaiſſeur; à l'autre bout 4 pouces d'équarriſſage.

Tous les autres bois ſont du colombage de 5 & 6, ou 6 & 7 pouces; comme ils ſe trouvent communément dans les Chantiers, il ſeroit ſuperflu de les détailler: j'en dis autant des *planches voliches* & des *bardeaux*.

Il y a des moulins à vent qui exigent de plus fortes pieces que celles dont nous venons de parler: il y en a auſſi de plus petits. C'eſt par cette raiſon que nous nous ſommes bornés à donner ſeulement les dimenſions des pieces d'un moulin de grandeur moyenne.

A l'égard des moulins à eau, leur grandeur varie encore plus que celle des moulins à vent: au reſte, les rouets & les lan-

Digitized by Google

ternes ſont les mêmes; la roue à *aubes* qui eſt quelquefois fort grande, eſt faite de pieces courbes de Chêne, qui ſe trouvent difficilement.

L'arbre-tournant a 18, 20, 22 pieds de longueur ſur 15, 18, 20 pouces d'équarriſſage.

ARTICLE III. *Des principales Pieces pour la conſtruction des Bateaux de riviere.*

COMME il y a bien des ſortes de bateaux pour la navigation des rivieres, il faudroit un traité particulier pour pouvoir entrer dans l'énumération de toutes les pieces dont ils ſont formés; je me borne ſeulement ici à faire remarquer que preſque tous les bois qui ſervent à leur conſtruction, doivent être fort longs, & qu'ils exigent de groſſes pieces très-rares à trouver, principalement des *ſemelles* & des *ailes*: les planches de bordage & de fond doivent être fort longues & épaiſſes: les *liures* qui ſont des pieces courbes ſervant à élever les bords des bateaux, les *clans*, les *crouchaux*, les *chefs*, *plats-bords*, *maſſes de gouvernail*, toutes ces pieces & pluſieurs autres ſe trouvent difficilement même dans les grandes forêts. Ainſi quand on exploite des bois à portée des grandes rivieres navigables, il faut avoir l'état des dimenſions des pieces les plus rares, parce qu'on eſt aſſuré de les vendre avantageuſement.

Je me propoſe de parler plus en détail de l'échantillon des bois propres à la conſtruction des Vaiſſeaux; mais je le ferai précéder de quelques réflexions générales: quoiqu'elles regardent principalement les exploitations qu'on fait pour la Marine, elles auront cependant leur application & leur utilité pour tous les bois de gros échantillon.

Digitized by Google

CHAPITRE III.

Des Bois pour la Marine.

ARTICLE I. *Réflexions générales ſur les Bois qu'on exploite pour la Marine.*

ON diſtingue les bois de Chêne qui ſervent à la conſtruction des Vaiſſeaux en *bois droits*, ou plus exactement en *bois longs*; parce qu'une partie des bois que l'on comprend dans cette claſſe, ſont un peu courbes; & en *courbans*, ou *bois courbes*, ou *bois tords*, ou *bois de gabari*: ces termes ſont tous ſynonymes.

La claſſe des *bois longs* comprend les pieces dont on fait les *quilles*, les *baux*, les *barreaux*, *les étambots*, les *ſerre-bauquieres*, les *iloirs*, les *bordages*, les *vaignes*, &c.

Les bois de gabari ſont toutes les pieces propres à faire les *étraves*, les *contre-étraves*, les *porques*, les *courbes d'étambot*; d'*arcaſſe* & autres, les *varangues de fond* & *acculées*; celles de *porques*, les *guirlandes*, les *membres*, comme *genoux-de-fond*, premiere, ſeconde & troiſieme *alonges*; les *alonges-de-revers*, celles d'*écubier*; les *pieces de tour*, *pointes de précintes*, &c.

Toutes les pieces de *gabari* doivent être droites ſur deux faces oppoſées; il n'y a que leur différente courbure qui faſſe connoître les uſages auxquels elles peuvent être employées.

Les *bois longs* qu'on livre dans les Ports, ſont, à deux ou trois pouces près, équarris à vive-arrête.

Quelquefois les bois de gabari qu'on tire des forêts de Provence pour le Port de Toulon, ont été gabariés dans les forêts mêmes; mais cela ne s'eſt pratiqué que quand ils étoient deſtinés en particulier à une conſtruction ordonnée.

Lorſqu'on a ſuivi cette pratique, on ne leur donnoit, en les façonnant dans la forêt, que l'épaiſſeur néceſſaire; & ſur la largeur

Digitized by Google

geur on faiſoit ſeulement excéder l'équarriſſage d'un ou de deux pouces, de ſorte que chaque piece avoit ſa deſtination déterminée & fixe.

Mais quand on exploitoit des bois pour les radoubs, on ſe contentoit de ſuivre la figure propre à chaque arbre, & on les équarriſſoit, à deux ou trois pouces près de la vive-arrête, de ſorte qu'on ne donnoit à ces pieces aucune deſtination déterminée.

Les bois de gabari qu'on tire de différentes Provinces pour les Ports de Breſt & de Rochefort, ſont tous travaillés comme ceux de Provence pour les radoubs, ou pour l'approviſionnement général de l'Arcenal; ces pieces ne ſont pas entiérement équarries à vive-arrête, & on ne leur donne aucune deſtination marquée; leurs dimenſions & leur courbure ſont telles, que chaque arbre a pu les donner; on a ſeulement ſoin que ces bois aient deux ou trois pouces de plus ſur la largeur que ſur leur épaiſſeur; cependant il y a preſque toujours du bois à retrancher ſur l'épaiſſeur.

Aſſez communément les Anglois ne donnent aucune façon aux bois avant de les tranſporter dans les Ports; ils en retranchent ſeulement les branches inutiles & l'écorce, & ſouvent ils les livrent dans les Arcenaux avec deux & même pluſieurs groſſes branches.

Les Hollandois tiennent le milieu entre ces pratiques; ils font équarrir groſſiérement le bois dans les forêts; je dis groſſiérement, parce que tous les bois qui viennent dans leurs Ports ont des défournis, & leurs dimenſions excedent aſſez conſidérablement les pieces de conſtruction.

Chacune de ces pratiques a ſes avantages & ſes inconvénients. Il y a très-peu de déchet ſur les bois longs qui ont été équarris dans les forêts à peu-près à vive-arrête: outre que leur tranſport occaſionne moins de frais, on ne paye point, lors de la réception, le bois qu'il faudra retrancher par la ſuite; on épargne outre cela ſur la main-d'œuvre qui eſt conſidérable, & cependant néceſſaire pour réduire ces pieces à leurs dimenſions. D'autre part, quand les bois n'ont été que médiocrement travaillés, on a l'avantage d'en pouvoir changer la deſtination,

Digitized by Google

& l'on eſt en état de ſatisfaire aux beſoins actuels, parce qu'on peut, à la faveur de leur plus grande groſſeur, & en ménageant les parties des pieces qui ne ſont point *flacheuſes*, faire, ſoit un bau ou un demi-bau avec un plançon à peu-près droit, ou bien trouver une précinte dans telle piece qui auroit été équarrie à vive-arrête, mais qui ne porteroit que la largeur ordinaire des bordages.

Il eſt vrai que ſi l'on avoit une parfaite intelligence de toutes les parties de l'exploitation, on pourroit faire cette économie dans les forêts mêmes, en y faiſant refendre les arbres en précintes, iloirs, bordages, &c : par ce moyen on préviendroit que les bois ne ſe fendiſſent, & en même-temps on rendroit leur tranſport plus facile ; on ne peut diſconvenir qu'il y auroit encore une grande économie à gabarier dans les forêts les bois deſtinés à faire des membres, parce qu'il ne ſe trouveroit preſque point de déchet lorſqu'on les emploieroit aux conſtructions; mais cette pratique ne peut avoir lieu que quand les forêts ſe trouvent à portée des Ports où l'on conſtruit, & lorſque ces forêts ont aſſez d'étendue pour qu'on puiſſe y trouver des aſſortiments complets : c'eſt ce qui ſe rencontre bien rarement.

Il y a un autre inconvénient à *gabarier* les bois dans les forêts: ſi les pieces ne doivent pas être employées promptement, elles ſe fendent, elles ſe tourmentent, leur ſuperficie s'altere ; & rarement peut-on les employer ſuivant leur deſtination, parce qu'on leur laiſſe très-peu de bois à retrancher. On pourroit bien remédier à une partie de ces inconvénients, ſi l'on conſervoit les bois dans l'eau ; mais peut-être auſſi leur cauſeroit-on d'autres dommages : c'eſt ce que je me propoſe d'examiner dans la ſuite.

Comme il eſt toujours très-difficile, & ſouvent même abſolument impoſſible de porter les gabaris dans les forêts, on a dreſſé des tarifs où ſont énoncées les dimenſions des pieces & leur courbure. Si l'on ne conſidere ces tarifs que comme des à-peu-près qui ne doivent ſervir que pour dénommer proviſionnellement les pieces dans les inventaires, à la bonne heure; mais dans les exploitations, il faut bien ſe garder de réduire

Digitized by Google

exactement les pieces ſelon les dimenſions des tarifs ; car il arriveroit que par la ſuite pluſieurs de ces pieces perdroient une partie de leur mérite : je vais le prouver.

Il arrive rarement qu'un Conſtructeur faſſe pluſieurs Vaiſſeaux de même rang, parfaitement ſemblables dans toutes leurs parties ; à plus forte raiſon ſe trouve-t-il plus de différence, lorſque pluſieurs Vaiſſeaux ne ſont pas conſtruits par les mêmes Conſtructeurs : de plus, il eſt ſenſible que la courbure des pieces change néceſſairement pour les Vaiſſeaux de différents rangs. Il faudroit donc faire un tarif immenſe pour fixer, même à peu-près, la courbure que les pieces de gabari doivent avoir dans différentes circonſtances : un pareil ouvrage ſeroit difficile à exécuter. Mais ſuppoſons-en la poſſibilité, il deviendroit inutile ; car qui ſont ceux qui, chargés du prodigieux détail de l'exploitation des bois, pourroient ſe mettre les calculs d'un tel ouvrage dans la tête ? Diſons plus, quand même on ſe le ſeroit rendu bien familier, on ne pourroit travailler avec l'exactitude que donne la méthode de porter les gabaris dans les forêts, qui eſt ſans contredit la plus exacte ; & malheureuſement cette méthode n'eſt praticable que dans des cas particuliers ; outre cela, je vais faire voir qu'elle eſt ſujette à des inconvénients.

Un Charpentier qui, muni de ſes gabaris, va faire une exploitation, s'occupe entiérement de la recherche des pieces qui lui ſont demandées ; il diminue celles qui ſont trop groſſes, & les réduit aux foibles dimenſions qu'exigent ſes gabaris ; il redreſſe à la hache & aux dépens du bois celles qui ſont trop courbes ; il racourcit celles qui ſont trop longues ; en un mot, le Charpentier uniquement occupé de remplir l'état que le Conſtructeur lui a donné, ne s'embarraſſe en aucune façon d'économiſer les bois ni de ménager les pieces rares.

Pour faire ſentir juſqu'où peut s'étendre une pareille déprédation, ſuppoſons qu'un arbre puiſſe fournir quatre pieces précieuſes, & qu'on n'ait beſoin que d'une de ces pieces pour le Vaiſſeau dont on porte les gabaris, le Charpentier commencera par exploiter celle-là, puis il travaillera le reſte du corps de l'arbre

Digitized by Google

ſuivant les autres gabaris dont il aura beſoin ; en conſéquence il fera tomber les trois autres pieces dans des qualités inférieures : voilà donc trois pieces perdues, & qu'on auroit dû ménager, ſoit pour la conſtruction d'autres Vaiſſeaux, ſoit pour des radoubs.

Un Armateur qui n'auroit qu'un Vaiſſeau à conſtruire, pourroit chercher le bois dont il auroit beſoin dans un bouquet qu'il auroit acheté, parce que ſon unique but eſt de conſtruire ce Vaiſſeau ; encore cet Armateur ſe gardera-t-il de détruire les pieces rares qui ne pourroient ſervir à cette conſtruction ; il préférera de les vendre un prix avantageux, plutôt que de les dégrader pour les employer à ſon Vaiſſeau.

Mais dans les Arcenaux du Roi où il y a des *pontons*, des *rats*, des *gabares*, des *chattes*, des *canots*, des chaloupes, des frégates, des flûtes, de gros Vaiſſeaux à conſtruire ou à radouber, il convient d'être aſſorti en bois de toutes eſpeces ; & le meilleur parti qu'on puiſſe prendre, eſt de tirer de chaque arbre autant de pieces qu'il en peut fournir ; parce que dans de pareils Arcenaux, on trouve toujours à les employer ſelon la deſtination où ils peuvent être propres ; & l'on ne doit ſe déterminer à faire de grands déchets, que dans les circonſtances où la néceſſité en fait un beſoin abſolu : en pareil cas forcé, on eſt obligé de travailler un arbre, comme l'on dit, *à la demande du gabari*, & quelquefois un même arbre peut fournir une *courbe Capucine*, ou un *ringeot*, ou un *genou de fond*, ou une *varangue acculée*, ou une *alonge* ; on choiſit entre toutes ces deſtinations, les pieces dont on ſe trouve avoir actuellement beſoin, & celles qui peuvent occaſionner le moins de perte.

Quand on ſe borne à façonner les bois dans les forêts, ſelon la figure des arbres, & la groſſeur qu'ils peuvent fournir, ainſi que nous venons de le dire, on ne peut éviter qu'il n'y ait plus ou moins de déchet ſelon que l'épaiſſeur des pieces differe plus ou moins de la largeur ; mais auſſi, plus on aura laiſſé de bois à retrancher, plus on trouvera de reſſources pour l'équerrage, & pour varier les deſtinations.

Nous avons dit que les Anglois ne donnent dans les forêts

Digitized by Google

aucune façon à leurs bois : par cette méthode ils augmentent beaucoup le prix des tranſports ; mais auſſi il y a dans cette pratique une ſi grande économie de matiere, qu'elle peut dédommager de la dépenſe du tranſport. Il y a certaines pieces qui ſe rencontrent ſi rarement, & qui ſont néanmoins ſi eſſentielles aux conſtructions, qu'on ne peut apporter trop d'attention à les ménager. Cependant quand les tranſports ſe font par terre, on ne peut prendre toutes ces précautions que pour les pieces qui ſont fort rares & précieuſes ; mais on peut les étendre à un plus grand nombre, lorſque la plus grande partie du tranſport ſe peut faire par eau ; dans ce cas, & quand le tranſport des bois devient facile, je crois qu'on doit ſuivre la méthode des Anglois, parce que toutes les parties d'un arbre peuvent être employées à leur vraie deſtination. Par exemple, un arbre de 24 pouces de diametre, dans lequel on trouveroit, ſuivant la pratique de nos Ports, un plançon de 16 à 17 pouces d'équarriſſage, pourroit encore produire, en ſuivant la méthode Angloiſe, quatre bordages de deux, trois ou quatre pouces d'épaiſſeur, aux endroits marqués *I K* (*Planche XXXIV. fig. 6*). Mais pour tirer de cette économie le meilleur parti poſſible, il faudroit avoir dans les Ports des moulins à ſcies pour lever les doſſes avec le moins de frais poſſible : nous ferons voir dans la ſuite que ces moulins produiroient encore d'autres avantages.

Une utilité aſſez importante de la méthode Angloiſe & dont je n'ai point encore parlé, c'eſt de tirer de chaque arbre les pieces les plus précieuſes que l'arbre puiſſefournir par ſes dimenſions & ſa figure, & de ſe les procurer ſelon le beſoin qu'on en peut avoir, bien plus avantageuſement qu'on ne pourroit faire, ſi l'on alloit chercher des arbres ſur pied dans les forêts, comme on fait quelquefois lorſque les beſoins ſont preſſants.

J'ajoute, comme nous l'avons déja dit en rapportant le détail des recherches que nous avons faites ſur ce qui peut produire les fentes, que les arbres qui ne doivent point être refendus à la ſcie, ſe conſervent mieux dans les Ports, lorſqu'ils reſtent enveloppés de leur aubier, que quand ils ont

Digitized by Google

été équarris; parce que l'aubier ralentit la diſſipation de la ſeve, & qu'il empêche que le bois ne ſe fende beaucoup.

Les Hollandois, en ſe contentant d'équarrir groſſiérement leurs arbres, ſe procurent une partie des avantages de la méthode Angloiſe, quant à l'économie de la matiere, & aux reſſources qu'ils ſe ménagent relativement à la deſtination des pieces; & ils évitent en partie l'inconvénient de la difficulté du tranſport.

Chacune de ces méthodes a donc ſes avantages & ſes inconvénients. On ne peut gueres ſe diſpenſer de réduire, le plus exactement qu'il eſt poſſible, à leurs juſtes dimenſions, les grandes pieces qu'on eſt obligé de tirer des forêts éloignées; tout ce qu'on doit exiger des Fourniſſeurs, c'eſt qu'ils ne coupent pas en deux les belles pieces, dans la vue d'en rendre le tranſport plus aiſé; mais on fera bien de ne faire équarrir que groſſiérement, ſur-tout les bois courbes, lorſqu'on les tirera des forêts voiſines des Ports où ſe font les conſtructions, ou de ceux où l'on peut les embarquer ſur des rivieres navigables; parce que dans ce cas la matiere eſt plus importante à conſerver que la voiture à ménager. On pourroit même alors livrer les arbres ſimplement écorcés, ſi l'on prévoyoit que les bois duſſent y reſter long-temps avant d'être employés. Quand on doit garder long-temps les pieces avant de les employer, on eſt obligé de retrancher un peu de bois de la ſuperficie; il convient alors de les tenir un peu plus groſſes que les dimenſions préciſes qu'elles doivent avoir pour être miſes en place.

Enfin, en toute occaſion, il faut avoir ſoin de prendre, préciſément pour chaque piece, l'arbre qui lui convient & qui ne peut être propre qu'à cette deſtination: en s'écartant de cette regle, il arrive ſouvent qu'on coupe pour des beſoins preſſants, des Chênes qui ſeroient mieux employés à des pieces beaucoup plus importantes. C'eſt par cette raiſon qu'il faut défendre aux Ouvriers de former le gabari des pieces aux dépens du bois.

Nous avons déja dit qu'à l'égard des bois de gabari, il les falloit tenir toujours *méplats*, & de maniere que leur largeur excede de 4, 5 ou 6 pouces leur épaiſſeur, afin de fournir les

Digitized by Google

Ports de pieces qui puiſſent être employées à différentes deſtinations. Il eſt vrai que les pieces exploitées ſuivant ces principes, ne paroîtront pas fort contournées lors de la livraiſon; mais on pourra leur donner autant de courbure que le Conſtructeur en aura beſoin: cette méthode s'éloigne moins de celle où on livre les bois en grume.

On voit qu'il faut varier l'exploitation des bois ſuivant les circonſtances: dans les cas où les bois ſont rares & les voitures commodes, on ne doit que dégroſſir les arbres & même les livrer en grume, ſimplement dépouillés de leur écorce. Quand les bois ſont communs & les voitures difficiles, on eſt obligé de gabarier les pieces dans les forêts, & de leur donner à peu-près les dimenſions qu'elles doivent avoir quand on les mettra en place.

Si l'on fait une exploitation pour une conſtruction qu'il importe d'exécuter promptement, & que la forêt ſoit voiſine du Port, il conviendra de gabarier les bois dans la forêt même; mais s'il ne s'agit que de faire des approviſionnements de bois, il ſera mieux de les tirer groſſiérement équarris.

Je paſſe à une conſidération qui, pour être d'un autre genre, n'en eſt pas moins digne d'attention.

ARTICLE II. *Qu'il eſt très-avantageux de prendre dans les arbres les moins gros, les membres de conſtruction relatifs à leurs échantillons.*

ON deſire toujours dans les Ports d'avoir de très-gros Vaiſſeaux; & dans cette idée on ne ceſſe de demander aux Fourniſſeurs de fort groſſes pieces, ſauf à les réduire ſi l'on n'a que des Vaiſſeaux de moindre rang à conſtruire.

Je dis que les dimenſions qui excedent celle des membres des Vaiſſeaux qu'on conſtruit, telles qu'on a coutume de les fixer aux Fourniſſeurs & aux Officiers commis aux recettes, ſont un préjudice conſidérable au ſervice de la Marine.

Je prie qu'on faſſe attention qu'il ne s'agit pas ici de pieces dont on pourroit retrancher du bois dans les forêts; je ne prétends rien changer à ce que je viens de dire à ce ſujet; mais je

Digitized by Google

me plains de ce qu'en ſuivant les regles auxquelles on aſſujettit les Fourniſſeurs, on ſe met dans le cas, pour avoir la ſatisfaction de tailler, comme l'on dit, en plein drap, de prendre des membres d'une groſſeur médiocre dans de très-gros arbres; je me plains encore de ce qu'on exige des Conſtructeurs, que tous les membres qu'ils font mettre en place, ſoient équarris à vive-arrête, & ſans qu'on puiſſe voir aux angles ni flaches ni défournis: je vais tâcher de faire connoître combien cette pratique eſt contraire au bien du ſervice.

Il eſt conſtamment vrai que plus les pieces pour les membres ſont groſſes, plus elles renferment de défauts & de principes de corruption. Il eſt encore vrai que les gros & vieux arbres qui fourniſſent les pieces d'un ſi gros échantillon, ont été preſque tous rebutés par ceux qui long-temps avant les avoient déja jugés d'une qualité médiocre, ou d'un tranſport trop difficile: le temps où ces arbres ont depuis reſté ſur pied, les a rendus encore plus défectueux; ils ont continué à s'uſer de plus en plus; & peut-être que dans cet état ils ont encore éprouvé les rigueurs de l'Hiver de 1709 qui aura achevé de les gâter, & de les rendre non-ſeulement inutiles, mais même dangereux pour le ſervice. Si l'on ſe rappelle ce que j'ai dit dans cet ouvrage ſur l'âge des arbres, & les expériences que nous avons faites pour parvenir à connoître quelle pouvoit être la ſaiſon la plus favorable pour les abattre; on conviendra que tous ceux de cette eſpece ſont ſur le retour, que leur cœur eſt affecté d'une corruption commencée ou prochaine: cependant quand on travaille dans les Ports les pieces de gros échantillon, pour les réduire aux dimenſions qu'elles doivent avoir, on ôte le bois de la circonférence qui dans ce cas eſt le meilleur, & l'on conſerve la partie déja altérée; de-là vient le peu de durée de tous les ouvrages qu'on conſtruit avec de fort gros bois: ſouvent c'eſt à tort qu'on s'en prend à la nature du terrein où ces arbres ont crû, ou bien à la ſaiſon dans laquelle ils ont été abattus.

Comme je crois avoir ſuffiſamment prouvé que tous les arbres de gros échantillon ſont en retour, & que tous les arbres en

Digitized by Google

en retour, ont dans leur intérieur un principe de corruption, on doit en conclure qu'il faut donner la préférence aux arbres qui n'ont que la groſſeur préciſe & convenable à l'échantillon des Vaiſſeaux qu'on veut conſtruire : le Roi ne ſeroit pas tenu de payer aux Fourniſſeurs le bois qu'il faut retrancher, ni les journées d'Ouvriers qu'il faut employer pour réduire les groſſes pieces aux dimenſions requiſes : au lieu de mettre en œuvre des bois uſés, & qui ont un commencement de pourriture, on emploieroit du bois vif & moins chargé de défauts. En conſéquence de ces principes, il ne faudroit pas rejetter des membres qui auroient des défournis ; car pourvu que dans ces membres les faces qui ſe touchent, puiſſent ſe joindre exactement, il eſt fort indifférent que celles qui répondent aux mailles ſoient flacheuſes ou non.

Pour éviter toute équivoque, il eſt bon de ſe rappeller que j'ai dit dans le Livre précédent, que le bois du centre des arbres en crûe eſt le plus parfait. Ainſi, dans les circonſtances où l'on emploie du jeune bois, c'eſt celui du cœur qu'on doit ménager avec le plus de ſoin. Mais j'ai prouvé auſſi que, dans les bois fort gros, & par conſéquent très-vieux, le bois du centre a preſque toujours contracté un commencement d'altération qui ſe manifeſte bien-tôt par la pourriture. Si l'on pouvoit dans ce cas retrancher le bois du cœur, pour n'employer que celui de la circonférence, on ſupprimeroit la partie déja viciée, & ce qui reſteroit ſeroit le moins mauvais ; mais cela ne ſe peut pratiquer pour les membres des gros Vaiſſeaux, ni pour les poutres des bâtiments civils ; & c'eſt en partie pour cette raiſon que les Frégates & les Vaiſſeaux Marchands, qu'on conſtruit avec du bois de petit échantillon, durent plus long-temps que les gros Vaiſſeaux. Cependant on peut faire une application de ce que je viens de dire, pour avoir de meilleurs bordages ; car ſi l'on leve au milieu d'un plançon (*Pl. XXXIV. fig.* 8), une tranche *A B*, qu'on pourroit employer à des ouvrages de peu de conſéquence, on ſupprimeroit le centre de ce plançon qui eſt ordinairement la partie viciée ; & le bois des bordages *CC*, *DD* en ſeroit d'un meilleur emploi : j'ai vu ſuivre cette pratique avec ſuccès.

Digitized by Google

Je me ſuis trouvé dans l'occaſion de vérifier ce que je viens de dire, lorſque j'étois préſent à la viſite que l'on faiſoit de pluſieurs gros Vaiſſeaux, pour reconnoître s'ils étoient en état de faire campagne. J'annonçois alors, avant qu'on eût délivré les bordages, que la pourriture des membres ſe trouveroit ou à leur ſuperficie ou dans leur intérieur. Voici ce qui me guidoit dans mon jugement.

Si je voyois par le contour des membres, que le cœur de la piece ſe devoit trouver à l'extérieur du membre, j'annonçois que la pourriture ſe manifeſteroit au dehors du membre, auſſi-tôt qu'on auroit levé le bordage; ſi au contraire le cœur de l'arbre ſe devoit trouver à l'intérieur du membre, j'aſſurois que quand on auroit levé le bordage, l'extérieur du membre paroîtroit ſain; mais qu'en le perçant avec une tariere, on reconnoîtroit bien-tôt que l'intérieur étoit pourri. Cette obſervation juſtifie ce que j'ai dit dans le Chapitre de l'âge des arbres, pour rendre raiſon de ce que la plupart des groſſes poutres pourriſſent dans l'intérieur.

Ces réflexions, quoique préſentées uniquement ici pour les bois de Marine, peuvent donc avoir leur application à tous les bois de gros échantillon qui s'emploient dans les bâtiments civils. Mais comme je ſerai obligé de revenir ſur ce même objet, je termine cette digreſſion pour reprendre le fil de mon objet; en conſéquence, je vais donner les dimenſions des principales pieces qui entrent dans la conſtruction des Vaiſſeaux.

ARTICLE III. *Dimenſions des principales pieces qui entrent dans la conſtruction des Vaiſſeaux de Guerre.*

J'AI dit qu'on diſtinguoit en général tous les bois ſervant à la conſtruction des Vaiſſeaux, en *bois droits*, & *bois courbes*. En me conformant à cette diviſion, je ferai un paragraphe particulier de chacun de ces bois.

Je repréſenterai en figures quelques membres tracés ſur les arbres même, pour faire mieux comprendre la façon de les exploiter; mais comme par cette méthode je craindrois de trop multiplier les figures, je me bornerai pour pluſieurs de ces pieces, à en marquer à peu-près le contour.

Digitized by Google

§. 1. *Des Bois droits.*

LES pieces de quille (*Pl. XXXIII. fig. 9*), doivent être des plus fortes dimenſions ; elles ne peuvent être jamais trop longues ; & autant qu'il eſt poſſible, elles doivent être bien droites ſur tous les ſens. Leur longueur eſt ordinairement entre 30 & 40 pieds, & leur équarriſſage de 20 pouces ſur 18, ou de 17 ſur 16, ou de 16 ſur 15, ou de 15 ſur 14, &c, ſuivant la force des bâtiments pour leſquels on les deſtine.

Les pieces pour les *baux* & les *barreaux* (*Fig. 10*) *B*, ſont à l'égard des Vaiſſeaux, ce que les *Ponrons* ſont aux bâtiments civils : on laiſſe à ces pieces toute la longueur qu'elles peuvent porter ; elles doivent être droites & bien alignées ſur deux faces oppoſées ; & dans l'autre ſens, elles doivent être un peu courbes : la longueur ordinaire des baux eſt depuis 28 pieds juſqu'à 40, & plus s'il ſe peut : on les fait ſouvent de deux pieces ; & en ce cas il ſuffit que chaque piece porte depuis 24 juſqu'à 28 pieds de longueur ; leur équarriſſage doit être de 18 pouces ſur 17, ou de 17 ſur 16, ou de 16 ſur 15, ou de 15 ſur 14. Comme les baux des Vaiſſeaux de différents rangs, ſont de différente groſſeur ; & comme tous ceux d'un même Vaiſſeau ne doivent pas être d'une pareille force, le Conſtructeur choiſit dans les pieces de cette eſpece qui ſe trouvent dans l'Arcenal, ceux qui conviennent le mieux au bâtiment qu'il conſtruit.

Quant à la courbure des baux, elle varie depuis 7 pouces juſqu'à 10 ; c'eſt-à-dire, qu'en tendant une ligne dans toute la longueur de la piece, comme le repréſente la ligne ponctuée *a b* (*Fig. 13*), la longueur de la fleche *d c*, doit être de 7 à 10 pouces, c'eſt-à-dire, de deux à trois lignes par pied ſelon la longueur du bau.

Les pieces d'*étambot* (*Fig. 11*), doivent être d'égale épaiſſeur dans toute leur longueur ; mais on doit les tenir plus larges par le bas que par le bout ſupérieur : leur longueur varie depuis 25 juſqu'à 35 pieds ; leur largeur depuis 18 pouces juſqu'à 20 ; & leur épaiſſeur depuis 14 pouces juſqu'à dix-huit :

Digitized by Google

tout cela doit être entendu relativement au rang des Vaiſſeaux.

Les *bittes* dont on peut prendre une idée (*Fig. 4*), ſont alignées droites ſur leurs quatre faces; mais elles ſont environ d'un tiers plus menues par un bout que par l'autre; elles doivent avoir depuis 19 juſqu'à 25 pieds de longueur; & d'équarriſſage, 15 pouces ſur 16, ou 13 ſur 14 vers le gros bout.

Il faut, outre les bois dont nous venons de parler, avoir un aſſortiment de plançons, & d'autres bois droits auxquels on aſſigne différentes deſtinations, ſuivant les beſoins: on ne peut ſe paſſer d'avoir beaucoup de plançons à refendre à la ſcie, pour en faire des *iloirs*, des *précintes*, des *bordages*, des *vaignes*; on y trouve encore des *barrots*, des *barottins*, des *contre-quilles*, des *contre-étambots*, des *barres* de Gouvernail, des *ferres*, des *gouttieres*, &c.

Exemple d'un aſſortiment de Bois longs.

Longueur en pieds.	*Equarriſſage en pouces.*
35 . . à . . 40	16 . . . ſur . . 15
32 . . à . . 40	15 . . . ſur . . 14
30 . . à . . 36	14 . . . ſur . . 13
28 . . à . . 34	13 . . . ſur . . 12
25 . . à . . 30	11 . . . ſur . . 12
24 . . à . . 27	11 . . . ſur . . 11
22 . . à . . 27	10 . . . ſur . . 11
22 . . à . . 26	9 . . . ſur . . 10
18 . . à . . 21	10 . . . ſur . . 11
16 . . à . . 20	9 . . . ſur . . 10
20 . . à . . 24	8 . . . ſur . . 8
16 . . à . . 22	7 . . . ſur . . 7
10 . . à . . 16	6 . . . ſur . . 6
8 . . à . . 12	7 . . . ſur . . 7

Enfin des *chevrons* de différente longueur, & de trois ſur quatre.

Digitized by Google

§. 2. *Bois courbes, Bois tords ou Bois de Gabari.*

Ces bois doivent être tous bien frappés sur le droit; leur largeur, dans le sens de la courbure, doit être d'un tiers plus forte que leur épaisseur: ceci doit être regardé comme une regle générale.

Les *ringeots* ou *brions* (*Pl. XXXIII. Fig. 12*), font partie de la *quille*, & de l'étrave; ainsi ces pieces doivent former les deux branches d'une équerre fort ouverte; la branche *b d* qui fait la prolongée de la quille, doit être plus longue que celle *b c* qui se joint à l'*étrave*, & de sorte qu'elle soit à l'autre à-peu-près comme 3 est à 5 $\frac{1}{2}$: pour connoître l'ouverture de l'angle de ces branches, on prolonge la ligne ponctuée *b a*; & il faut, pour les gros Vaisseaux, qu'il y ait autant de fois 7 lignes de *a* en *c*, qu'il y a de pieds de *b* en *c*; à l'égard des moyens, six lignes suffisent. Quoique ces regles varient suivant les intentions des Constructeurs, cependant les à-peu-près que nous venons de donner, pourront être utiles à ceux qui font des exploitations de bois: au reste, il y a des *ringeots* qui ont, de *a* en *d*, 16 pieds de longueur; d'autres 26, & dont l'équarrissage est de 21 pouces sur 18, ou 19 sur 16, ou 15 sur 18, ou 14 sur 17.

Les pieces d'*étrave* représentées en grume (*Fig. 7*), doivent avoir le plus de largeur qu'il est possible de leur donner; elle doit excéder d'un tiers leur épaisseur; leur courbure doit être de 12, 14, 15 lignes par pieds de leur longueur; en sorte qu'une pareille piece qui auroit 24 pieds de longueur, doit avoir une fleche de 24 à 26 pouces; ainsi la ponctuée *a c b*, faisant la corde de la piece d'étrave (*Fig. 13*), la fleche *c d* doit avoir 24 à 26 pouces. L'équarrissage de ces pieces est de 20 sur 16, ou de 19 sur 15, ou de 18 sur 14.

Les pieces pour *contre-étraves* doivent être travaillées comme les *étraves*: leur longueur doit être au moins de 15 pieds, leur largeur d'un cinquieme plus fort que leur épaisseur: elles doivent avoir plus de courbure que les pieces d'étrave, de sorte

Digitized by Google

que la fleche d'une piece qui auroit 15 pieds de longueur, devroit être au moins de 20 pouces.

On peut faire avec les pieces d'*étrave* & de *contre-étrave*, des *genoux de fond* & de *porques*, pourvu que ces pieces aient depuis 13 juſqu'à 18 pieds de longueur, & d'équariſſage 18 ſur 16, ou 17 ſur 15.

Les *varangues de fond A* (*Fig. 14*), ont depuis 13 juſqu'à 24 pieds de longueur, & d'équarriſſage 15 pouces ſur 14, ou 14 ſur 12, ou 13 ſur 12 : leur courbure doit être d'un douzieme de leur longueur.

On prend dans les mêmes pieces des *varangues*, des *porcs*, des *alonges d'écubier*, des *pieces de tour*, quelques *guirlandes*, des *marſouins*, &c. Il eſt bon que certaines pieces, telles que celles (*Fig. 15*), ſoient courbes, principalement par un de leurs bouts, & que quelques autres pieces aient leur principale courbure dans le milieu de leur longueur.

Les *guirlandes B* du fond des Vaiſſeaux (*Fig. 14*), celles (*Pl. XXXIV. fig. 16*); les *courbes de pont* (Fig. 17); les *courbes d'arcaſſe* (*Fig. 18*); les *courbâtons* (*Fig. 19*), les *varangues acculées*, & les *fourcats* (*Fig. 20, 21 & 22*), toutes ces pieces doivent être bien travaillées ſur le droit : leur largeur doit être au moins d'un quart plus conſidérable que leur épaiſſeur.

A l'égard des *courbes*, il faut que le bras qui forme la courbe, ait au moins les deux tiers de la longueur du corps; & il ne faut point les rogner : de plus, la groſſeur du bras doit être proportionnée à celle du corps; enfin les bras de ces ſortes de pieces doivent faire, avec leur corps, un angle de 80, 90, 100, 110 ou 120 degrés au plus; paſſé ce terme, on ne peut plus les conſidérer comme des courbes; elles ne peuvent être employées que pour des *genoux de fond*, des troiſiemes *alonges*, ou pour quelques *varangues acculées*, lorſqu'elles ſont bien fournies dans leur colet : il faut pour cela que ces pieces aient au moins 13 à 14 pieds de longueur; & leur courbure doit être depuis 12 juſqu'à 18 & 20 lignes d'arc par pieds de leur longueur; enſorte qu'un *genou* ou une troiſieme alonge qui

Digitized by Google

auroit 12 pieds de longueur, doit avoir au moins 12 pouces de fleche; ceux qui porteroient 15, 18, ou même 20 pieds, ſeroient beaucoup plus utiles pour les conſtructions.

Les premieres & ſecondes alonges, ainſi que celles de revers (*Figures 23, 24 & 25*), ſe trouvent aiſément dans les forêts, & les Fourniſſeurs en livrent en plus grande quantité qu'on ne leur en demande; de ſorte qu'il en reſte toujours beaucoup d'inutiles & qui pourriſſent dans les Ports. Les plus courtes de ces pieces doivent avoir 12 à 14 pieds de longueur: plus leur courbure eſt conſidérable, plus elles ſont avantageuſes pour les conſtructions & les radoubs.

Les *liſſes d'ourdi* ou *barres-d'arcaſſe*, doivent avoir deux courbures, ce qui les rend difficiles à rencontrer; leur longueur ordinaire eſt depuis 24 pieds juſqu'à 34; & leur équarriſſage, de 16 à 21 pouces: il faut que la courbure ſoit dans un ſens, de 3 lignes par pied de la longueur de la piece, & dans l'autre ſens de quatre lignes.

Pour travailler ces pieces après qu'elles ont été coupées de longueur, on les met en chantier, de façon qu'une ligne droite tirée d'un bout à l'autre, puiſſe rentrer au milieu de la piece d'un quart de ſa longueur réduite en pouces, pour pouvoir tracer une ligne courbe dont la fleche ait cette valeur.

Suppoſons, par exemple, qu'on ait à travailler une *liſſe d'ourdi* de 24 pieds de longueur, & de 24 pouces de diametre vers ſon petit bout; il faut faire charger la ligne ſur chaque bout de 3 pouces & demi pour le premier parage; la ligne droite étant bien tendue, on la marque d'aplomb ſur toute la longueur de la piece, & on examine s'il ſe trouve au milieu 6 pouces de plus de bois, que ſur les bouts; ces 6 pouces ſervent à donner à cette piece la rondeur requiſe ſur le premier ſens; car 6 pouces eſt le produit du quart de 24 pieds, qu'il faut réduire en pouces, ou bien en prendre le douzieme qui fait 6 pouces.

Si dans cet alignement, les 6 pouces ne ſe trouvoient pas à l'extérieur de la ligne vers le milieu, il faudroit tourner la piece juſqu'à ce qu'ils puſſent s'y rencontrer; ou recharger la

Digitized by Google

ligne droite ſur la piece, ſi ſon épaiſſeur le permettoit, juſqu'à ce qu'on ait trouvé une fleche de 6 pouces.

On diviſera enſuite la longueur de la piece ſur la ligne droite, en autant de parties égales qu'on voudra, par exemple, en 6; & on portera ſur la diviſion du milieu, 6 pouces, ce qui doit faire la plus grande courbure; ſur celle des côtés, 5 pouces; ſur celles qui ſuivent, 4 pouces; & de même, on marque ſur chaque diviſion la courbure que la piece doit avoir, & on la fait enſuite parer d'aplomb ſuivant cette courbure.

Quand la piece a été ainſi parée ſur ſes deux premieres faces, on la renverſe ſur le côté paré, qu'on doit mettre bien parallele à l'horizon; quand elle a été bien calée, on préſente la ligne, de façon qu'elle ſe charge ſur le milieu, d'un tiers de ſa longueur, diviſé par douze, ou réduit en pouces; c'eſt-à-dire, pour l'exemple préſent, de 8 pouces, parce qu'on a ſuppoſé que cette liſſe avoit 24 pieds de longueur. On opere enſuite ſur cette ſeconde face, comme on a fait pour la premiere; mais ſa courbure doit être plus grande que celle de la premiere, puiſqu'elle eſt d'un douzieme du tiers de la longueur de la piece, au lieu que l'autre n'étoit que d'un douzieme du quart de cette même longueur.

On pourroit ſuivre la méthode que je viens d'indiquer pour le parage des autres bois courbes, avec cette différence qu'on commenceroit par aligner bien droit deux faces oppoſées, & que l'on opéreroit ſur la face courbe, comme je viens de l'expliquer; mais comme il faut peu travailler les pieces courbes ſur le tors, on ſe diſpenſe de prendre tant de précautions.

Nous avons dit qu'il falloit être bien aſſorti dans les Ports de toutes ſortes de bois droits; il n'eſt pas moins important d'avoir un bon aſſortiment de bois tors bien alignés, & frappés ſur le plat, & qui n'aient point été *affamés* dans l'intérieur de leurs courbes, pour la faire paroître plus conſidérable.

J'ai déja averti qu'on ne doit entendre toutes les meſures que j'ai données que comme des à-peu-près, que je crois ſuffiſants pour guider ceux qui ſont chargés de l'exploitation des bois dans les forêts. Si néanmoins on deſiroit opérer avec plus de

Digitized by Google

de préciſion ſur cet objet, on doit conſulter le premier Chapitre, & les Tables de mes *Eléments d'Architecture Navale.*

CHAPITRE IV.

Des Bois de ſciage.

APRÉS avoir parlé des bois qu'on équarrit à la cognée, & qu'on nomme aſſez communément les *Bois quarrés*, je dois parler de ceux qu'on refend avec la ſcie de long, & qu'on nomme *Bois de ſciage*, lors même qu'ils reſſemblent par la forme aux bois quarrés ou équarris. Ainſi une ſolive ou un chevron eſt compris dans les bois quarrés, quand il a été équarri à la cognée; & lorſque ces mêmes pieces ont été refendues avec la ſcie de long, elles ſont réputées bois de ſciage.

Par l'opération de la ſcie de long, on ménage beaucoup de bois, & l'ouvrage s'expédie aſſez promptement, ſur-tout quand on fait agir pluſieurs ſcies par des moulins à eau ou à vent.

On a coutume de commencer par équarrir à la cognée les bois qu'on deſtine à être refendus à la ſcie; cependant il y a des cas où il paroît plus convenable de refendre à la ſcie les bois, ſans les avoir auparavant équarris; c'eſt ce que je ferai connoître, après que j'aurai expliqué en peu de mots le travail du Scieur de long.

ARTICLE I. *De la maniere de refendre les Bois avec la ſcie de long.*

LES Scieurs de long ne peuvent être moins de deux Ouvriers pour exécuter leur travail; communément ils ſont trois, & ce n'eſt pas trop pour monter de groſſes pieces ſur leur chevalet. Quand une pareille piece a été miſe en place, un Ouvrier *A* (*Pl. XXXV. fig. 1 & 2*), monté ſur cette piece, releve la ſcie & la dirige ſur le trait; un ou deux autres *B*, placés au-

Digitized by Google

deſſous de la piece, tirent la ſcie en en-bas; & comme les dents de la ſcie ne mordent qu'en deſcendant, il faut plus de force pour la faire deſcendre que pour la remonter; c'eſt pour cette raiſon qu'il y a ordinairement deux Ouvriers en bas. Je dis que les dents de la ſcie ne mordent dans le bois qu'en deſcendant, non-ſeulement parce que ces dents qui ſont crochues dans ce ſens ne mordent point en montant, mais encore parce que les Scieurs de long écartent la ſcie du bois, quand ils la remontent, & qu'ils l'appuient ſur le bois en deſcendant.

La premiere opération des Scieurs de long, conſiſte à établir la piece qu'ils doivent travailler ſur un chevalet (*Fig.* 2), ou ſur des treteaux (*Fig.* 1); car cette piece doit être aſſez élevée, pour que les deux Scieurs qui reſtent en bas, puiſſent être placés deſſous.

Lorſqu'ils travaillent dans des Chantiers où ils trouvent ordinairement du ſecours pour élever les pieces fort peſantes; ils ont coutume de ſe ſervir de deux forts treteaux *C D* (*Fig.* 1); & quand ils ont ſcié un bout de la piece, comme, par exemple, en *E*, ils écartent le treteau *C* du treteau *D*, & ils travaillent entre ces deux treteaux qui ſont fort commodes pour cette opération toutes les fois qu'on peut avoir du ſecours pour monter les pieces deſſus. Mais comme il arrive ſouvent que les Scieurs ſe trouvent ſeuls dans les ventes, il leur ſeroit impoſſible d'élever de lourdes pieces ſur de pareils treteaux; en ce cas ils établiſſent eux-mêmes un chevalet qui a un treteau fort ſimple & néanmoins très-ſolide.

Ils prennent pour cet effet un rondin de bois (*Fig.* 3); *ils* y font avec leurs cognées les entailles *a b*, *f g*, un peu obliques à l'axe du rondin, afin que les pieds du treteau s'écartent par le bas: les entailles ſont plus étroites par le haut du côté de *a* & *b*, que du côté de *f* & de *g*, c'eſt-à-dire, par le bas, afin que les pieds ne puiſſent entrer plus avant qu'on ne les y a chaſſés.

Ces entailles ſont auſſi plus larges par le fond que par leur entrée, afin que les pieds qui forment par leurs bouts d'en haut, une eſpece de queue d'aronde, ne puiſſent ſortir de l'entaille.

On fait trois entailles pareilles, une en *a*, l'autre en *b* &

Digitized by Google

la troiſieme en *d*; celle-ci n'eſt que ponctuée dans la figure, parce que comme elle eſt cachée derriere la partie du rondin qui fait le deſſus du treteau, on ne la peut pas voir ici.

Les pieds de ce treteau ſont formés par trois pieces de bois ſemblables à celle marquée *c e*; elles ſont rondes dans toute leur longueur, excepté au bout ſupérieur *c* qui eſt équarri, de façon que la face qui doit remplir le fond de l'entaille, ſoit plus large que celle de devant. On comprend que quand ces pieds ont été chaſſés à grands coups de maſſe, de façon que le bout *c* qui eſt en forme de coin, entre à force dans l'entaille *a*; ils y ſont ſolidement aſſujettis par un aſſemblage à queue d'aronde : ces trois pieds mis en place, forment le treteau ſolide *C* (*Fig.* 2).

Il eſt queſtion enſuite d'élever ſur ce tréteau ou chevalet, la piece de bois qui doit être refendue à la ſcie, telle, par exemple, que celle cotée *D*; & comme ces ſortes de pieces ſont ordinairement aſſez groſſes & peſantes, les trois Scieurs de long doivent uſer d'adreſſe & de force pour y réuſſir. En ce cas ils établiſſent un plan incliné compoſé de deux longues membrures de bois, dont ils poſent un bout ſur le chevalet & l'autre à terre; enſuite ils font couler, ſur ce plan incliné, la piece à refendre; ils la tournent, & après l'avoir miſe de travers & en équilibre ſur le chevalet, ils la lient ſur les membrures *G H*, avec des cordes *E, F*. Lorſqu'ils ont ſcié la piece au-delà de la moitié de ſa longueur, ils la retournent, & l'entretenant toujours en équilibre ſur le chevalet, ils lient la moitié ſciée ſur les mêmes membrures, & achevent de ſcier l'autre partie de cette piece.

Quand ils ont à ſcier une très-groſſe piece & trop peſante pour pouvoir être élevée ſur le chevalet, ou lorſqu'ils ne veulent pas en prendre la peine, ils fouillent un trou en terre, dans lequel deſcendent les deux Ouvriers qui doivent rabattre la ſcie.

Avant de monter la piece qui doit être refendue, ſoit ſur les treteaux, ſoit ſur le chevalet, les Ouvriers tracent les traits qu'ils doivent ſuivre en la débitant (*voyez fig.* 4) : ces traits ſe marquent avec une ligne ou cordeau frotté dans du charbon

Digitized by Google

de paille délayé dans de l'eau ; enſuite on cale la piece avec beaucoup d'attention, & bien à plomb ſur le chevalet ; & pour cela on tient vis-à-vis de l'œil un fil à plomb, qu'on bornoye ſur les deux faces verticales de la piece : après quoi le Maître Scieur *A* monte ſur la piece, & commence le ſciage avec ſes deux Aides *B*.

Comme c'eſt l'Ouvrier d'en haut qui dirige la ſcie ſuivant le trait, il doit être plus attentif que les deux autres ; ſon travail eſt auſſi très-pénible, parce que c'eſt lui qui releve la ſcie.

A chaque coup de ſcie, les Scieurs d'enbas la tiennent d'abord perpendiculairement, & à meſure qu'elle deſcend, ils tirent le bas de la ſcie vers eux ; celui d'en haut attire en même temps à lui le haut de la ſcie ; de ſorte que le tranchant de cette ſcie décrit une courbe néceſſaire pour dégager de deſſus le trait la pouſſiere que la ſcie a détachée du bois. Toutes les fois que l'Ouvrier remonte la ſcie, il la recule un peu, afin que les dents ne frottent point contre le bois, ce qui le fatigueroit beaucoup, parce que ſes bras ne ſont point en force, quand ils remontent la ſcie. Pour rendre encore la ſcie plus coulante, on en frotte de temps en temps le feuillet avec de la graiſſe, & l'on enfonce un coin dans l'ouverture du trait déja commencée, ce qui, joint à la voie que l'on donne aux dents de la ſcie, lui donne beaucoup de jeu pour aller & venir. Quand les Scieurs enfoncent trop leurs coins, ils forcent les fibres du bois, ce qui ſouvent occaſionne des éclats qui endommagent les pieces : les Menuiſiers rencontrent ces éclats lorſqu'ils travaillent les bois de ſciage à la varlope.

Les feuillets pour les ſcies de long ſont de différentes épaiſſeurs : les uns ſont fort épais, & ils réſiſtent plus que les autres ; mais auſſi ils font des traits fort larges dans le bois : d'autres ſont plus minces & mieux dreſſés, ceux-ci font des traits plus fins, & ils paſſent plus aiſément dans le bois ; mais il faut bien les ménager, ſur-tout quand on travaille du bois rebours & ruſtique : on s'en ſert ordinairement pour refendre les bois dans les chantiers, & les plus épaiſſes feuilles de ſcie ſervent à travailler le bois dans les forêts : on en emploie encore de plus fortes pour les ſcies qui ſe meuvent par le moyen de l'eau.

Digitized by Google

Quoiqu'on refende preſque toujours à la ſcie des bois droits (*Pl. XXXV. fig. 4*), on refend auſſi quelquefois des bois courbes, ſoit dans le ſens de leur courbure (*fig. 5*), pour en faire des bordages, ſoit perpendiculairement à la courbure (*fig. 6*), pour en faire des pieces de tour.

M. le Normand qui a été Intendant de la Marine, a établi à Rochefort une police admirable ſur les travaux de la conſtruction des Vaiſſeaux : il eſt parvenu à faire lever à la ſcie preſque tout ce qu'on réduiſoit autrefois en copeaux avec la cognée, & il en a réſulté une aſſez grande économie, puiſque le bois ainſi débité à la ſcie, dédommage amplement de la main-d'œuvre ; les Charpentiers y trouvent auſſi leur compte, parce qu'ils viennent à bout, en variant l'établiſſement des pieces ſur les chevalets, de former ſi bien avec la ſcie l'équerrage de leurs pieces, que j'ai vu des membres qui avoient été ainſi refendues en aile de moulin. Comme ces ſortes de pratiques ne peuvent avoir leur application que dans des cas particuliers, je ne m'étendrai pas davantage ſur cet objet; mais je vais entrer dans quelques détails ſur la façon de débiter les bois droits avec la ſcie de long.

ARTICLE II. *Différentes méthodes qu'on emploie pour débiter les bois de ſciage.*

COMME les gros bois étoient autrefois très-communs, on commençoit par équarrir une piece, comme on le peut voir (*Pl. XXXV. fig. 7*) ; enſuite on la refendoit en quatre *a, b, c, d*, dont on faiſoit quatre ſolives de ſciage fort propres, & peu ſujettes à ſe fendre par les raiſons que nous avons amplement détaillées dans le Livre précédent. Mais aujourd'hui que les gros bois ſont rares, on emploie beaucoup de ſolives de brin mal équarries, qu'on recouvre de plâtre ou avec du plaque en bourre, pour former des plafonds qui couvrent toutes les défectuoſités du bois.

On cartelle encore à la ſcie les bois dans les forêts éloignées où il ſe trouve de gros arbres ; mais on deſtine ceux-ci à faire

Digitized by Google

des planches; en conſéquence on refend ces cartelles en planches, tantôt comme le repréſente la cartelle *A A* (*Pl. XXXVI. fig. 1*); d'autres fois ſuivant les lignes *B B*. En ſuivant l'une ou l'autre méthode, le cœur de l'arbre ne ſe trouve point au milieu des planches, & elles ſont moins ſujettes à ſe fendre que quand on refend par le diametre *C D*, ainſi qu'on le pratique ſouvent, ſur-tout à l'égard du bois de Sapin, & quand on cherche à donner plus de largeur aux planches. Mais en gagnant de ce côté-là, je vais faire voir que l'on perd beaucoup à d'autres égards.

Pour comprendre qu'il n'eſt point indifférent de ſcier les arbres ſuivant leur diametre, ni même dans toutes ſortes de directions, il faut faire attention, qu'après qu'ils ont été cartelés, l'on apperçoit ſur certaines planches de Chêne, des taches brillantes, qui reſſemblent aſſez à la couche intérieure d'un noyau de pêche. Comme ces taches ſont brillantes, quelques perſonnes les ont nommées *Miroirs*; à Paris, on les appelle plus à propos *Mailles*; & l'on eſtime les bois qui en portent beaucoup, ſur-tout ceux dont on fait les panneaux de menuiſerie, parce qu'ils ſe retirent moins que les autres, & qu'ils ſont peu ſujets à ſe tourmenter & à ſe fendre.

Reſte à ſavoir d'où dépendent ces taches brillantes qu'on nomme *les mailles*. Si l'on s'adreſſe aux Menuiſiers, la plupart diront que c'eſt la nature de certains bois; & en effet il ſe trouve des planches qui ont beaucoup de mailles, & d'autres qui n'en ont preſque point. Je ne nie pas qu'il y a des bois qui ont eſſentiellement plus de mailles que d'autres, mais il eſt certain que, ſuivant la façon de les refendre, on peut faire paroître beaucoup ou peu de mailles. Je me ſuis aſſuré de ce fait par des expériences exactes; & pour rendre clairement ma penſée, je renvoie à la *Figure 1 de la Planche XXXVI*, qui repréſente l'aire de la coupe d'un rondin de Chêne. On y apperçoit des cercles concentriques qui ſe montrent ſur la cartelle *E F*; on y voit outre cela des rayons qui s'étendent du centre à la circonférence: ces rayons que Grew a nommés *inſertions*, ſont des prolongements du tiſſu cellulaire ou véſiculaire. Ce ſont les

Digitized by Google

cercles concentriques, qui marquent ſur les planches les traces qu'on voit en *B* (*Figure* 2) ; & ce ſont les lignes rayonnées qui ſont les mailles ou marques brillantes qu'on voit en *A*, (*même figure*). Il s'enſuit que quand on refend un arbre par ſon diametre, c'eſt-à-dire, parallélement à la ligne *C D* (*Fig.* 1), comme on ſcie ordinairement les planches de Sapin, on apperçoit ſur leur plat des traces ſemblables à *B* (*Fig.* 2), & que ces traces ſeront d'autant plus larges, que les planches approcheront plus de la circonférence *F* (*Fig.* 1), principalement, parce que les traits de la ſcie ſont preſque paralleles aux couches annuelles; & que comme elles ſont coupées très-obliquement, elles ſe montrent plus larges.

Il en ſera autrement ſi l'on refend la cartelle *A* (*Fig.* 1), ſuivant la direction *A A*, ou ſuivant des rayons qui s'étendroient du centre à la circonférence; car on y appercevra quantité de mailles, comme en *A* (*Fig.* 2), parce qu'alors on diviſe le bois ſuivant la direction des inſertions, ainſi que les appelle Grew; & comme par cette méthode on coupe la plupart de ces inſertions très-obliquement, les mailles ſe montrent fort larges & en grande quantité : on en voit beaucoup ſur le merrain qui eſt toujours refendu dans le ſens du centre à la circonférence, c'eſt-à-dire, ſelon la direction de ces inſertions ; c'eſt ce qu'on appelle refendre les bois à la maille; & c'eſt de cette maniere qu'on débite en Hollande les bois pour la Menuiſerie.

Si, comme le pratiquent les Scieurs de long dans nos forêts, on ſcie les bois ſuivant la direction *B B* & *G G* (*Fig.* 1), on appercevra quantité de mailles ſur les planches qui ſeront levées du côté *B B*, & fort peu ſur celles qui le feront du côté *G G*; parce que dans celles-ci les traits ont été dirigés preſque perpendiculairement aux inſertions, au lieu que pour les planches *B B*, les traits ont coupé les inſertions fort obliquement. Et ſi l'on refend une cartelle, comme nous l'avons fait à deſſein, ſuivant la direction *H H* (*Fig.* 1), on n'appercevra point de mailles.

Tout ce que je dis ici, je l'ai très-exactement vérifié : j'ai fait refendre une groſſe piece de Chêne dans toutes les di-

Digitized by Google

rections qui ſont marquées ſur la *Figure 1*. J'ai apperçu quantité de mailles ſur les planches levées, ſuivant la direction marquée à la cartelle *A A*; il y en avoit auſſi ſur les planches *B B*, très-peu & même point ſur les planches *G G*, & aucune ſur les planches de la cartelle *H H*.

Ces obſervations qui prouvent que l'abondance des mailles dépend de la direction qu'on donne au trait de la ſcie, ſont dans certains cas fort importantes; car les planches qui ont beaucoup de mailles ne ſe gerſent & ne ſe tourmentent preſque pas; au lieu que celles qui n'en ont point, ſe tourmentent & ſe couvrent d'une infinité de petites fentes d'un tiers de ligne d'ouverture; ce qui eſt très-déſagréable pour les ouvrages de menuiſerie, & particuliérement dans les bois des panneaux. J'ai vérifié toutes ces choſes dans le Chantier de M. Moreau, Marchand de bois, Fauxbourg S. Antoine, qui fait débiter une grande quantité de bois pour la menuiſerie.

On porte en Hollande beaucoup de bois de Lorraine & des rives du Rhin, fendus en cartelles, comme pour en faire du bois de fente. Les Hollandois, à l'aide de leurs moulins à ſcies conſtruits avec beaucoup de préciſion, refendent ces bois ſur la maille, comme en *A A* (*Figure 1*); ils ſavent tirer parti du priſme triangulaire du bois qui ſe trouve au centre, & mettre tout à profit. Ces bois ainſi refendus ſont les meilleurs de tous pour faire les panneaux des belles menuiſeries; au lieu que les bois des Vauges qui ne ſont preſque jamais refendus ſur la maille, ne ſont pas à beaucoup près d'auſſi bon & bel ouvrage. Je ne penſe pas cependant qu'il ſoit également avantageux de débiter toutes ſortes de bois ſur la maille; car, en conſéquence de ce que j'ai démontré, en parlant, dans le Livre précédent, du travail des Fendeurs, que tous les bois ont une grande diſpoſition à ſe fendre ſuivant la direction des inſertions, & qu'ils s'éclatent naturellement ſuivant celle de la maille; il me paroît clair qu'une mortaiſe que l'on feroit dans un battant refendu, ſuivant la direction de la maille du bois, doit être plus expoſée à s'éclater, que celle qui ſeroit faite dans un battant refendu dans un autre ſens.

Il

Digitized by Google

Il n'eſt gueres poſſible de prêter cette attention à l'égard des bois qu'on refend à la ſcie pour les pieces de charpente, telles que les chevrons, les ſolives, &c, non plus que pour celles qui ſont deſtinées aux conſtructions de la Marine, *précintes*, bordages, *vaigres*, &c.

J'ai ſeulement dit, & je le répete, que dans beaucoup de cas il ſeroit très-avantageux de lever dans le milieu des planſons deſtinés pour des bordages, une tranche telle que *AB* (*Pl. XXXIV. fig. 8*), afin que le cœur du bois qui, dans les groſſes pieces, a très-ſouvent contracté un commencement d'altération, ne ſe trouvât pas dans les bordages ou précintes *CC*, *DD*; & qu'il ſeroit ſouvent plus à propos de refendre les pieces preſque rondes & ſans être équarries, comme le repréſente la *Figure 6*, *Planche XXXIV*, pour y lever de larges planches de *L* en *M*; & pour ſe procurer dans les parties *I* & *K*, des planches & des membrures dont on pourroit tirer un très-bon parti, au lieu qu'en ſuivant l'uſage ordinaire, on paſſe beaucoup de temps à réduire ces parties en copeaux.

Enfin on ſe ſouviendra que j'ai fait voir combien il étoit avantageux, ſi l'on veut prévenir que les bois ne ſe fendent, de refendre dans les forêts mêmes les pieces à la ſcie, long-temps avant qu'elles ſe ſoient deſſéchées.

Article III. *Echantillon du Bois de ſciage, tant pour la Charpenterie, que pour la Menuiſerie.*

Quand on débite les bois dans les forêts, & qu'on les deſtine à quelque ouvrage projetté, on peut, pour éviter la perte du bois, ſe conformer aux états que fourniſſent les Charpentiers ou les Menuiſiers; mais comme on ſe trouve rarement dans ce cas, les Marchands font débiter leurs bois ſuivant les dimenſions conformes aux uſages les plus ordinaires, afin d'aſſortir leurs Chantiers de bois qui puiſſent ſatisfaire aux demandes des uns & des autres. Je crois devoir placer ici des états qui puiſſent mettre les Marchands en état de garnir leurs Chantiers de bois bien aſſortis.

Digitized by Google

§. 1. *Bois de ſciage pour la Charpenterie.*

1°, Les *contre-lattes* qu'on met ſur les combles d'ardoiſe entre les chevrons, doivent avoir un demi-pouce d'épaiſſeur, ſur 4 à 5 pouces de largeur.

2°, Les *chanlattes* qui ſervent à former les égouts, doivent être fendues en biſeau (*Pl. XXXV. fig. 8*), c'eſt-à-dire, ſuivant la diagonale d'une piece quarrée : elles doivent avoir 5 pouces de largeur, 9 lignes d'épaiſſeur ſur un bord, & venir en tranchant ſur l'autre.

3°, Les *chevrons* ordinaires qui ſervent à la couverture des bâtiments, ſe débitent de 3 & 4 pouces en quarré ; ils doivent être francs d'aubier, & avoir peu de nœuds : il s'en fait auſſi de 4 pouces d'équarriſſage qu'on peut employer à pluſieurs ouvrages.

4°, Les *poteaux* : ils ont ordinairement 4 & 6 pouces d'équarriſſage ; ils ſervent à faire du colombage aux pans de bois des cloiſons, &c.

5°, Les *ſolives* de ſciage ont ordinairement 5 & 7 pouces en quarré : à l'égard des ſolives de brin, nous en avons parlé plus haut.

6°, Les *limons d'eſcalier* & les *battants de porte cochere* ſe débitent de pluſieurs largeurs & épaiſſeurs : ſavoir de 3 & 6 pouces ; de 4 & 8 ; de 4 & 9 ; de 4 & 10 ; de 5 & 10 ; de 5 & 12, &c, ſur 12 juſqu'à 18 pieds de longueur.

7°, On prend les *gouttieres* dans des pieces bien droites de 8 & 9 pouces d'équarriſſage que l'on fait ſcier en deux diagonalement, c'eſt-à-dire, d'angle en angle ; le ſciage fait le deſſus de la gouttiere ; on le creuſe & on laiſſe un bon pouce d'épaiſſeur en tout ſens : il faut conſerver ces pieces à couvert, ſi l'on veut qu'elles ne ſe fendent point.

8°, Les longueurs ordinaires des bois de ſciage pour la charpente ſont 6, 12, 18 ou 21 pieds.

Quoique les bois que je viens de nommer, ſoient débités principalement pour les ouvrages de charpente, les Menuiſiers

Digitized by Google

ne laiſſent pas d'en acheter pour les employer, ſoit dans leur entier, ſoit pour les refendre de nouveau; comme il arrive auſſi que les Charpentiers emploient quelquefois des bois qui ont été débités pour les Menuiſiers.

§. 2. *Bois de ſciage pour la Menuiſerie.*

1°, On débite deux eſpeces de *membrures* pour la menuiſerie : les unes ont 3 pouces d'épaiſſeur ſur 6 de largeur ; les autres ont un pouce & un quart d'épaiſſeur ſur 12 de largeur: la longueur des unes & des autres eſt de 6, 9, 12, ou 15 pieds.

2°, Les *planches* ſont de différente épaiſſeur: celles qu'on nomme *entrevoux*, parce qu'elles ſervent communément à remplir l'entre-deux des ſolives, ont 9 lignes d'épaiſſeur & 9 pouces de largeur.

3°, Les planches pour les ouvrages courants, ont 13 lignes d'épaiſſeur, franc du trait, ſur un pied de largeur; & quand elles ſont ſeches, elles ſervent à faire les planchers.

4°, On débite d'autres planches de 18 lignes d'épaiſſeur ſur 11 pouces de largeur : on emploie communément celles-ci à faire les bâtis, & des cuves pour la vendange.

5°, On refend encore des planches de 2 pouces d'épaiſſeur, & auſſi larges que la groſſeur d'un arbre peut le permettre : on s'en ſert pour les bâtis des lambris à double parement, les dormants des croiſées, les trappes, &c.

6°, On refend de la *voliche* de Chêne d'un demi-pouce d'épaiſſeur qui s'emploie aux panneaux de menuiſerie, & au revêtement des moulins à vent.

La voliche d'Orme s'emploie par les Charrons pour les fonds des charrettes, pour les tombereaux, les brouettes : la voliche de bois blanc ſert aux Menuiſiers à faire des enfonçures d'armoire: les Layetiers en font des caiſſes d'emballage & pluſieurs autres menus ouvrages.

7°, On refend encore à la ſcie des *plateaux* d'Orme & de Hêtre de 4 ou 5 pouces d'épaiſſeur, dont on fait les établis des Menuiſiers, les tables de cuiſine, les étaux de Bouchers &

Digitized by Google

de Chandeliers, les coquilles & les *liſſoires* des équipages, *&c.*

8°, On débite dans le Noyer, l'Erable, le Hêtre, & même le Chêne, des madriers de 2 pouces & demi à 3 pouces d'épaiſſeur, ſur 5 à 6 pouces de largeur, pour faire des meubles & des montures de fuſil (*Pl. XXXV. fig. 9*). Au reſte, le Noyer, le Hêtre, l'Erable ſe débitent auſſi en planches & en voliches, de différentes épaiſſeurs.

On débite pour Paris le bois de Hêtre en poteaux de quatre pouces quarrés, depuis 6 juſqu'à 10 pieds de longueur; en membrures qui ont deux pouces une ligne d'épaiſſeur, franc ſcié, depuis 6 juſqu'à 8 pouces de largeur, ſur 6, 9, 12 pieds de longueur; enfin en planches de 13 lignes d'épaiſſeur, franc du trait, 11 à 12 pouces de largeur, ſur 6, 9, 12 pieds de longueur.

Il n'eſt pas inutile de mettre ici l'état des bois de Menuiſerie, tels qu'on les trouve dans les Chantiers de Paris.

§. 3. *Bois de Chêne & de Sapin, de ſciage, qu'on trouve le plus ordinairement dans les Chantiers des Marchands de Paris.*

On diſtingue à Paris les bois de ſciage, en *Bois François* & *Bois étrangers*.

Les *Bois François* ſe tirent communément des forêts de Champagne, du Bourbonois & de la Bourgogne: ces bois aſſez ruſtiques, s'emploient ordinairement pour les ouvrages ſolides & expoſés aux injures de l'air.

Les bois de la forêt de Fontainebleau ſont plus tendres, plus aiſés à travailler & plus beaux; on en feroit de très-belle menuiſerie, ſi on les refendoit ſur la maille; mais ils ne durent qu'autant qu'ils ne ſont point expoſés aux injures de l'air.

Les *Bois réputés étrangers*, ſe tirent des forêts de Vauge en Lorraine. Si ces bois étoient débités ſur la maille, ils ſeroient excellents pour faire les plus belles menuiſeries, car ils ſont tendres, d'un grain uniforme; ils ont encore moins de nœuds & de malandres que ceux de la forêt de Fontainebleau: ils

Digitized by Google

ſont preſque toujours francs d'aubier, & ils ne ſe déjettent ni ne ſe tourmentent point.

Il vient encore à Paris des planches minces, qu'on nomme *Bois de Hollande*: on en fait les panneaux des beaux lambris. Ces bois, comme nous l'avons déja dit, ſont tirés des forêts voiſines du Rhin & de la Lorraine, par les Hollandois qui les refendent avec leurs moulins à ſcie: la ſupériorité de ces bois ſur ceux du pays de Vauge, conſiſte en ce qu'ils ſont refendus très-réguliérement, & preſque tous ſur la maille. Pour donner une idée de la préciſion avec laquelle les moulins à ſcie de Hollande refendent les bois, il ſuffira de dire que j'ai vu dans le Chantier de M. Moreau, Marchand de bois, des tringles refendues en Hollande pour faire du treillage, dont cent de ces tringles réunies, ne faiſoient qu'un ſolide de 2 pouces un quart de largeur ſur 2 pouces & demi d'épaiſſeur.

On apporte encore de Lorraine du merrain de fente, qu'on nomme *Courſon*, & qui eſt aſſez grand pour faire les petits panneaux de Menuiſerie.

On trouve communément dans les Chantiers, en bois de France: 1°, des battants de portes cocheres, qui ont 3, 4 ou 5 pouces d'épaiſſeur ſur 6, & juſqu'à 10 pouces de largeur, & depuis 12 juſqu'à 15 pieds de longueur: ce ſont-là les plus grandes pieces que les Menuiſiers emploient ordinairement.

2°, Des membrures, dont les unes ont 6 pouces de largeur ſur 3 d'épaiſſeur; d'autres 11 pouces de largeur ſur 2 pouces & un quart d'épaiſſeur.

3°, Des planches qui portent ordinairement 21 lignes d'épaiſſeur, mais qui paſſent pour un pouce & demi; leur largeur eſt de 8 pouces.

4°, Des planches dites d'un pouce d'épaiſſeur, & qui portent cependant juſqu'à 15 lignes: elles ont 9 à 10 pouces de largeur.

La longueur de toutes ces planches, eſt de 6, 9, 12 ou 15 pieds.

Le prix des bois de France eſt, ſavoir, ceux de Champagne & du Bourbonnois, 110 à 115 livres le cent de toiſes cou-

Digitized by Google

rantes, réduites à un pouce d'épaiſſeur; par conſéquent 50 toiſes courantes de planches de deux pouces d'épaiſſeur, font un cent de toiſes; mais il faut cent toiſes courantes de planches d'un pouce & demi, pour faire le cent ordinaire de toiſes, à cauſe de leur peu de largeur.

Le bois de Fontainebleau ſe vend, depuis 120 juſqu'à 130 livres, le cent de toiſes.

Le bois que l'on amene de Vauge & de Lorraine eſt exactement échantillonné: il ſe vend au cent de toiſes réduites à 10 pouces de largeur ſur un pouce d'épaiſſeur: il faut 66 toiſes deux tiers courantes de planches, pour faire le cent de toiſes, lorſque les planches ont 15 lignes d'épaiſſeur ſur 7 pouces de largeur; de ſorte que chaque toiſe, dont le cent fait ce qu'on nomme le cent de bois de Vauge, eſt compoſée de 720 pouces-cubes.

Le bois de Hollande n'eſt pas exactement échantillonné quant à la largeur; mais la longueur eſt exactement de 9 ou 12 pieds, &c; en conſéquence, comme les planches qui paſſent pour avoir 6 pouces de largeur, en ont quelquefois ſept, & d'autres fois cinq ſeulement, on forme les lots à moitié de planches larges, & moitié de planches étroites, de ſorte que ce bois réduit comme celui de Vauge, à 10 pouces de largeur ſur un pouce d'épaiſſeur, ſe vend 170 livres le cent de toiſes.

Les bois de Sapin qu'on vend à Paris, ſe tirent ordinairement d'Auvergne & de Lorraine: les premiers ſont moins beaux, débités d'inégale épaiſſeur, percés de trous, & remplis de nœuds.

Les bois de ſapin de Lorraine ont moins de nœuds; & ils ſont en général mieux travaillés. Ceux-ci ſont débités en planches de 12 pieds de longueur ſur 9 à 10 pouces de largeur, & un pouce d'épaiſſeur.

On en trouve auſſi de 12 pouces de largeur ſur 10 à 11 lignes d'épaiſſeur; & quoique ces planches n'aient que 10 à 11 pieds de longueur, elles paſſent pour deux toiſes à cauſe de leur largeur: ces deux ſortes ſe vendent 130 livres le cent de planches.

Digitized by Google

Il y en a encore qui ont 12 pouces de largeur, 15 lignes d'épaiſſeur, & 12 pieds de longueur: on les vend 200 livres le cent de planches.

Les planches qu'on nomme *Feuillets*, ont 8 pouces de largeur, 7 lignes d'épaiſſeur, 11 pieds de longueur : elles ſe vendent 80 livres le cent.

Les planches d'Auvergne ont 12 pieds de longueur, 12 pouces de largeur, 15 lignes d'épaiſſeur; enfin la voliche a 6 pieds de longueur, 9 pouces de largeur, & 6 lignes d'épaiſſeur: elle ſe vend 40 livres le cent.

§. 4. *Des Bois de ſciage qu'on emploie pour la Marine.*

1°, Les *bordages* qui ſont des planches épaiſſes qu'on cloue ſur les membres & ſur les ponts pour empêcher l'eau d'entrer dans les vaiſſeaux, ne peuvent jamais être ni trop larges ni trop longs. Leur épaiſſeur varie ſuivant le rang des Vaiſſeaux, & encore ſuivant la place où on les met; car dans un même Vaiſſeau il y a des bordages de pluſieurs épaiſſeurs différentes, depuis 2 pouces juſqu'à 5 : au haut des œuvres-mortes, & ſur les ponts, on emploie des bordages de Pin.

2°, Les *vaigres* qui ſont les bordages intérieurs qui revêtent le dedans des Vaiſſeaux: leur épaiſſeur varie comme celle des bordages; ce ſont de vrais bordages placés en dedans des Vaiſſeaux; mais comme on ne les calfate point, les fentes ou quelques autres défauts ne leur cauſent aucun préjudice.

3°, Les *précintes* ſont de forts bordages plus larges & une fois plus épais que les précédents: cette épaiſſeur varie depuis 3 pouces juſqu'à 9.

4°, Les *ſerre-bauquieres*, les *ſerre-gouttieres*, &c, ſont des pieces à peu-près ſemblables aux précintes; mais on les emploie dans l'intérieur des Bâtiments.

5°, Les *iloirs* ſont des pieces pareilles aux précintes; on les place ſur les ponts, dans le ſens de la longueur du Vaiſſeau.

6°, Les *épontilles* ſont des bois quarrés qui étaient & fortifient les baux & les barrots : celles de la cale ſont de brin,

Digitized by Google

& ſimplement équarris ; celles des entre-ponts & du deſſous des gaillards, ſont ordinairement de Pin refendu en chevrons, de 2 pouces & demi, 3 ou 4 pouces d'équarriſſage.

7°, Les *planches* pour border les ſoutes & faire les emménagements, varient d'épaiſſeur depuis 1 pouce juſqu'à 2 pouces & demi : elles ſont toujours de Sapin.

Je paſſe légérement ſur tous ces articles, parce qu'on trouve les dimenſions exactes de tous les bois de ſciage, au commencement de mon *Architecture Navale*.

Je ne parle point ici des bois de ſciage pour le Charronnage, & pour l'Artillerie. On peut conſulter ce que j'en ai dit au Chapitre précédent à l'occaſion des bois en grume.

Il y a beaucoup d'économie à ſe ſervir de moulins à ſcie pour débiter les bois ; mais comme nos moulins ſont groſſiérement conſtruits, ils conſomment beaucoup de bois par la largeur du trait, & il n'eſt pas poſſible de tirer dix planches d'un pouce d'une piece qui porte un pied de largeur : il ſeroit très-poſſible d'en établir d'auſſi parfaits que ceux de Hollande.

J'ai dit qu'on faiſoit des viſites & des martelages dans les forêts, pour marquer ſur pied les arbres propres à être employés pour de grandes conſtructions ; mais en faiſant le détail des attentions qu'il falloit apporter pour bien faire ces ſortes de viſites, j'ai averti qu'il n'étoit pas poſſible de porter un jugement auſſi certain ſur les bonnes ou les mauvaiſes qualités du bois quand les arbres ſont ſur pied, qu'après qu'ils ont été abattus, débités, & en partie deſſéchés.

Comme on envoie quelquefois dans les forêts qu'on exploite, des Charpentiers, ou autres gens connoiſſeurs pour faire choix, marquer & retenir les bois dont on prévoit avoir beſoin pour de grandes entrepriſes ; je vais donner en leur faveur le détail de ce qu'il eſt néceſſaire qu'ils obſervent pour bien faire ces ſortes de viſites.

CHAPITRE

Digitized by Google

CHAPITRE V.

Exposition des défauts les plus considérables qui doivent faire rebuter les Arbres abattus.

Les signes que j'ai indiqués ci-devant (*Livre III*). pour connoître, à la seule inspection des arbres sur pied, les défauts qui doivent les rendre suspects, ne sont pas aussi certains que ceux par lesquels on les peut découvrir, en examinant le bois même, après que les arbres ont été abattus & en partie débités : les défauts qu'on découvre alors, sont ; 1°, d'être *roulis* ou *roulés* ; 2°, d'être *cadranés* & ouverts dans le cœur ; 3°, d'être *gélifs* ; 4°, d'être *gras* & *roux* ; 5°, d'avoir un *double aubier*, & le bois de différente couleur, ou *vergeté*. Je vais parler de ces défauts dans autant d'articles particuliers ; mais je dois avertir qu'ils deviennent plus sensibles à mesure que les arbres sont plus secs, & que plusieurs de ces défauts sont très-difficiles à reconnoître quand les arbres sont récemment abattus, & encore remplis de seve, ou quand on les retire de l'eau.

Article I. *De la Roulure.*

On dit qu'un arbre est *roulis* ou *roulé*, quand il se trouve une fente ou une solution de continuité qui suit la direction des couches annuelles (*Pl. XXXV. fig. 10*) ; c'est-à-dire, quand il y a, dans l'intérieur d'un arbre, des cercles concentriques qui ne sont pas unis & adhérants les uns aux autres. Quelquefois ces fentes ne sont presque pas apparentes dans les arbres pleins de seve ; mais elles s'ouvrent à mesure que les arbres se dessechent ; & alors on remarque qu'elles n'ont assez souvent que quelques pouces d'étendue, comme en *a* (*Figure 10*) ; mais souvent elles en ont davantage ; elles s'étendent quelquefois dans toute la circonférence de l'arbre, comme en *b* ; ensorte qu'on est surpris de voir une couronne de bois vif qui entoure

Digitized by Google

un noyau de bois mort qu'on peut faire ſortir à coups de maſſe, & alors il ne reſte plus qu'un tuyau de bois vif: quand la roulure ne s'étend pas dans toute la circonférence, le noyau de bois ainſi renfermé par la roulure, ſe trouve être d'un bois vif; mais quand ce bois eſt mort, on le trouve quelquefois pourri, & d'autres fois très-ſain & très-dur.

On juge bien, ſans qu'il ſoit néceſſaire de le dire, que la roulure endommage d'autant plus une piece de bois qu'elle a plus d'étendue, & qu'elle eſt plus ouverte; mais dans tous les cas elle forme un grand défaut; non-ſeulement parce qu'elle augmente à meſure que le bois ſe deſſeche; mais encore parce que quand on vient à refendre à la ſcie un arbre roulé, les morceaux ſe ſéparent, & il ne reſte plus que des éclats. Ce défaut tire moins à conſéquence quand on emploie les arbres dans leur entier; mais dans ce cas-là même, la roulure eſt un vice eſſentiel; car l'eau & la ſeve qui s'amaſſent dans ces fentes, y forment un germe de pourriture; d'ailleurs ſi la roulure a beaucoup d'étendue, la piece en devient conſidérablement plus foible.

Quand on veut employer ces arbres à faire de la fente, on peut quelquefois en tirer un parti avantageux; cela dépend du point où la roulure ſe trouve placée, & de l'adreſſe du Fendeur qui ſaura tirer des lattes, des échalas, & quelquefois du merrain, du bois qui ſe trouve, ſoit dans l'intérieur, ſoit à l'extérieur de la roulure.

Pluſieurs cauſes peuvent occaſionner la roulure: d'abord il faut ſe rappeller que nous avons déja dit que les couches ligneuſes ſe forment entre l'écorce & le bois, & que dans leur naiſſance elles ſont très-tendres: or, il eſt ſenſible que lorſque le vent agite & plie en différents ſens les jeunes arbres, leur écorce, qui n'eſt preſque pas adhérente au bois, peut s'en ſéparer dans quelques points, ſur-tout quand les arbres ſont en ſeve & chargés de leurs feuilles: en Hiver le poids du givre peut produire le même effet malgré l'adhérence de l'écorce au bois; comme il eſt prouvé que l'écorce ne ſe réunit jamais au bois quand elle en a été une fois détachée, il reſte toujours une ſolution de continuité qui ſépare les couches annuelles en

Digitized by Google

tout ou en partie, ſuivant que la déſunion de l'écorce d'avec le bois aura été plus ou moins conſidérable. L'écorce peut dans certains cas produire des couches ligneuſes; c'eſt pourquoi la ſéparation de l'écorce d'avec le bois, quand même elle ſe feroit dans toute la circonférence, ne ſeroit pas ſuivie de la mort de l'arbre : on obſerve qu'alors il ſe forme de nouvelles couches ligneuſes qui l'aident à ſubſiſter; mais ces couches ligneuſes reſtent toujours ſéparées des anciennes, & c'eſt cette ſolution de continuité qu'on nomme *roulure*. Ce défaut peut encore être produit; 1°, par les voitures dont les moyeux endommagent l'écorce, 2°, par les animaux qui ſe frottent contre le tronc des jeunes arbres, ou qui en entament l'écorce avec leurs dents; ces accidents produiſent des roulures partielles; 3°, par les copeaux d'écorce que les Officiers des Eaux & Forêts enlevent, pour frapper l'empreinte de leur marteau ſur le corps des arbres de réſerve: il eſt vrai que ces plaies ſe recouvrent par la ſuite; mais le bois qui ſe forme en ces endroits, ne peut plus s'unir parfaitement avec l'ancien, & il reſte dans l'intérieur de l'arbre une roulure ou une gélivure, qui n'a pas à la vérité beaucoup d'étendue; 4°, par cette même raiſon, les chancres guéris & recouverts de nouveau bois & d'écorce, forment un ſemblable défaut, mais plus préjudiciable à l'arbre, parce qu'ordinairement le bois qui ſe recouvre eſt un bois déja carié; 5°, une des plus dangereuſes roulures, eſt celle occaſionnée par une ſéparation de l'écorce d'avec le bois, qui eſt produite par une ſurabondance des ſucs qui doivent former les nouvelles couches ligneuſes. Quand cet accident ne fait pas périr l'arbre, il fait au moins contracter à l'ancien bois un commencement de pourriture qui ne ſe répare jamais. J'ai vu des têtards de Saule qui avoient 3, 4 ou 5 roulures (*Pl. XXXV. figure 11*); c'eſt-à-dire, preſque autant que le nombre de fois qu'ils avoient été étêtés. En un mot, tout ce qui peut occaſionner la ſéparation de l'écorce d'avec le bois, ou la déſunion des couches ligneuſes, produit la roulure; c'eſt pour cela que les arbres iſolés, les baliveaux élevés dans un taillis, & qui ſe trouvent par la ſuite & après les taillis abattus, expoſés aux vents & aux injures de l'air, ſont plus ſujets à être roulés, que ceux qui

Digitized by Google

ont été élevés dans un maſſif de bois ; & encore que ceux qui ont toujours reſté expoſés en plein air.

J'ai occaſionné artificiellement des roulures, en détachant l'écorce du tronc d'un arbre, & en la remettant ſur le champ en ſa place ; ce morceau d'écorce ainſi replacé, s'eſt greffé avec celle qui étoit reſtée adhérente au bois ; il s'eſt formé d'épaiſſes couches ligneuſes ; mais à l'endroit où l'écorce avoit été ſéparée du bois, il eſt reſté une ſolution de continuité, autrement dit une roulure.

ARTICLE II. *De la Gélivure.*

ON appelle *Gélivure* toute fente qui s'étend du centre du tronc d'un arbre à la circonférence, comme en *a b* (*Pl. XXXV. fig. 12*) ; quelle que ſoit la cauſe qui la produiſe. Cette dénomination vient de ce que les fortes gelées font quelquefois fendre les gros arbres ; ces fentes à la vérité ſe recouvrent enſuite par de nouvelles couches ligneuſes ; mais comme les fibres ligneuſes qui ont été ſéparées par accident les unes des autres, ne ſe réuniſſent jamais, il reſte dans l'arbre une fente, qu'on nomme *gélivure*, parce que, comme je viens de le dire, elle eſt ordinairement occaſionnée par la gelée. On a enſuite étendu ce terme ; & on a nommé *gélivures*, toutes ſortes de fentes qui ſe trouvent dans le bois ; mais on n'y comprend pas celles qui ſont une ſéparation des couches annuelles. Ainſi une plaie recouverte, une groſſe branche coupée, dont la ſection a été recouverte par un nouveau bois ; les fentes qu'occaſionnent les coups de tonnerre, ſont nommés des *gélivures*, comme ſi elles réſultoient de l'effet des fortes gelées : les *revêtures* qui ſont des plaies recouvertes, font des gélivures quelquefois très-conſidérables.

Je ſoupçonne qu'il y a encore des gélivures formées par une trop grande abondance de la ſeve. Des perſonnes dignes de foi m'ont aſſuré avoir vu ſortir d'un Tilleul un jet de ſeve par une fente qui s'étoit faite ſubitement à l'écorce du tronc, & avec un bruit auſſi éclatant qu'un coup de piſtolet, & que cet écoulement avoit duré pendant pluſieurs minutes. J'ai occaſionné quelques gélivures dans le corps des jeunes arbres, en les ployant, & en les forçant beaucoup, & de la même maniere

Digitized by Google

que pourroit faire un grand vent, ou un poids très-considérable de givre.

Il est sensible que ces fentes intérieures qui s'ouvrent quand les arbres se dessèchent, forment des défauts d'autant plus considérables qu'elles ont plus d'étendue ; & qu'elles sont bien plus nuisibles aux pieces qu'on destine au sciage & à certains ouvrages de fente, qu'à celles qu'on doit employer dans toute leur grosseur, ou qu'on destine à être fendues & débitées en petites pieces.

On pourra prendre aisément l'idée des différentes causes de la gélivure, lorsqu'on sera persuadé, comme nous l'avons démontré dans la *Physique des Arbres* (Partie II. pag. 50), que les fibres ligneuses ne se réunissent jamais lorsqu'une fois elles ont été séparées : c'est ainsi qu'en pliant bien fort de jeunes arbres, dont je voulois rompre une partie du corps ligneux, j'occasionnois dans leur intérieur des roulures & des gélivures que j'ai retrouvé quelques années après, quoique les plaies extérieures eussent été parfaitement cicatrisées.

Il arrive assez souvent que la roulure & la gélivure se trouvent réunies dans un même corps d'arbre.

ARTICLE III. *De la Cadranure.*

LA cadranure est une gélivure dans le cœur d'un arbre, comme les fentes qu'elle occasionne, se croisent & semblent former les lignes horaires d'un cadran (*Pl. XXXV. fig. 13*) ; cela lui a fait donner le nom de *Cadranure* : il est bon de distinguer cet accident de la gélivure, parce qu'il provient d'une toute autre cause. La cadranure ne se rencontre que dans les gros & vieux arbres : elle provient de l'altération du bois du cœur dans les arbres qui sont en retour. Il faut que cette altération soit poussée à un point extrême, pour que la cadranure se manifeste dans les arbres encore remplis de seve : elle ne se déclare ordinairement que quand ils sont en partie desséchés ; & assez souvent un arbre se trouve cadrané par le bout qui répondoit aux racines, pendant qu'il ne l'est pas au bout opposé d'où partoient les branches. Ce défaut est plus redouta-

Digitized by Google

ble que la gélivure, parce qu'il déſigne une altération, & même un commencement de pourriture dans le bois du cœur, comme nous l'avons prouvé en parlant de l'âge des arbres. Au reſte, il ne faut prêter aucune attention à certaines fentes qui s'apperçoivent au cœur d'un arbre, quand elles ne ſont pas plus conſidérables que celles qu'on voit répandues dans le reſte de l'aire de la coupe : la cadranure occaſionne des fentes beaucoup plus ouvertes que celles-là.

On peut ſouvent employer en bois de fente les arbres cadranés, parce qu'en retranchant le cœur, on emporte le mauvais bois qui ſe trouve toujours au centre.

ARTICLE IV. *Du double Aubier.*

LES arbres venus dans des terreins maigres & ſecs, ſont auſſi ſujets à avoir un double aubier ; c'eſt-à-dire, une couronne de bois tendre & imparfait *a* (*Fig. 14*), qui environne le cœur *d*, ou centre d'un arbre. On trouve au-deſſus de ce bois tendre une couronne de bon bois *c*, & enfin l'aubier ordinaire *b*. Ce défaut eſt eſſentiel, & fait qu'un pareil arbre n'eſt pas même bon à être employé en entier ; parce que le double aubier, qui eſt ſouvent de plus mauvaiſe qualité que le vrai aubier, tombe bien-tôt en pourriture ; & à plus forte raiſon, les arbres attaqués de cette maladie, ne ſont point propres à être débités en bois de ſciage ou de fente.

J'ai trouvé des arbres qui avoient deux aubiers ſéparés l'un de l'autre par une couronne de bois de bonne qualité, & qui me paroiſſoit à peu-près ſemblable à celui du centre que l'aubier intérieur recouvroit. J'ai voulu reconnoître de quelle qualité pouvoit être ce faux aubier & le bois des arbres ſujets à ce défaut ; pour cet effet, je fis tailler quatre morceaux de ce bois en parallélipipedes & d'égale peſanteur ; le premier morceau étoit du bois du centre ; le ſecond, du bois qui environnoit l'aubier extraordinaire ; le troiſieme, d'aubier ordinaire ; & le quatrieme de cet aubier accidentel, ou bois blanc qui environnoit le bois du centre : les ayant enſuite peſés dans l'eau, j'ai remarqué que le morceau de bois blanc *a* (*Fig. 14*), étoit

Digitized by Google

de beaucoup plus léger que les autres *b*, *c*, *d*, & même quelquefois plus que l'aubier ordinaire *b*; comme ce morceau avoit été taillé d'un plus gros volume que les autres, pour pouvoir égaler leur poids, & comme il avoit de grands pores, il s'étoit chargé de beaucoup plus d'eau que les autres morceaux. Voici la proportion dans laquelle ces morceaux se sont chargés d'eau :

EXPÉRIENCE.

AVRIL le matin.	Le Bois du centre (d) pesoit,	Le Bois (c) au-dessus de l'aubier accidentel (a) pesoit,	L'Aubier ordinaire (b) pesoit,	L'Aubier accidentel (a) pesoit,
Avant que d'avoir été mis dans l'eau.				
20	749 grains	749	749	749
Après avoir été tous plongés au même instant dans l'eau.				
21	763 ½	763 ½	819	950
22	779	779	831	974 ½
23	788 ½	788 ½	837	993
24	797	796	833	1001 ½
25	801 ½	802 ½	832	1009
26	808	807 ½	834 ½	1011 ½
27	813 ½	811 ½	840	1025
28	818	820 ½	847	1036
29	820 ½	822	837 ½	1032
30	827	826	838	1038
5 MAI	841	837 ½	847 ½	1047 ½
9	847 ½	844	836 ½	1046
17	859 ½	855 ½	840	1057
25	875 ½	866	855 ½	1076
2 JUIN	880	870	840	1070
10	892	877	869	1097
18	893	877 ½	846	1085
6 JUILLET	907	884 ½	897	1117
26	919	886	922	1137
26 AOUST	924 ½	885	888 ½	1137
26 SEPTEMB.	930	887	880	1127
26 OCTOBRE.	935 ½	892	948 ½	1168

Digitized by Google

Cette expérience fait connoître combien la ſubſtance du double aubier eſt rare, & combien ſes pores ſont grands par la quantité d'eau qui, après avoir pris la place de l'air, a donné à ce morceau de bois une augmentation conſidérable de poids. Si j'avois continué cette expérience juſqu'à la parfaite imbibition, le bois du cœur ſeroit devenu le plus peſant, comme il arrive en bien des circonſtances, proportionnellement néanmoins au volume de l'un & de l'autre; car ce morceau de double aubier dont la ſubſtance étoit beaucoup plus légere, avoit été taillé plus gros que celui du centre, afin qu'il pût égaler ſon poids.

Le double aubier eſt produit par une maladie qui attaque les arbres, & qui ſe guérit au bout d'un certain temps; mais pendant que cette maladie ſubſiſte, elle cauſe une altération conſidérable dans toutes les couches ligneuſes qui ſe forment pendant que la maladie ſubſiſte; de ſorte que cette couronne de bois vicieux dans ſon origine, ne peut jamais ſe rétablir, quoique cette partie ne ſoit pas morte. Cette maladie peut être occaſionnée par différentes cauſes: je ſuppoſe, par exemple, que les racines aient à traverſer une très-mauvaiſe veine de terre, ou qu'elles aient été arrêtées dans leur progrès par quelque corps fort dur; l'arbre reſtera languiſſant pendant pluſieurs années, & tout le bois qui ſe ſera formé dans ce temps-là, aura ſouffert de cette diſette: en un mot, toutes les cauſes un peu durables qui pourront influer ſur la vigueur d'un arbre, & ſe réparer enſuite, occaſionneront le double aubier.

ARTICLE V. *De la Gélivure entrelardée.*

LA couronne de faux aubier s'étend rarement dans toute la circonférence d'un arbre; elle n'en occupe quelquefois que le quart ou la cinquieme partie: aſſez ſouvent on trouve cette portion de mauvais bois morte; quelquefois même elle eſt recouverte d'une écorce pareillement morte. C'eſt-là ce que les Bûcherons appellent *Gélivure entrelardée*: il ſeroit plus exacte de la nommer une *Roulure entrelardée*. Comme ce défaut ſe rencontre

Digitized by Google

contre particuliérement dans les bois plantés ſur des côteaux expoſés au Levant ou au Midi ; il eſt à préſumer qu'il eſt occaſionné, ſoit par la grande ardeur du ſoleil, qui a deſſéché l'écorce & l'aubier ſeulement du côté tourné à cette expoſition, ſoit par le verglas dans le temps des grands froids de l'Hiver ; ce verglas aura endommagé l'écorce & l'aubier, mais ſeulement du côté expoſé au ſoleil. Cette écorce & cet aubier morts auront été recouverts comme une plaie ordinaire ; mais quoiqu'enveloppés dans la ſuite par de bon bois, ils ne formeront pas moins un défaut conſidérable dans l'intérieur de l'arbre.

On pourroit regarder cette eſpece de gélivure comme un double aubier partiel, & cela eſt effectivement vrai, quand la portion viciée n'eſt pas morte ; mais comme elle eſt preſque toujours défectueuſe, j'ai cru devoir en faire une diſtinction particuliere & un article ſéparé.

ARTICLE VI. *De la différente couleur du Bois ſur l'aire de la coupe.*

ON n'eſt point ſurpris de voir l'aubier beaucoup plus blanc que le bois, parce qu'on ſait que l'aubier eſt un bois imparfait, dont l'emploi eſt mauvais, & qu'il faut le retrancher dans les pieces que l'on deſtine aux ouvrages de quelque conſéquence. Ainſi on ne tient compte de la groſſeur d'un arbre qu'après avoir fait ſouſtraction de l'aubier ; tout ce qu'on peut exiger, c'eſt que l'aubier ne ſoit pas trop épais. Je parle ici de certaines eſpeces d'arbre dont l'aubier eſt apparent ; car il n'eſt preſque pas ſenſible dans pluſieurs autres eſpeces de bois, au nombre deſquels il faut comprendre les bois blancs, quoique dans les arbres de cette eſpece, le bois de la circonférence ſoit plus tendre & moins denſe que celui du cœur. Mais cette différence de denſité paſſe par des degrés inſenſibles ; au lieu que dans le Chêne, l'Orme & autres bois durs, il y a un paſſage ſubit de l'état d'aubier à celui du bois formé, dont il eſt difficile de trouver la raiſon.

Digitized by Google

En Provence, on eſtime le bois de Chêne lorſqu'il eſt de couleur jaune-clair, c'eſt-à-dire, couleur de paille : en Ponent, on fait cas de celui qui, quand on le travaille avec l'herminette, montre un petit œil couleur de roſe, que l'on nomme dans le pays, *couleur de guigne* : je donnerois la préférence à celui couleur de paille : par-tout on augure mal des bois qui ont la couleur jaune foncé & terne, tirant ſur le roux.

Dans les arbres bien conditionnés, l'aubier à part, le bois eſt d'une couleur aſſez uniforme, qui devient ſeulement un peu plus foncée à meſure qu'elle approche du cœur. Dans les arbres d'une qualité parfaite, cette différence eſt peu ſenſible, & la nuance n'eſt point interrompue ; mais ſi l'on y remarque des changements ſubits de couleur, par exemple, des veines blanchâtres qu'on nomme *blanc de Chapon*, ou des veines rouſſes, qui ſemblent plus humides que le reſte, on a lieu de ſoupçonner que ces bois qu'on nomme *vergettés*, ont un commencement de pourriture ou d'autres défauts qui ne tarderont pas à ſe manifeſter après qu'ils auront perdu leur ſeve. Ces défauts ſeront, ou des gouttieres, ou des gélivures, des roulures, des doubles aubiers, des veines rouſſes, qui marquent le retour ; en un mot, des parties où le bois a été mal formé, parce qu'il aura pu arriver que les racines qui y portoient la nourriture, ſeront mortes par quelque accident, ou bien que ces accidents auront été occaſionnés par une ſucceſſion de pluſieurs années peu favorables à la végétation.

Ces différences de couleur ſe manifeſtent encore davantage quand on vient à débiter les bois en ſciage, ou qu'on les quartelle pour en faire des ouvrages de fente : alors on reconnoît trop tard ces défauts, & l'on n'eſt plus en état d'établir la deſtination des pieces ſur leur bonne ou mauvaiſe qualité.

Le Chêne qu'on nomme *Chêne noir*, parce que ſon bois eſt très-brun, a l'aubier fort épais ; ſon bois eſt très-dur ; ſes feuilles ſont velues. On en trouve rarement qui puiſſent fournir de groſſes pieces, parce qu'il croît très-lentement.

Le plus dur des Chênes de toutes les eſpeces eſt l'Ilex, qui ne perd point ſes feuilles en Hiver ; mais il ne fournit point

Digitized by Google

non plus de groſſes pieces. On emploie ſon bois dans la Marine pour faire les eſſieux des poulies, & des *anſpects* pour l'Artillerie.

Article VII. *De l'inégalité d'épaiſſeur des couches ligneuſes.*

Il n'eſt pas poſſible que les couches ligneuſes ſoient exactement d'une même épaiſſeur, parce qu'il y a des années beaucoup plus favorables que d'autres à la végétation. Si dans une année les arbres croiſſent avec force, les couches ligneuſes de leur bois ſeront épaiſſes, pendant que celles qui ſeront formées dans une année froide & ſeche, ſeront très-minces; nous prouverons dans peu que l'épaiſſeur des couches dépend de la vigueur des arbres; au reſte, cet inconvénient eſt peu de choſe; il eſt inévitable, & il exiſte dans tous les arbres, parce qu'il eſt dépendant des ſaiſons. Mais ce défaut mérite attention quand l'inégalité d'épaiſſeur des couches eſt trop grande; car dans les terreins maigres & arides, pour peu que l'année ſoit ſeche, les arbres n'y font que de foibles productions, & les couches ligneuſes qui ſe forment dans ces circonſtances, ſont ſi minces, qu'à peine peut-on les diſtinguer les unes des autres. Quand l'inégalité d'épaiſſeur de ces couches eſt trop conſidérable, elles ſont ordinairement mal jointes les unes aux autres; & ce défaut doit rendre ſuſpectes des pieces qui, par leurs dimenſions, ſeroient d'ailleurs jugées propres à des ouvrages de ſervice. Ce défaut dans le bois, eſt communément accompagné d'autres encore plus conſidérables, comme d'être *roulis*, *gélifs*, d'avoir un double aubier, ou d'être affecté de *gélivure entrelardée.*

Article VIII. *Des Bois dont les fibres ſont trop torſes.*

Il y a des arbres qui ont les fibres de leur bois très-droites, & c'eſt preſque toujours une perfection; dans d'autres, les fibres ſont tellement torſes, qu'elles décrivent des hélices autour

Digitized by Google

de l'arbre, ce qui eſt un défaut, principalement dans le Chêne que l'on deſtine à des ouvrages de fente: il eſt beaucoup moins important dans l'Orme qu'on emploie à des ouvrages de Charronnage. Les Ouvriers qui fendent le Hêtre pour en faire des ouvrages de *raclerie*, ne ſont pas fâchés d'y voir les fibres un peu contournées. Au reſte, à moins que cette torſion ne ſoit bien conſidérable, on ne la craint pas beaucoup; car, par le moyen du feu, on vient à bout de redreſſer une piece de fente qui ſe trouve un peu voilée en aile de moulin; & cette direction des fibres ne fait aucun tort aux arbres qu'on emploie en entier.

ARTICLE IX. *Des Nœuds & des Loupes.*

COMME nous avons ſuffiſamment parlé de ces défauts dans le Chapitre où il a été queſtion des arbres étant ſur pied, nous nous bornerons ici à dire que, quand ſur une piece équarrie, on apperçoit un nœud pourri, il faut le ſonder avec une tarriere, ou un ciſeau étroit, pour s'aſſurer ſi ce nœud pénetre bien avant, ou ſi la pourriture n'eſt que ſuperficielle.

ARTICLE X. *Du Bois gras, tendre & roux.*

LES défauts que nous avons détaillés dans les précédents articles, ne ſont quelquefois pas ſi redoutables que ceux dont il eſt maintenant queſtion: un vice local occaſionne une perte de bois, parce qu'on eſt obligé de retrancher la partie qui en eſt attaquée; mais celui dont il eſt queſtion dans cet article, ſe trouve ordinairement répandu dans toute l'habitude de l'arbre: voici en quoi il conſiſte.

Le bois de bonne qualité doit avoir ſes fibres fortes & ſouples, rapprochées les unes contre les autres, lors même qu'il eſt devenu ſec: les copeaux qu'on leve avec la cognée, ne doivent point ſe rompre quand on les plie, ou ſi on les plie au point de les rompre, ils doivent ſe ſéparer par grandes filandres; au lieu que les bois que les Ouvriers nomment *bois gras*, & qu'on devroit plutôt appeller *bois maigres*, ſe rompent

Digitized by Google

net & ſans éclats ; les copeaux qu'on leve avec la varlope, ſe rompent, au lieu de former des rubans ; & quand on les froiſſe entre les doigts, ils ſe réduiſent en petites parcelles. Le bon Chêne a les pores petits ; il ſe polit ſous la varlope, & il devient brillant ; au lieu que le Chêne gras a les pores grands & ouverts, & il reſte toujours terne. Le bon Chêne, lorſqu'on le travaille avant qu'il ſoit ſec, eſt d'une couleur rouge-pâle à peu-près comme la roſe ſimple ; cette couleur ſe paſſe quand il devient ſec, & il eſt alors couleur de paille ; au lieu que le Chêne gras eſt roux & terne ; on en voit même où cette couleur rouſſe tire ſur le fauve. Quand on examine du bois de bonne qualité, avec une forte loupe & au grand jour, on apperçoit dans les pores une eſpece de vernis, qui, joint à ce que les fibres ſont fort ſerrées, lui donne du brillant ; au lieu qu'en examinant de la même façon les bois gras, on les voit d'une aridité qui n'offre rien de ſatisfaiſant. J'ai ſurchargé des barreaux de bon bois, bien ſec, ils ont ſupporté un poids conſidérable ſans plier ; ils ont enfin rompu avec bruit & par grands éclats, pendant que des barreaux de bois gras ont rompu net ſous une petite charge, ſans preſque faire d'éclats ; &, comme diſent les Ouvriers, ils ont rompu comme un navet : voyez pour la diſpoſition de cette expérience la Planche II du Livre II.

La grandeur des pores & l'aridité des bois qui ſont gras, fait qu'ils ſont facilement pénétrés par les liqueurs : ſi l'on fait tomber une goutte d'eau ſur un morceau de bon bois, elle ne le pénetre point, elle reſte ramaſſée en gouttes ; & au contraire elle entre dans le bois gras & s'étend de toute part. Quand l'air eſt fort humide, on voit les gouttes d'eau couler ſur les bons bois ; au lieu qu'elles pénetrent aiſément les bois gras. Une futaille de bois gras conſomme beaucoup de vin ; & les douves qui en ſont faites, ſont toujours humides à l'extérieur ; au lieu que les futailles faites avec un bois de bonne qualité tiennent exactement les liqueurs, même celles qui ſont ſpiritueuſes, telles que l'eau-de-vie ; les douves ſont toujours ſeches à l'extérieur.

Digitized by Google

Il ne faut pas conclure de ce que je viens de dire, que les bois gras ne ſont bons à être employés à quoi que ce ſoit. Les belles menuiſeries ſont faites avec le bois que l'on nomme improprement *Bois de Hollande*, & qui eſt fort gras. Le bois qui n'eſt pas trop gras ſe fend aſſez bien quand il eſt verd; & c'eſt par cette raiſon qu'on en fait de la latte, de la cerche & même du merrain : quand ce défaut eſt extrême, il rompt ſous les outils des Fendeurs; mais comme le bois gras n'a point de force, tous les ouvrages qu'on en fait ne ſont pas de longue durée; il ne vaut rien, ſur-tout pour être employé en poutres, qui doivent être chargées de poids conſidérables, ou quand elles doivent avoir de longues portées. Et comme les fibres des bois de cette nature ont peu d'union entre elles, ils ne doivent point être employés pour en faire des arbres & des roues de moulin, ni d'autres ouvrages où il doit y avoir des aſſemblages qui fatiguent beaucoup. Il ne faut pas non plus les employer aux ouvrages de menuiſerie ou de charpenterie qui ſont expoſés à l'air, particuliérement pour des portes d'écluſes, pour des membres de Vaiſſeaux, &c; parce que, comme ces bois ſont facilement pénétrés par l'eau, ils tombent promptement en pourriture. Comme ces ſortes de bois ne peuvent ployer ſans ſe rompre, ils ne ſont pas propres à fournir des bordages de vaiſſeaux, que l'on eſt obligé de forcer pour les ajuſter aux différents contours de la carêne. Enfin, pour ne point trop m'étendre ſur ce point, comme ces bois ſe trouvent en partie uſés, avant que d'avoir été abattus, on ne doit en faire ni gournables ni aucuns membres de Vaiſſeaux, parce que ces pieces qui ſe trouvent placées dans un lieu néceſſairement chaud & humide, tomberoient promptement en pourriture : le meilleur parti qu'on en puiſſe tirer, eſt de les employer pour les menuiſeries de l'intérieur des maiſons.

Le bois de tout arbre qui aura crû dans un terrein ſabloneux & humide, eſt auſſi gras que celui des plus vieux arbres : de tous les bois que j'ai vu employer pour la Marine, ceux qu'on avoit tirés de Lorraine, réuniſſoient à la fois tous les caracteres des bois gras & en retour : leur couleur étoit d'un jaune

Digitized by Google

foncé & terne; ils étoient ouverts dans le cœur, & j'en ai vu où cette ouverture régnoit dans toute l'étendue des pieces, & dont l'altération étoit ſenſible en pluſieurs endroits : auſſi la plus grande partie de ces bois étoit tombée en pourriture, avant la fin d'une conſtruction.

Article XI. *D'un autre défaut très-conſidérable & qu'il eſt bien difficile de reconnoître.*

J'ai vu des bois dont la fibre étoit ſouple & pliante, dont le grain paroiſſoit ſerré, & dont les pores ſembloient même être ſuffiſamment remplis de ſubſtance gélatineuſe, & qui néanmoins pourriſſoient promptement : à peine étoient-ils renfermés entre les bordages & les vaigres d'un vaiſſeau; que ſi on les examinoit avec une loupe, on appercevoit dans les pores de ce bois de petites taches jaunes avant-coureurs d'une prompte pourriture; cependant au milieu d'un membre pourri, on voyoit des fibres tellement ſaines, que quand on les détachoit, elles pouvoient être pliées ſans rompre, & même être tordues comme de la ficelle. On ne pouvoit pas dire que ces bois fuſſent gras; mais je penſe qu'un ſi prompt dépériſſement pouvoit venir d'une diſpoſition particuliere à la corruption & dont il ne m'a jamais été poſſible de reconnoître la véritable cauſe: ces bois avoient été envoyés du Canada.

Article XII. *Que la grande épaiſſeur des couches ligneuſes, eſt ſouvent un ſigne que le bois eſt de bonne qualité.*

Quand les pores d'une piece de bois ſont fort ſerrés, il eſt toujours avantageux que les couches ligneuſes qui indiquent l'accroiſſement d'une année, ſe trouvent épaiſſes.

1°, L'épaiſſeur de ces couches, quand elle ne provient pas de l'humidité du terrein, eſt un ſigne infaillible que l'arbre, lorſqu'il étoit ſur pied, étoit vigoureux, & qu'il végétoit avec grande force. Il eſt démontré que ce qui cauſe une plus grande

Digitized by Google

épaiſſeur des couches ligneuſes, plutôt d'un côté du corps de l'arbre que de l'autre, provient de l'inſertion de quelque vigoureuſe racine qui y porte beaucoup de nourriture. Dans les arbres de liſiere, les couches ligneuſes ſont ordinairement plus minces du côté qui regarde le plein de la forêt, que du côté de l'air libre, parce qu'ils pouſſent de fortes racines dans le terrein du voiſinage qui ſe trouve libre, & que ces racines y trouvent beaucoup de nourriture, qu'elles portent à la partie du tronc où elles répondent. C'eſt pour cette même raiſon que les couches annuelles des arbres jeunes & vigoureux, ſont plus épaiſſes que celles des vieux arbres qui commencent à dépérir; & que ces couches deviennent plus épaiſſes dans un bon terrein, que dans une terre maigre.

2°, On ſait que les couches annuelles dont nous parlons, ſont ſéparées par des couches intermédiaires d'un tiſſu moins ſerré; celles-ci ſont tellement poreuſes, que ſi l'on coupe tranſverſalement une tranche fort mince de Chêne ou d'Orme, on peut voir le jour au travers. Or, toutes choſes ſuppoſées égales, il faut convenir que ces couches intermédiaires contribuent à affoiblir le bois; par conſéquent, plus il ſe trouvera de ces couches dans un même eſpace, & moins le bois aura de force; parce que la force de cohérence des couches les unes aux autres, contribue beaucoup à celle du bois; ainſi plus les couches ligneuſes ſont épaiſſes, moins il y a de couches intermédiaires dans une épaiſſeur de bois fixée.

ARTICLE XIII. *De pluſieurs autres défauts.*

IL faut ſonder attentivement les endroits où il y a eu des chancres, des loupes, des nœuds en partie pourris, comme ſont les gouttieres, les meches & yeux de bœuf, ou les croiſſances d'écorce qu'on trouve recouvertes du bois vif, & qui ſe rencontrent aſſez ſouvent avec une gélivure entrelardée; parce que quelque maladie aura affecté une partie du corps d'un arbre, & que le reſte du bois qui eſt vigoureux, l'aura recouverte. Il arrive aſſez ſouvent que vers le haut du tronc, les branches prennent

Digitized by Google

prennent de la groſſeur, & qu'en ſe réuniſſant, elles enferment entr'elles une portion d'écorce: ces croiſſances qui ſont des marques de la vigueur de l'arbre, ne lui font point de tort. Il faut examiner avec attention ſi quelque partie d'un arbre n'étoit point morte avant l'abattage; car quelquefois on peut profiter d'une branche morte pour faire une courbe précieuſe; mais il faut examiner très-attentivement une pareille branche, parce que ſouvent elle ſe trouve être de mauvais bois.

ARTICLE XIV. *De la différente peſanteur des Bois.*

ON doit toujours préférer les bois qui, dans une même eſpece, ſont les plus lourds, ſur-tout quand ils ſont ſecs.

Bien des cauſes influent ſur la peſanteur des bois; le terrein & l'expoſition où ils ont pris leur croiſſance; leur âge, leur degré de ſéchereſſe. Il n'eſt donc pas auſſi facile qu'il le paroît d'abord, de fixer exactement le poids des bois de même eſpece. Je croyois qu'il ſuffiſoit de peſer des madriers de Chêne exactement équarris, & d'en conclure le poids d'un pied-cube; mais j'en ai trouvé dans un même climat de beaucoup plus peſants les uns que les autres; & j'étois toujours en doute ſur le degré de leur deſſéchement: je réſerve cet article pour une autre occaſion; je me bornerai ici à rapporter, mais comme des à-peu-près, les poids effectifs des bois de Chêne, tirés de différentes Provinces, & abattus depuis 12 ou 18 mois.

Il y a des bois de Chêne qui nouvellement abattus & encore pleins de ſeve, flottent ſur l'eau; d'autres qui ſe tiennent entre deux eaux, & quelques autres qui plongent au fond.

La partie ligneuſe eſt toujours plus peſante que l'écorce; la ſeve eſt de fort peu plus légere. Mais la grande quantité d'air qui eſt contenue dans les pores du bois le fait flotter, juſqu'à ce que ces pores ſe trouvant remplis d'eau, l'obligent à tomber au fond du fluide. Il faut donc que le tiſſu du bois ſoit bien ſerré pour qu'il puiſſe être *fondrier*; c'eſt ainſi qu'on appelle le bois qui tombe au fond de l'eau: il ſe trouve néanmoins certains bois qui plongent juſqu'au fond de l'eau, lors même

Digitized by Google

qu'ils ont perdu preſque toute leur ſeve ; d'autres qui nagent pendant quelque temps entre deux eaux & qui bien-tôt tombent au fond, & d'autres qui reſtent très-long-temps dans l'eau avant de devenir *fondriers*. On pourroit donc ſe ſervir de ce moyen pour juger de la denſité plus ou moins grande des bois ; cependant, lorſqu'une piece ſaine à l'extérieur renferme un nœud pourri, ou une gouttiere, ou une roulure, &c, cette piece qui à raiſon de la denſité de ſon bois, auroit dû devenir promptement *fondriere*, flottera long-temps, à cauſe du vuide qu'elle renferme dans ſon intérieur, & qui ſera quelquefois long-temps à ſe remplir d'eau. Voici la différente peſanteur des bois, telle que j'ai pu la recueillir : il s'agira toujours d'un pied-cube.

Le bon Chêne blanc de Provence peſe, étant verd, depuis 80 juſqu'à 90 livres ; & le ſec, depuis 65 ou 72 juſqu'à 76.

Le Chêne blanc de Champagne peſe, étant verd, depuis 68 juſqu'à 70 ; & devenu ſec & preſque uſé, 53 livres : la plupart de ces mêmes bois abattus depuis un an, peſent 60 livres.

Je n'ai pu avoir de Bretagne le poids du pied-cube d'un Chêne nouvellement abattu ; mais dans les bois réputés ſecs, qu'on employoit aux conſtructions dans cette Province, il s'en eſt trouvé qui peſoient 60 livres, d'autres 58 ; un cube pris d'une piece reſtée depuis 7 ans dans un magaſin fort ſec, ne peſoit que 52 livres.

On m'a écrit de Québec que les bois nouvellement abattus peſoient aux environs de 80 livres ; mais qu'un an après, ils ne peſoient au plus que 60.

J'ai appris de Bayonne, que le pied-cube du bois de Chêne y peſoit depuis 74 juſqu'à 82 livres ; mais je n'ai pu ſavoir à quel degré de ſéchereſſe pouvoit être ce bois.

Comme l'on ſait que le pied-cube d'eau douce peſe 70 livres, & celui d'eau de mer 72 ; on en peut conclure que les bois qui ſont fondriers ſurpaſſent ce poids, & qu'ils ſont d'une excellente qualité.

Digitized by Google

ARTICLE XV. *Conſéquences de ce qui précede; avec différentes remarques ſur la viſite & la réception des Bois dans les forêts.*

1°, QUOIQUE j'aie dit qu'il falloit rebuter les pieces tarées, j'ajoute qu'il faut excepter celles qui ne le ſont que par un vice local, comme, par exemple, un nœud pourri qui procede d'une branche rompue : ſouvent un pareil défaut n'affecte pas le reſte d'une piece qui peut ſe trouver de bois de bonne qualité ; en ce cas il faut retrancher l'endroit vitié ; voir ſi ce qui reſte, ſera de dimenſion ſuffiſante pour être employé utilement à quelqu'ouvrage, & ne la recevoir que ſur ce pied. Mais ſi le vice affectoit entiérement la ſubſtance de l'arbre, alors il faudroit le rebuter ſans retour, quand bien même le Fourniſſeur offriroit de la donner à bas prix, parce que ces ſortes de pieces ne peuvent, en aucun cas, être d'un bon ſervice, & qu'elles pourroient, lorſqu'elles auroient été miſes en œuvre, porter la corruption aux pieces auxquelles elles toucheroient. Ces ſortes de pieces ne ſont abſolument pas perdues pour le Marchand ; il ſait bien en tirer parti & en trouver la deſtination.

2°, Lorſque les pieces ſont fort groſſes, je ne crois pas qu'il ſoit toujours avantageux d'exiger qu'elles ſoient équarries à vive-arrête. On ne peut à la vérité ſe relâcher ſur ce point, quand les bois doivent être apparents & placés dans des endroits qui exigent de la propreté : mais nous avons démontré que l'intérieur des groſſes pieces de bois eſt preſque toujours altéré ; & quand on frappe trop avant une piece, il arrive qu'on retranche le bon bois, & qu'on ne conſerve que le mauvais. Cette réflexion a ſon application dans des cas particuliers ; & l'on en doit excepter les bois de ſciage. Mais comme il ne ſeroit pas juſte de payer ces pieces flacheuſes comme celles qui ſont à vive-arrête, les Marchands ne doivent pas faire difficulté de diminuer quelque choſe ſur l'équarriſſage.

3°, Quoique j'aie dit très-affirmativement que les bois en

Digitized by Google

retour ſont de mauvaiſe qualité; ſi cependant on ſe rendoit trop difficile ſur ce point, il ne ſe trouveroit aucune groſſe piece recevable; car, d'après les expériences que j'ai rapportées, principalement dans l'endroit où il eſt queſtion de l'âge des arbres, j'oſe aſſurer qu'il eſt impoſſible de trouver de groſſes & longues poutres, des pieces de quilles, des étembots, des baux de premier pont, &c, dans d'autres arbres que ceux qui ſont ſur le retour: les dimenſions de ces pieces ſont telles, qu'on ne les peut trouver que dans les plus gros Chênes, & qui ſont par conſéquent très-vieux; car il ne ſuffit pas que le pied puiſſe fournir l'équarriſſage requis, il faut encore que ces pieces ſoutiennent cette groſſeur dans une longueur de 35 à 40 pieds: il eſt donc probable que de pareils arbres ſont âgés de 2 ou 300 ans; & l'on peut conclure que toutes les groſſes pieces qu'on en peut tirer, ſe trouvent affectées de marques de retour. Il eſt bien triſte qu'on ſoit réduit à une pareille extrémité; mais que gagneroit-on à ſe faire illuſion? J'en appelle à l'expérience des Ingénieurs qui ont été chargés de l'entretien des grandes écluſes; aux Architectes qui ont fait mettre en place de longues & fortes poutres; & aux Conſtructeurs de Vaiſſeaux qui ſont déſolés de voir ces bâtiments durer ſi peu: en un mot, tous ceux qui ont été chargés d'employer beaucoup de bois, doivent avoir remarqué que c'eſt toujours le cœur des pieces qui eſt le plus altéré. Après ce que j'ai répété tant de fois dans cet Ouvrage, il eſt, je crois, très-bien prouvé que la cauſe d'un ſi prompt dépériſſement vient de ce que les arbres ſe trouvoient en retour; & j'ajoute que lorſqu'on eſt dans la néceſſité d'employer des bois vitiés intérieurement, on n'a que la ſeule reſſource de rebuter ceux où il ſe trouve des défauts trop conſidérables.

4°, Comme il eſt avantageux que les bois de gabari ſoient bien frappés ſur le plat, & qu'ils aient beaucoup de largeur ſur le tord, il eſt bon qu'ils ſoient livrés flacheux; pour, qu'à la faveur de ces défournis, on puiſſe promener les gabaris, & varier la deſtination de ces pieces: en ce cas, comme les Fourniſſeurs perdent quelques pieds-cubes, lorſqu'ils les

Digitized by Google

châtient beaucoup ſur le plat, il ſeroit juſte de les indemniſer de cette perte, & de recevoir les pieces ſur le même pied que ſi elles étoient à vive-arrête.

5°, Pour mieux connoître les défauts qui peuvent rendre les pieces ſuſpectes, il faut les faire retourner ſur toutes leurs faces : ſi l'on y apperçoit quelques défauts, on doit faire parer ces endroits avec l'herminette; & lorſqu'ils pénetrent dans la piece, on les ſondera, ſoit avec le ciſeau, ſoit avec une tarriere, juſqu'à ce qu'on ait atteint le fond de la carie; car quand une plaie n'eſt pas bien nettoyée, le vice fait du progrès, & ſouvent, quand on vient à travailler ces pieces, on les trouve hors d'état d'être employées. Nonobſtant ces attentions, il arrive ſouvent qu'en travaillant les pieces, on découvre dans leur intérieur des défauts qu'on n'avoit pu découvrir avant.

6°, Comme il eſt important d'examiner les bouts des pieces pour connoître ſi elles n'ont pas de roulures, de gélivures, de cadranures, de double aubier; ſi la couleur du bois eſt uniforme, ſi les couches ligneuſes ſont épaiſſes, &c, il faut faire lever à la ſcie une tranche, pour nettoyer le bout des pieces; mais on ne doit donner chaque trait de ſcie qu'à une petite épaiſſeur, pour ne point déprécier la piece; car il y a des cas où une ſouſtraction de longueur un peu conſidérable, feroit beaucoup de tort aux Fourniſſeurs.

7°, Quand une piece a été jugée bonne, il faut la rouler ſur de gros copeaux ou ſur des chantiers, pour qu'elle ne touche point immédiatement à terre : il ſera bon auſſi de la couvrir de copeaux, pour la garantir du hâle, ralentir ſon deſſéchement, & empêcher qu'elle ne ſe fende.

8°, A meſure qu'une piece de bois a été viſitée & eſtimée bonne, celui qui eſt chargé de la viſite, la doit marquer de l'empreinte de ſon marteau, & numéroter chaque piece avec une rouane : voici comme on a coutume de marquer chaque numéro :

Digitized by Google



Les dixaines ſont déſignées par des croix ; pour marquer cent, on fait un O ; pour mille, on fait un 9.

9°, Celui qui fait la recette des bois, en dreſſe un inventaire à peu-près ſemblable à celui dont j'ai donné la formule dans le Livre troiſieme. Il obſervera de marquer, autant qu'il lui ſera poſſible, la nature du terrein & l'expoſition ; ſi les arbres étoient ſerrés les uns contre les autres, ou iſolés, &c.

10°, Il ſera important de prendre une connoiſſance parfaite des chemins par leſquels les grandes pieces pourront être voiturées juſqu'aux rivieres navigables les plus prochaines, ou juſqu'à la mer, & de marquer à combien de lieues les bois en ſont éloignés ; ce qu'il coûtera par pied-cube ou par ſolive pour les charrois, & ſi l'on en peut trouver facilement.

En cas qu'il y ait des difficultés pour les chemins, on propoſera les moyens de les réparer, & la dépenſe que cela exigeroit. Enſuite on détaillera les pieces qui ont été marquées, leurs dimenſions, leurs réductions en pieds-cubes ou en ſolives ; le prix dont on ſera convenu avec le Marchand & les Voituriers, ſuivant le prix courant du pays. Comme on ſuppoſe qu'on aura fait un toiſé exact des bois, ou une réduction des pieces, ſoit en pieds-cubes, ſoit en ſolives, ſuivant l'uſage des lieux, nous donnerons des méthodes pour faire ces toiſés.

11°, La viſite & le martelage qu'on fait dans les forêts, ne ſont ſouvent que des opérations proviſionnelles, parce qu'on remet à faire une recette définitive, lorſque les bois auront été rendus à leur deſtination. Mais il eſt important d'apporter autant d'attention & de ſévérité à ces recettes proviſionnelles qu'aux recettes définitives. Ordinairement les Fourniſſeurs demandent de l'indulgence à celui qui fait les premieres recettes ; & ils ſe perſuadent avoir fait un bon coup, quand ils

Digitized by Google

ont fait paſſer à cette viſite une piece ſuſpecte; mais ils ſe trompent: les défauts peu ſenſibles d'abord, deviendront très-apparents quand la ſeve ſe ſera évaporée; & une piece de cette eſpece ſera infailliblement rejettée lors de la recette définitive; d'où il arrivera que le Fourniſſeur ſe trouvera chargé de quantité de bois de rebut qui lui auront occaſionné beaucoup de frais inutiles, & dont il ſe trouvera très-embarraſſé; au lieu que ſi ces bois avoient été rebutés dans la forêt, il en auroit pu tirer parti, en les faiſant débiter en bois de fente, en bois de ſciage ou autrement. Il eſt donc également avantageux aux Acquéreurs & aux Fourniſſeurs, que les recettes proviſionnelles ſoient faites avec exactitude & avec rigueur: ſi cela eſt ſenſible à l'égard des Fourniſſeurs, il en réſulte auſſi un avantage pour l'Acquéreur, qui ſe fait ſouvent une peine de refuſer des bois qui lui ſont livrés, & qu'il ſait avoir occaſionné beaucoup de perte aux Marchands: d'ailleurs, quand des bois de bonne qualité ſont en trop grande quantité d'un même échantillon, on ſe trouve chargé de bois inutiles; & quand il s'agit de l'approviſionnement des bois pour la Marine, comme le Roi les fait ordinairement voiturer par ſes gabares, ces frais ſont à ſa charge & abſolument inutiles.

12°, Si les Fourniſſeurs entendoient mieux leurs intérêts, ils engageroient ceux qui font les recettes dans les forêts, à ne marquer que les bois les plus parfaits; & ils ſe chargeroient par leurs marchés de livrer les bois aux Ports où ſe font les conſtructions, & dans leſquels on doit faire la recette définitive, à la charge, par le Roi, de fournir des gabares pour le tranſport par mer, à moins qu'on n'aimât mieux, au nom de Sa Majeſté, ordonner que les recettes définitives fuſſent faites à l'embouchure des grandes rivieres telles qu'Indret, le Havre, Bayonne, &c. Mais dans le cas où les Marchands & les Fourniſſeurs ſeroient tenus de livrer leurs bois dans les Ports où l'on conſtruit, il ſeroit juſte de ſtipuler qu'il y auroit des gabares affectées au tranſport des bois, afin que la livraiſon en fût faite le plus diligemment qu'il ſeroit poſſible; car rien n'eſt

Digitized by Google

ſi important aux Fourniſſeurs que de livrer promptement leurs bois. J'ai toujours vu avec peine qu'on laiſſoit au Havre ou ſur l'iſle d'Indret, une prodigieuſe quantité de bois, qu'on n'enlevoit pour les Ports du Roi qu'au bout de deux ou trois ans : les bois expoſés pendant un ſi long eſpace de temps à toutes les injures de l'air, amoncelés en groſſes piles dans un lieu preſque marécageux, continuellement rempli d'exhalaiſons & de brouillards, s'altéroient ſi prodigieuſement, que les Fourniſſeurs ne les reconnoiſſoient plus ; ils étoient en partie ruinés par les rebuts qu'on faiſoit aux recettes définitives, quoique les Commiſſaires touchés de l'injuſtice qu'on leur faiſoit, euſſent l'indulgence de recevoir des pieces qu'ils auroient rebutées dans d'autres circonſtances.

Les Fourniſſeurs doivent donc porter toute leur attention, & ne rien épargner pour ſe mettre en état de livrer leurs bois le plus promptement qu'il leur ſeroit poſſible, & de ne les pas abandonner, comme ils font ordinairement par une économie mal entendue, pendant un temps conſidérable ſur le bord des rivieres.

Comme je dois avoir également en vue le bien du ſervice & les intérêts des bons Fourniſſeurs, je conſeille pour l'un & l'autre objet, de livrer & de recevoir les bois le plus promptement qu'il eſt poſſible, aux Ports où l'on fait des conſtructions : le ſervice du Roi y trouvera ſon intérêt, parce qu'on ne préſentera pas des bois uſés ; & les Fourniſſeurs auront infiniment moins de pieces de rebut.

CHAPITRE

Digitized by Google

CHAPITRE VI.

Du Toiſé des Bois quarrés.

On toiſe les bois de différente façon ſuivant les uſages des lieux; mais nous ne ferons ici mention que de deux méthodes: la premiere, celle de faire la réduction des pieces au pied & parties de pied-cube: celle-ci eſt en uſage pour toutes les fournitures des bois de Marine, & pour les bois de charpente dont on fait les toiſés dans les Ports de mer.

L'autre méthode, en uſage dans pluſieurs Provinces pour les fortifications, les bâtiments civils, & particuliérement à Paris, eſt de réduire tous les bois de charpente à la ſolive ou à la piece.

Article I. *Du Toiſé en pieds-cubes.*

On meſure en pieds & en partie de pieds les trois dimenſions d'une piece; ſavoir, la longueur, la largeur & l'épaiſſeur; on les multiplie l'une par l'autre, & le produit donne le nombre de pieds & parties de pieds-cubes contenus dans la piece.

Il faut donc multiplier l'épaiſſeur par la largeur, & le produit par la longueur; il faut enſuite diviſer le ſecond produit par 144, ou bien prendre le douzieme de ce total, & encore le douzieme du douzieme; les parties reſtantes du premier douzieme ſeront des lignes cubes; & les parties reſtantes du ſecond douzieme, ſeront des pouces-cubes.

Premier Exemple. Soit une piece de 20 pieds de longueur ſur 10 pouces de largeur & 10 pouces d'épaiſſeur: 20 multiplié par 10 de largeur donne 200, qui multipliés par 10 d'épaiſſeur donne 2000; en la diviſant par 12, il vient $166\frac{8}{12}$; diviſant enſuite 166 par 12, il vient $13\frac{10}{12}$; d'où il ſuit que la piece en queſtion cube 13 pieds 10 pouces 8 lignes cubes, par-

Digitized by Google

ce que 10 douziemes de pied, eſt autant de pouces, & 8 douziemes de pouces eſt autant de lignes.

SECOND EXEMPLE. Soit une piece de 50 pieds de longueur, de 15 pouces de largeur, & de pareille épaiſſeur: on multiplie 1 pied 3 pouces largeur, par un pied 3 pouces épaiſſeur; il vient pour la ſurface de la baſe 1 pied 6 pouces 9 lignes, qu'il faut multiplier par 50 pieds, longueur de la piece: il vient 78 pieds 1 pouce 6 lignes cubes, qui eſt le toiſé de la piece.

ARTICLE II. *Du Toiſé en Pieces ou Solives.*

EN fait de toiſé, on appelle *ſolive*, une piece de bois quarré de 6 pouces d'équarriſſage ſur 12 pieds de longueur. Ainſi ce qu'on nomme une *ſolive*, contient 3 pieds-cubes.

Mais comme dans tous les toiſés ordinaires, la toiſe eſt la meſure principale, on réduit la ſolive à un parallélipipede d'une toiſe de longueur ſur 72 pouces quarrés, ou la moitié d'un pied quarré qui eſt 144 pouces.

En conſidérant ainſi la ſolive, on la diviſe, de même que la toiſe, en ſix parties égales, qu'on nomme *pieds de ſolive*: ainſi un pied de ſolive eſt un parallélipipede d'un pied de hauteur ſur 72 pouces quarrés de baſe.

Le pied de ſolive ſe diviſe comme le pied de Roi, d'abord en 12 pouces, & enſuite en douzieme de pouce, c'eſt-à-dire, en 12 lignes; enſorte que le pouce & la ligne de ſolive ſont des parallélipipedes de 72 pouces de baſe ſur un pouce ou ſur une ligne de hauteur: ceci bien entendu, il y a pluſieurs manieres de réduire les bois quarrés en ſolives.

§. 1. *Premiere Méthode.*

ON meſurera la longueur d'une piece en toiſes, & ſa largeur & ſon épaiſſeur en pouces; après avoir multiplié le nombre de pouces de la largeur, par le nombre de pouces de l'épaiſſeur, on aura le nombre de pouces quarrés contenus dans la baſe de la piece: on multipliera ce produit par le nombre

Digitized by Google

de toiſes qui fait la longueur de la piece; enfin on diviſera ce produit qui indique combien la piece contient de toiſes de barreaux d'un pouce d'équarriſſage, ou, pour parler le langage des Toiſeurs, des *toiſes pouces-pouces*; on diviſera, dis-je, cette ſomme par 72, qui eſt la baſe ou équarriſſage d'une ſolive; & comme 72 barreaux d'un pouce quarré & d'une toiſe de longueur ſont une ſolive, le quotient ſera le nombre de ſolives contenues dans la piece : ce qui eſt évident, puiſque la ſolive eſt un parallélipipede de 72 pouces quarrés de baſe ſur 6 pieds de hauteur.

Exemple. Si l'on veut réduire en ſolives une piece de bois de 50 pieds de longueur, ou de 8 toiſes 2 pieds, ſur 15 pouces d'équarriſſage, on multiplie les deux côtés de la baſe l'un par l'autre : 15 pouces étant multipliés par 15 pouces, produiſent 225 pouces quarrés pour la ſurface de la baſe, qu'on multipliera par 8 toiſes 2 pieds qui eſt la longueur de la piece. On aura 1875 toiſes *pouces-pouces* ou de barreaux d'un pouce quarré de baſe; en diviſant 1875 par 72, qui eſt la ſurface de la baſe de la ſolive, on aura 26 ſolives *zéro* pieds 3 pouces, qui eſt le toiſé de la piece propoſée.

§. 2. *Seconde Méthode plus abrégée que la premiere.*

On regarde le nombre de pouces d'une dimenſion, celle de la groſſeur ou de la largeur, par exemple, comme des pieds; le nombre de pouces d'une autre dimenſion, celle de l'épaiſſeur, ſi l'on veut, comme des demi-pieds; & après avoir réduit ces pieds & ces demi-pieds en toiſes, on multiplie ces deux nouveaux nombres l'un par l'autre, & le produit par le nombre de toiſes contenu dans la longueur; ce qui donne des ſolives & parties de ſolives.

La raiſon de cette opération eſt évidente; car en conſidérant une des dimenſions de la groſſeur comme des pieds, on la rend douze fois trop grande; & l'autre comme des demi-pieds, elle devient ſix fois trop grande; ce qui donne à la ſurface de la baſe de la piece, une étendue 72 fois trop grande : multi-

Digitized by Google

pliant enſuite cette étendue par la vraie longueur de la piece, cela produit un cube 72 fois trop grand ; mais en regardant les termes de ce produit comme des ſolives & parties de ſolives, au lieu de toiſes-cubes qu'il eſt véritablement, puiſqu'il eſt compoſé de dimenſions exprimées en toiſes multipliées l'une par l'autre, on le diviſe par 72 ; parce que la baſe d'une ſolive eſt 72 fois plus petite que celle de la toiſe-cube ; & par conſéquent ce produit conſidéré comme ſolive, eſt ſa juſte valeur.

EXEMPLE. Quinze pouces de largeur ſuppoſés être autant de pieds, feront deux toiſes trois pieds.

Quinze pouces d'épaiſſeur ſuppoſés être des demi-pieds, feront une toiſe un pied ſix pouces : en multipliant l'un par l'autre, on aura trois toiſes *zéro* pieds, neuf pouces, qu'il faut multiplier par la longueur de la piece, huit toiſes deux pieds ; conſidérant les toiſes-cubes & parties de toiſes-cubes, comme des ſolives & des parties de ſolives, on aura, comme par la premiere méthode, pour le toiſé de la piece, 26 ſolives *zéro* pieds trois pouces : voici encore d'autres exemples.

EXEMPLE. Si une piece de bois a trois toiſes de longueur & douze pouces d'équarriſſage, on multiplie 12 par 12 ; il vient 144 qu'on diviſe par 72, & l'on a deux ſolives par toiſe ; & comme la piece a trois toiſes, elle contient ſix ſolives.

Ou bien, ce qui revient au même, après avoir multiplié 12 par 12 (144), il faut multiplier cette ſomme par la longueur de la piece, trois toiſes, il vient 432, qu'il faut diviſer par 72, on trouvera ſix au quotient, qui eſt le nombre de pieces contenues dans la piece de bois. Il eſt évident qu'on doit opérer de même pour les pieces méplates qui ont plus de largeur que d'épaiſſeur.

EXEMPLE. Si une piece a 18 pouces de largeur ſur 6 pouces d'épaiſſeur, il faut multiplier 18 par 6 ; il vient 108 pouces quarrés : en les diviſant par 72, on voit que chaque toiſe de ce bois contient une piece & demie.

Il faut remarquer que ce qui reſte d'une diviſion ſont des pouces quarrés : pour les exprimer par $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{3}{4}$ de pieces, il

Digitized by Google

faut ſavoir que 18 pouces font $\frac{1}{4}$, que 24 pouces font $\frac{1}{3}$, que 36 pouces font $\frac{1}{2}$, que 48 pouces font $\frac{2}{3}$, & que 54 pouces font $\frac{3}{4}$ de piece : le ſurplus de ces fractions ſont des pouces, dont il faut 72 pouces pour faire une piece.

ARTICLE III. *Pratiques pour abréger les opérations du toiſé, ſur-tout à l'égard du Bois de ſciage.*

1°, QUAND les ſolives de ſciage pour les bâtiments ont 5 ſur 7 pouces d'équarriſſage, on a coutume de compter la toiſe courante pour une demi-piece. Quoique le produit de 5 multiplié par 7, ne ſoit que 35, & que 35 & 35 ne faſſent que 70 au lieu de 72; cependant il eſt d'un uſage conſtant qu'une ſolive de ſciage de 12 pieds de long ſur 5 & 7, paſſe pour une piece, à cauſe que ce bois a été façonné à deſſein ſelon ces dimenſions : il étoit à propos de faire connoître cette exception de la regle générale.

2°, Une piece longue d'une toiſe, qui a 9 pouces de largeur ſur 4 pouces d'épaiſſeur, eſt réputée une demi-piece.

3°, Une toiſe de poteau de 4 & 6 pouces d'équarriſſage fait une piece.

4°, Quatre toiſes de membrure de 3 & 6, font une piece.

5°, Quatre toiſes & demi de chevron de 4 & 4 pouces, font une piece.

6°, Six toiſes de chevrons de 3 & 4 pouces d'équarriſſage, font une piece.

7°, Huit toiſes de chevron de 3 & 3 pouces quarrés, font une piece.

8°, Douze toiſes de barreaux de 2 & 3 pouces quarrés, font une piece.

9°, Dix-huit toiſes de barreaux de 2 & 2 pouces quarrés, font une piece.

10°, Trente-ſix toiſes de barreaux méplats de 1 & 2 pouces quarrés, font une piece.

11°, Soixante-douze barreaux d'un & un pouce quarré, font une piece.

Digitized by Google

Les Toiſeurs qui ſavent ces regles de pratique, abregent beaucoup leur travail; car s'ils ont à toiſer, par exemple, une grille formée de barreaux de bois de 2 & 2 pouces quarrés, & de 6 pieds de longueur, ils voient ſur le champ qu'il faut 18 barreaux pour faire une piece: ils ont de ſemblables pratiques pour réduire promptement en pieces les ſolives, les poteaux, les membrures, les chevrons, &c, de différentes groſſeur & longueur, ce qui abrege beaucoup le travail. Mais comme d'après ce que nous venons de dire, il eſt aiſé de ſe former ſoi-même des méthodes lorſqu'on a quantité de pieces de bois d'un même échantillon à réduire en pieces, nous ferons remarquer, en finiſſant cette matiere, que pour s'épargner beaucoup de travail, lorſqu'on toiſe les bois dans les forêts, il faut faire des *lots* particuliers de tous les bois de pareilles dimenſions; par ce moyen on aura beaucoup de facilité pour les réduire en pieds-cubes ou en ſolives.

Digitized by Google

EXPLICATION des Planches & des Figures relatives au Livre V.

PLANCHE XXXIII.

LA *FIGURE 1* qui ſert à indiquer de combien il faut charger la ligne ſur un arbre en grume qu'on doit équarrir, ſe voit ſur la Planche ſuivante (*XXXIV*).

La *Figure 2* repréſente un arbre qui a été paré ſur deux faces, & qu'il faut parer ſur les deux autres pour l'équarrir; *a b*, arbre ſcié de longueur; *c c*, trait de ligne qui indiquent la quantité de bois qu'il faut retrancher; *d d*, premieres entailles qui pénetrent juſqu'à la ligne *c c*, & qui déterminent l'épaiſſeur de la tranche de bois *f f*, qui eſt à ôter.

Figure 3, piece qui porte deux équarriſſages différents, *b a*, *c a*.

Figure 4, piece équarrie à deſſein, plus groſſe du côté de *b* que du côté de *a*.

Figure 5, une jumelle de preſſoir à étau: *A*, culaſſe; *B*, corps de la jumelle; *C*, tête.

La *Figure 6* qui repréſente une piece équarrie méplat, eſt ſur la Planche ſuivante (*XXXIV*).

Figure 7, piece courbe propre à faire une étrave: les lignes ponctuées qu'on voit ſur le bout *a*, marquent l'épaiſſeur de bois qu'il faut enlever pour parer cette piece ſur le plat.

La *Figure 8* qui repréſente un *plançon* duquel on tire deux bordages, après avoir levé une tranche dans le milieu, eſt ſur la Planche ſuivante (*XXXIV*).

La *Figure 9* repréſente un arbre de belle taille, dont le tronc peut fournir une piece de quille.

Figure 10, bel arbre dont le tronc eſt un peu courbe, mais qui peut fournir un *bau B*, & encore une piece de gabari *C*.

Figure 11, arbre bien droit, qui peut fournir une piece d'*étambot*.

Digitized by Google

Figure 12, Ringeot droit depuis *d* jusqu'à *b*, & depuis *b* jusqu'à *c*, mais qui fait une inflexion en *b*.

La Figure 13, fait voir la maniere de meſurer la courbure d'une piece : *a b*, ligne tendue pour avoir la meſure de la fleche *c d*; la ligne ponctuée *g e*, marque ce qu'on doit retrancher du bois, ſans en ôter en *f*.

Figure 14, arbre dont le tronc eſt un peu courbe, & qui pour cette raiſon peut fournir une *Varangue* de fond : *B*, fourchet du même arbre dont on peut faire une *Varangue* aculée, ou une guirlande de fond.

Figure 15, piece dont la courbure eſt principalement vers la partie *a*, ce qui la rend très-propre à s'empatter avec une piece plus courbe, telle qu'un *Genou de fond*.

PLANCHE XXXIV.

LA FIGURE 1 repréſente l'aire de la coupe d'un arbre, ſur lequel on trace les lignes pour l'équarrir.

Figure 6, aire de la coupe du même arbre qu'on veut équarrir méplat.

Figure 8, aire de la coupe du même arbre dans lequel on fait une levée *A B*, où le bois eſt uſé, & enſuite les deux bordages *C C*, *D D*.

Figure 16, guirlande.

Figure 17, courbe de pont.

Figures 18 & 19, courbes d'arcaſſe & courbâtons.

Figures 20, 21 & 22, varangues aculées.

Figures 23, 24 & 25, premieres, ſecondes alonges, & alonges de revers.

PLANCHE XXXV.

FIGURE 1, piece de bois établie ſur deux treteaux ou chevalets, & les Scieurs de long en travail : *A*, Scieur qui releve la ſcie : *B*, Scieur qui l'abaiſſe ; ordinairement il y a deux Scieurs enbas, ſur-tout pour les groſſes pieces : *C D*, treteaux ;

Digitized by Google

teaux ; *E F*, la piece de bois à ſcier établie ſur les treteaux.

Figure 2, piece de bois quarré montée ſur un chevalet, tel qu'on l'établit dans les forêts ; *A*, le Scieur d'en haut ; *B*, un des Scieurs d'enbas ; *C*, le chevalet ; *D*, la piece de bois à ſcier ; *E F*, liens de corde qui l'aſſujettiſſent aux madriers *G H*.

Figure 3, détail du chevalet : *a b d*, les entailles qui doivent recevoir les pieds ; *c e*, un des pieds du chevalet.

Figure 4, piece de bois quarré ſur laquelle on a tracé avec la ligne, les traits que doit ſuivre la ſcie.

Figure 5, piece courbe ſur laquelle les traits ont été pareillement tracés.

Figure 6, piece courbe qui doit être ſciée en roue.

Figure 7, aire de la coupe d'un arbre qui doit être équarri pour en tirer une piece *a b c d*, laquelle ſera refendue en croix, pour être enſuite cartelée.

Figure 8, piece qui doit être refendue par une ligne diagonale, & deſtinée à être débitée en *chanlattes*.

Figure 9, piece débitée pour des affûts de fuſil.

Figure 10, coupe d'un arbre *rouli*, ou *roulé* ; *a*, roulure partielle ; *b*, roulure complette.

Figure 11, arbre qui renferme pluſieurs roulures.

Figure 12, coupe d'un arbre qui a des gélivures telles que *a*, *b*.

Figure 13, coupe d'un arbre qui eſt cadrané dans le cœur.

Figure 14, coupe d'un arbre qui contient un double aubier : *d*, bois du cœur ; *a*, aubier ſurnuméraire ; *b*, aubier naturel ; *c*, couronne de bon bois.

PLANCHE XXXVI.

LA FIGURE 1 repréſente la coupe d'un gros arbre qui a été d'abord ſcié par quartiers : le quartier *A A* eſt refendu ſur la maille : *B B*, *G G*, quartier refendu dans un autre ſens ; les planches juſqu'à *B B*, contiennent de la maille ; celles du côté de *G G* n'en ont preſque point : le quartier *H H* eſt refendu encore dans un autre ſens, & les planches n'ont

Digitized by Google

preſque point de maille : on voit dans le quartier *E F*, les couches annuelles, & les rayons ou inſertions.

Figure 2, *A*, taches brillantes que l'on voit dans le bois ouvré, & que l'on nomme *mailles* : *B*, traces qui réſultent de la coupe des couches annuelles, lorſqu'un arbre a été ſcié ſuivant la direction *C D* (*Fig.* 1).

Fin de la ſeconde Partie.

Digitized by Google



Digitized by Google

Digitized by Google



Digitized by Google

Digitized by Google

Fig. 4.



Fig. 5.



Fig. 6.



Fig. 9.

Fig. 13.



Fig. 14.





Digitized by Google

Digitized by Google



Fig. 2.

Digitized by Google

Digitized by Google

Extrait des Regiſtres de l'Académie Royale des Sciences.

Du neuf Mai mil ſept cent ſoixante-quatre.

MEſſieurs DE JUSSIEU, GUETTARD & BEZOUT qui avoient été nommés pour examiner *le Traité de l'Exploitation des Bois*, faiſant partie du Traité complet des Bois & Forêts, par M. DUHAMEL, en ayant fait leur rapport, l'Académie a jugé cet Ouvrage digne de l'impreſſion; en foi de quoi j'ai donné le préſent Certificat. A Paris le 9 Mai 1764.

GRANDJEAN DE FOUCHY, *Secr. perpét. de l'Académie Royale des Sciences.*

PRIVILEGE DU ROI.

LOUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amés & féaux Conſeillers, les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Conſeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Juſticiers qu'il appartiendra, SALUT. Nos bien-amés LES MEMBRES DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES de notre bonne Ville de Paris, Nous ont fait expoſer qu'ils auroient beſoin de nos Lettres de Privilege pour l'impreſſion de leurs Ouvrages: A CES CAUSES, voulant favorablement traiter les Expoſans. Nous leur avons permis & permettons par ces Préſentes de faire imprimer, par tel Imprimeur qu'ils voudront choiſir, toutes les Recherches ou Obſervations journalieres, ou Relations annuelles de tout ce qui aura été fait dans les Aſſemblées de ladite Académie Royale des Sciences, les Ouvrages, Mémoires ou Traités de chacun des Particuliers qui la compoſent, & généralement tout ce que ladite Académie voudra faire paroître, après avoir fait examiner leſdits Ouvrages, & qu'ils ſeront jugés dignes de l'impreſſion, en tels volumes, forme, marge, caractères, conjointement, ou ſéparément & autant de fois que bon leur ſemblera, & de les faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de vingt années conſécutives, à compter du jour de la date des Préſentes; ſans toutefois qu'à l'occaſion des Ouvrages ci-deſſus ſpécifiés, il puiſſe en être imprimé d'autres qui ne ſoient pas de ladite Académie: faiſons défenſes à toutes ſortes de perſonnes, de quelque qualité & condition qu'elles ſoient, d'en introduire d'impreſſion étrangere dans aucun lieu de notre obéiſſance; comme auſſi à tous Libraires & Imprimeurs d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre & débiter leſdits Ouvrages, en tout ou en partie, & d'en faire aucunes traductions ou extraits, ſous quelque prétexte que ce puiſſe être, ſans la permiſſion expreſſe & par écrit deſdits Expoſans, ou de ceux qui auront droit d'eux, à peine de confiſcation des Exemplaires contrefaits, de trois

Digitized by Google

mille livres d'amende contre chacun des contrevenans; dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers auxdits Expoſans, ou à celui qui aura droit d'eux, & de tous dépens, dommages & intérêts; à la charge que ces Préſentes ſeront enregiſtrées tout au long ſur le Regiſtre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreſſion deſdits Ouvrages ſera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caractères, conformément aux Réglemens de la Librairie; qu'avant de les expoſer en vente, les Manuſcrits ou Imprimés qui auront ſervi de copie à l'impreſſion deſdits Ouvrages, ſeront remis ès mains de notre très-cher & féal Chevalier le Sieur DAGUESSEAU, Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres, & qu'il en ſera enſuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un en celle de notre Château du Louvre, & un en celle de notredit très-cher & féal Chevalier le Sieur DAGUESSEAU, Chancelier de France, le tout à peine de nullité deſdites Préſentes: du contenu deſquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir leſdits Expoſans & leurs ayans cauſe pleinement & paiſiblement, ſans ſouffrir qu'il leur ſoit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Préſentes qui ſera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin deſdits Ouvrages, ſoit tenue pour dûëment ſignifiée; & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Conſeillers & Secretaires, foi ſoit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiſſier ou Sergent ſur ce requis, de faire, pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & neceſſaires, ſans demander autre permiſſion, & nonobſtant Clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires; CAR tel eſt notre plaiſir. DONNÉ à Paris le dix-neuvieme jour du mois de Mars, l'an de grace mil ſept cent cinquante, & de notre Regne le trente-cinquieme. Par le Roi en ſon Conſeil.

Signé, MOL.

Regiſtré ſur le Regiſtre XII. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, numéro 430, folio 309, conformément au Réglement de 1723, qui fait défenſes, article 4, à toutes perſonnes, de quelque qualité qu'elles ſoient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, débiter & faire afficher aucuns Livres pour les vendre, ſoit qu'ils s'en diſent les Auteurs ou autrement; à la charge de fournir à la ſuſdite Chambre huit exemplaires de chacun, preſcrits par l'article 108 du même Réglement. A Paris le 5 Juin 1750.

Signé, LE GRAS, Syndic.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

154224

Digitized by Google

Digitized by Google